







**Репликация** — одна из техник масштабирования баз данных. Состоит эта техника в том, что данные с одного сервера базы данных постоянно копируются (реплицируются) на один или несколько других (называемые репликами). Для приложения появляется возможность использовать не один сервер для обработки всех запросов, а несколько. Таким образом появляется возможность распределить нагрузку с одного сервера на несколько.







Репликация Master-Slave; Репликация Master-Master.








В этом подходе выделяется один основной сервер базы данных, который называется Мастером. На нем происходят все изменения в данных (любые запросы MySQL INSERT/UPDATE/DELETE). Слейв сервер постоянно копирует все изменения с Мастера. С приложения на Слейв сервер отправляются запросы чтения данных (запросы SELECT).

Таким образом Мастер сервер отвечает за изменения данных, а


Слейв за чтение.








### Шаг о. Создание базы данных









## Шаг 1. Настройка Мастера

На сервере, который будет выступать мастером, необходимо внести правки в **my.cnf**:


```
my.ini
       long query time=10
121
122
123
       # Error Logging.
124
       log-error="WIN-1RA1EGLAPOT.err"
125
       # ***** Group Replication Related *****
126
127
       # Specifies the base name to use for binary log files. With binary logging
128
       # enabled, the server logs all statements that change data to the binary
129
       # log, which is used for backup and replication.
130
       log-bin="WIN-1RA1EGLAPQT-bin"
131
       binlog do db=replica
132
133
       # ***** Group Replication Related *****
134
       # Specifies the server ID. For servers that are used in a replication topology,
       # you must specify a unique server ID for each replication server, in the
135
136
       # range from 1 to 2^32 - 1. "Unique" means that each ID must be different
137
       # from every other ID in use by any other source or replica.
138
        server-id=1
```






#### Шаг 2. Права на репликацию

Создать профиль пользователя, из под которого будет происходить репликация.











### Шаг 3. Проверяем статус Мастер-сервера:








### Шаг 4. Дамп базы данных на мастере





#### Mactar-Slava nannukallud

### Шаг 5. Создание базы на слейве 192.168.0.102





### Шаг 6. Настройка Слейва 192.168.0.102

```
📑 change log 🗵 📙 config inc php 🗵 🔚 my.ini 🗵
123
       # Error Logging.
       log-error="WIN-JU8MF1FPI66.err"
124
125
       # ***** Group Replication Related *****
126
       # Specifies the base name to use for binary log files. With binary logging
127
128
       # enabled, the server logs all statements that change data to the binary
129
       # log, which is used for backup and replication.
130
       log-bin="WIN-1RA1EGLAPOT-bin"
131
       #"WIN-JUSMF1FPI66-bin"
132
133
       # ***** Group Replication Related *****
134
       # Specifies the server ID. For servers that are used in a replication topology,
135
       # you must specify a unique server ID for each replication server, in the
136
       # range from 1 to 2^32 - 1. "Unique" means that each ID must be different
137
       # from every other ID in use by any other source or replica.
138
       server-id = 2
139
       relay-log = "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Data\mysgl\mysgl-relay-bin.log"
140
141
       binlog do db = replica
       # ***** Group Replication Related *****
142
       # The host name or IP address of the replica to be reported to the source
143
144
       # during replica registration. This value appears in the output of SHOW REPLICAS
       # on the source server. Leave the value unset if you do not want the replica to
145
146
       # register itself with the source.
147
       # report host=0.0
                                                                                     Актива
```





#### Шаг 7. Запуск Слейва 192.168.0.102

Нам осталось включить репликацию, для этого необходимо указать параметры подключения к мастеру. В консоли mysql на Слейве необходимо выполнить запрос:

```
Query 1 × Administration - Startup / Shutdo...

CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.0.101', MASTER_USER='slave_user',

MASTER_PASSWORD='*****', MASTER_LOG_FILE = 'WIN-1RA1EGLAPQT-bin.000044',

MASTER_LOG_POS = 493
```





**Шаг 7.** Проверить работу репликации на Слейве можно запросом:

#### Репликация

#### Репликация головного сервера

Данный сервер настроен головным в процессе репликации.

- Показать состояние головного сервера
- Показать соединённые подчиненные сервера
- Добавьте подчиненного пользователя репликации

#### Репликация подчинённого сервера

Сервер настроен в качестве подчиненного для процесса репликации. Произвести действие:

- Смотрите таблицу состояния подчинённого сервера.
- Контролировать подчинённый сервер:
- Управление ошибками:
- Изменить, или перенастроить головной сервер





Шаг 7. Проверить работу репликации на Слейве можно запросом: Репликация

Репликация головного сервера Данный сервер настроен головным в процессе репликации. Показать состояние головного сервера Показать соединённые подчиненные сервера Добавьте подчиненного пользователя репликации Репликация подчинённого сервера Сервер настроен в качестве подчиненного для процесса репликации. Произвести действие: Смотрите таблицу состояния подчинённого сервера Переменная Значение Slave\_IO\_State Waiting for master to send event Master Host 192,168,0,101 Master User slave user Master Port 3306 Connect Retry Master Log File WIN-IRA1EGLAPQT-bin.000044 Read\_Master\_Log\_Pos Relay Log File mysql-relay-bin.000003 Relay Log Pos Relay\_Master\_Log\_File WIN-1RA1EGLAPOT-bin.000044 Slave\_IO\_Running Yes Slave\_SQL\_Running





**Шаг 7.** Проверить работу репликации на Слейве можно запросом:

