Linguaggio macchina/assembly Interprete/Compilatore/Assemblatore/ Linker SPIM simulator

(vedi Capitolo 2 e Appendice A)

Salvatore Orlando

Sommario

- Assembly MIPS
- Compilazione
 - Traduzione in linguaggio assembly/macchina delle principali strutture di controllo
 - Implementazione dei tipi semplici e dei puntatori
 - Funzioni (gestione dello stack salvataggio dei registri funzioni ricorsive)
 - Strutture dati
- Compilazione/Linker/Loader
- Uso del simulatore SPIM
- Esercitazioni

Linguaggio macchina / assembler

- È noioso Ehm, forse sì
- È difficile Mito
- Non serve a niente Assolutamente no

PRO:

- Propedeuticità: aiuta a far capire come funziona veramente un computer
- Alto/basso livello: aiuta a scrivere software ad alto livello più efficiente, perché si capisce come poi viene eseguito
- Cybersecurity: per difendersi da molti attacchi informatici è necessario far riferimento al livello assembly/macchina
- È il PIÙ POTENTE dei linguaggi di programmazione:
 - Nel senso che consente l'accesso completo a TUTTE le risorse del computer
 - Il linguaggio di alto livello "astrae" dalla specifica piattaforma, fornendo costrutti più semplici e generali
 - Cioè, è una "interfaccia generica" buona per ogni computer (con tutti i vantaggi che questo comporta)
 - Ma proprio perché è uguale per tutte le macchine, NON può fornire accesso alle funzionalità specifiche di una determinata macchina

Linguaggi di programmazione

- È possibile programmare il computer usando vari linguaggi di programmazione
- Ogni linguaggio ha i suoi pro e contro

MA. . .


- L'unico linguaggio che la CPU è in grado di interpretare ed eseguire il linguaggio macchina
- Per usare altri linguaggi, occorre usare un traduttore in grado di "far capire" al computer questi nuovi linguaggi
 - INTERPRETAZIONE vs. COMPILAZIONE

Interprete

- Un INTERPRETE per un certo linguaggio L è un programma (scritto in linguaggio macchina) che "interpreta" linea per linea il linguaggio L ed esegue il codice macchina corrispondente
- LENTEZZA DI ESECUZIONE
 - Per eseguire un programma, ho sempre bisogno dell'interprete

Compilatore

- Il COMPILATORE è un programma che prende in input un programma in un linguaggio L e lo traduce in un programma in un altro linguaggio
 - II SOURCE LANGUAGE ("sorgente") viene tradotto nel TARGET LANGUAGE ("obiettivo")
- Tipicamente il TARGET LANGUAGE è il LINGUAGGIO MACCHINA, anche se e' possibile compilare in linguaggio ASSEMBLY
- ASSEMBLATORE: è un semplice compilatore, per tradurre da LINGUAGGIO ASSEMBLY a LINGUAGGIO MACCHINA



- Java: Linguaggio interpretato a BYTE-CODE
 - il linguaggio viene compilato in un LINGUAGGIO INTERMEDIO (bytecode) che poi viene INTERPRETATO

Cos'è un «object file»


- Un file oggetto è il risultato della compilazione, ed è composto da:
 - Istruzioni in formato binario (linguaggio macchina)
 - Dati in formato binario
 - Informazioni necessarie per modificare il codice (istruzioni e dati) e allocarlo in memoria ad un certo indirizzo (*rilocazione del* codice)

NOTA:

- Per produrre l'istruzione macchina di ogni istruzione assembly, l'assemblatore deve conoscere l'indirizzo in memoria corrispondente ad ogni etichetta (label) utilizzata nei jump e nei conditional branch
- Le etichette utilizzate sono mantenute in una symbol table.
 - Coppie etichette indirizzi

Il processo di compilazione/esecuzione

- Il passaggio dal codice sorgente alla esecuzione del programma passa per 3 fasi, che include anche il LINKER e LOADER
 - 1. Compilazione / Assembling per produrre i file oggetto
 - 2. Linking per produrre il file eseguibile
 - 3. Caricamento ed Esecuzione



Torneremo su questo processo in seguito

Cosa sono "programmi e dati" caricati per l'esecuzione?

- La CPU vede tutto come numeri, che rappresentano
 - Dati (interi, caratteri, floating point)
 - Istruzioni
- Un programma (istruzioni + dati) è quindi una sequenza di numeri binari

```
001001111011110111111111111100000
     1111011111100000000000010100
101011111010010000000000000100000
     1111010010100000000000100100
     1111010000000000000000011000
101011111010000000000000000011100
1000111110101111000000000000011100
100011111011100000000000000011000
00000001110011100000000000011
00101001000000010000000001100101
0000000000000000111100000010010
101011111011100100000000000011000
100011111010010100000000000011
00001100000100000000000011101100
0000001111100000000000000000001000
0000000000000000000100000100001
```

 La CPU interpreta certi numeri come istruzioni (il cosiddetto LINGUAGGIO MACCHINA)

- Leggere "numeri" non è molto facile
- Per noi umani, conviene tradurre questi codici numerici in qualcosa di più leggibile, ovvero stringhe alfanumeriche, mnemoniche e più leggibili
 - LINGUAGGIO ASSEMBLY
- Il LINGUAGGIO ASSEMBLY è un linguaggio di programmazione, che rispecchia fedelmente le istruzioni del linguaggio macchina
 - USO: più leggibile, più flessibile
 - Ha bisogno di un semplice compilatore (ASSEMBLER) per tradurre il codice in LINGUAGGIO MACCHINA
 - Linguaggi ASSEMBLY differenti per CPU caratterizzate da diversi Instruction Set
- Spesso, vista la stretta corrispondenza, si fa confusione, o si considerano i linguaggi MACCHINA e ASSEMBLY come termini equivalenti

- Usando gli opcode e i formati delle istruzioni, possiamo tradurre le istruzioni macchina in un corrispondente programma simbolico
 - disassemblatore
- Più semplice da leggere
 - Istruzioni e operandi scritti con simboli
- Ma ancora difficile
 - Le locazioni di memoria sono espresse con indirizzi numerici, invece che con simboli/etichette

```
addiu
         $29, $29, -32
         $31. 20($29)
SW
         $4. 32($29)
SW
         $5, 36($29)
SW
         $0. 24($29)
SW
         $0, 28($29)
SW
         $14, 28($29)
l w
٦w
         $24. 24($29)
         $14, $14
multu
addiu
         $8. $14. 1
         $1, $8, 101
slti
         $8, 28($29)
SW
mflo
         $15
addu
         $25, $24, $15
         $1, $0, -9
bne
         $25, 24($29)
SW
lui
         $4, 4096
         $5, 24($29)
1 W
         1048812
jal
addiu
         $4, $4, 1072
1 W
         $31. 20($29)
         $29, $29, 32
addiu
jr
         $31
         $2.
              $0
move
```

- La routine scritta finalmente in linguaggio assembly con le etichette mnemoniche (label) per le varie locazioni di memoria
- I comandi che iniziano con i punti sono direttive assembler
 - .text 0 .data
 - Indica che le linee successive contengono istruzioni o dati
 - align n
 - Indica l'allineamento su 2ⁿ
 - .globl main
 - L'etichetta main è globale, ovvero visibile da codici in altri file
 - asciiz
 - Area di memoria che memorizza una stringa terminata da zero.

```
.text
       .align
       .globl
                  main
main:
       subu
                  $sp. $sp. 32
                  $ra, 20($sp)
       SW
                  $a0.32(\$sp)
       sd
                  $0, 24($sp)
       SW
                  $0, 28($sp)
       SW
loop:
                  $t6, 28($sp)
       1 w
                  $t7, $t6, $t6
       mu1
       1 w
                  $t8, 24($sp)
                  $t9. $t8. $t7
       addu
                  $t9, 24($sp)
       SW
       addu
                  $t0, $t6, 1
                  $t0, 28($sp)
       SW
                  $t0, 100, loop
       ble
                  $a0. str
       l a
                  $a1, 24($sp)
       1 W
       .ial
                  printf
                  $v0. $0
       move
       1 W
                  $ra, 20($sp)
       addu
                  $sp, $sp, 32
       jr
                  $ra
       .data
       .align
                  0
str:
```

.asciiz

"The sum from $0 \dots 100$ is %d\n"

Ma qual è il corrispondente programma scritto in linguaggio C?

```
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
   int i;
   int sum = 0;

   for (i=0; i <= 100; i++)
       sum = sum + i*i
   printf("The sum from 0 .. 100 is %d\n", sum);
}</pre>
```

Linguaggio assembly

- Le tipiche operazioni di un linguaggio macchina/assembly, incluso quello del MIPS, riguardano:
 - La manipolazione di dati (istruzioni aritmetiche)
 - Lo spostamento di dati (load / store)
 - Il controllo del flusso di istruzioni (salti)
- Le istruzioni che movimentano i dati trasferiscono dati dalla memoria ai REGISTRI (memorie interne veloci) e viceversa
- Nel MIPS ci sono 32 REGISTRI generali
 - Nell'ASSEMBLY MIPS li possiamo nominare come: \$0, \$1,, \$31
 - Li possiamo anche nominare come:
 - \$zero, \$v0, \$v1, \$k0, \$k1
 - \$sp, \$ra, \$at, \$gp, \$fp
 - \$s0, \$s1, \$s2, . . . , \$s7
 - \$t0, \$t1, \$t2, . . . , \$t9
 - \$a0, \$a1, \$a2, \$a3

Istruzioni MIPS per manipolare i dati ARITMETICHE

- add reg_dest, reg_source1, reg_source2

 reg_dest = reg_source1 + reg_source2
- sub reg_dest, reg_source1, reg_source2

 reg_dest = reg_source1 reg_source2
- mult reg1, reg2 ? = reg1 * reg2
 - Non c'è il registro destinatario perché stiamo moltiplicando due registri (reg1 e reg2) da 32 bits, ma il risultato può essere più grande di 32 bits
 - Il risultato nei *registri speciali* \$ні е \$Lo (i primi 32 bits in \$ні, gli altri 32 in \$Lo)
- div reg1,reg2
 ? = reg1 / reg2
 - Anche qui non c'è il registro destinazione !!
 - Il risultato va nel registro \$Lo
 - Viene anche calcolato il RESTO della divisione, che va nel registro \$Hi

Istruzioni MIPS per manipolare i dati ARITMETICHE

- Variante IMMEDIATA delle istruzioni
 - Per tutte queste operazioni, è possibile specificare direttamente un numero costante (di 16 bits) al posto del secondo registro source reg_dest = reg_source1 OP costante
- La corrispondente istruzione immediata si ottiene in assembly aggiungendo una "i" al nome:

```
- addi, multi, divi
```

Non esiste subi, perché?

Bitwise manipulation

Operation	С	Java	MIPS
Shift left	<<	<<	s11
Shift right	>>	>>>	srl
Bitwise AND	&	&	and, andi
Bitwise OR			or, ori
Bitwise NOT	~	~	nor

 Istruzioni utili, tra l'altro, per inserire/estrarre gruppi di bit in/da una word

- Interpretazione funzionale delle operazioni logiche
 - Tramite AND, OR e XOR possiamo modificare un bit.
 - La modifica dipende dal valore del secondo operando: 0 o 1

AND

- Dest_bit = Source_bit AND 0 → Spegni il Source_bit
- Dest_bit = Source_bit AND 1 → Copia il Source_bit
- In ASSEMBLY l'istruzione and agisce su words, il che significa che possiamo agire contemporaneamente sui 32 bit di una word, con le due operazioni sopra dette (SPEGNI/CANCELLA o COPIA)
- andi \$t0, \$t1, 0000000011111111 (zero-extended immediate)
 prendi \$t1, copia gli 8 bits più a destra, annulla gli altri bits
 più a sinistra, e metti il risultato in \$t0
- Serve anche a verificare quali bit sono accesi
 - andi \$t0, \$t1, 00000000100000
 - \$t0 è diverso da 0 se e solo se il sesto bit di \$t1 è acceso.

• OR

- Dest_bit = Source_bit OR 0 → Copia il Source_bit
- Dest_bit = Source_bit OR 1 → Accendi il Source_bit
- In ASSEMBLY l'istruzione or agisce su words, il che significa che possiamo agire contemporaneamente sui 32 bits di una word, con le due operazioni sopra dette (ACCENDI o COPIA)
- ori \$t0, \$t1, 0000000011111111 (zero-extended immediate)
 prendi \$t1, poni a 1 (accendi) gli 8 bits più a destra, copia i bit più a sinistra, e metti il risultato in \$t0

```
0 0 0
1 0 1
0 1 1
1 1 0
```

XOR

- Dest_bit = Source_bit XOR 0 → Copia il Source_bit
- Dest_bit = Source_bit XOR 1 → Invertire il Source_bit
- In ASSEMBLY l'istruzione xor agisce su words, il che significa che possiamo agire contemporaneamente sui 32 bits di una word, con le due operazioni sopra dette (INVERTI o COPIA)
- xori \$t0,\$t1, 0000000011111111 (zero-extended immediate) prendi \$t1, inverti gli 8 bits più a destra, copia i bit più a sinistra, e metti il risultato in \$t0
- INVERTIRE è un'operazione reversibile
 - A = INVERT (INVERT (A))

Istruzioni MIPS per spostare i dati

- Occorrono istruzioni anche per spostare i dati. . .
 - Da registri a memoria (STORE)
 - Da memoria a registri (LOAD)
 - Da registri/costanti a registri (MOVE)
- sw reg2, indirizzo(reg1)
 - Copia il valore di reg2 alla locazione di memoria indirizzo+reg1
- sb reg2, indirizzo(reg1)
 - Copia il byte più basso di reg2 alla locazione di memoria indirizzo+reg1
- lw reg2, indirizzo(reg1)
 - Copia in reg2 il valore presente nella locazione di memoria indirizzo+reg1
- lbu reg2, indirizzo(reg1)
 - Copia nel byte più basso di reg2 il byte presente nella locazione di memoria indirizzo+reg1
- lui reg, numero
 - Copia nei 16 bit PIÙ ALTI (UPPER) di reg il valore numero, i 16 più bassi posti a 0
- ori \$reg, \$zero, numero
 - Copia nei 16 bit PIÙ BASSI (LOWER) di reg il valore numero

Istruzioni MIPS per spostare i dati

Importante

- Tutte le istruzioni di LOAD e STORE, in generale, funzionano rispettando il cosiddetto principio fondamentale di ALLINEAMENTO della memoria
- Quando si sposta un dato di taglia n, si può operare solo su indirizzi di memoria multipli di n
- Nel caso di istruzioni che manipolano un byte (sb, 1b), il principio di allineamento dice che ogni indirizzo deve essere multiplo di 1 byte, e quindi qualsiasi indirizzo va bene: nessuna restrizione!

Istruzioni MIPS per spostare i dati

- Infine, ci sono istruzioni che permettono di spostare dati internamente, da certi registri "nascosti" ad altri registri
- Servono per recuperare i valori dei registri interni \$ні е \$Lo (quelli usati per moltiplicare e dividere) che non sono direttamente riferibili
- mfhi reg dest
 - Move From Hi: muove il contenuto di \$Hi nel registro reg dest
- mflo reg dest
 - Move From Lo: muove il contenuto di \$Lo nel registro reg_dest

Istruzioni MIPS per modificare il flusso di controllo

- Normalmente, l'esecuzione è sequenziale
- Il program counter (contatore di programma), o PC, dice al computer dove si trova la prossima istruzione da eseguire
- Il flusso standard è: esegui l'istruzione all'indirizzo indicato da PC, e avanza all'istruzione successiva (PC = PC + 4)
- Le istruzioni per la modifica del flusso servono a forzare la modifica del PC rispetto al flusso standard sequenziale
 - possiamo ridirigere l'esecuzione del programma in ogni punto, facendo salti in avanti e indietro
- Si può modificare il flusso con istruzioni di
 - salto condizionato (branch)
 - salto assoluto (jump)

Istruzioni MIPS per modificare il flusso di controllo

I salti condizionati hanno tutti la forma

```
branch_condizione reg1, reg2, indirizzo_salto
```

- Il significato è:
 - Se confrontando reg1 e reg2 viene soddisfatta la condizione, allora salta
- Branch Equal

```
beq reg1, reg2, indirizzo
(salta se reg1==reg2)
```

Branch Not Equal

```
bne reg1, reg2, indirizzo
(salta se reg1!=reg2)
```

Anche se trattasi di un'istruzione per manipolare dati, la seguente istruzione di set less than è usata per realizzare salti condizionati

```
slt reg1, reg2, reg3
(if (reg2<reg3) then reg1=1 else reg1=0)</pre>
```

Istruzioni MIPS per modificare il flusso di controllo

- Le istruzioni di salto assoluto specificano solo l'indirizzo a cui saltare
- Tre possibili salti assoluti:
 - 1. Jump: j indirizzo
 - 2. Jump and link jal indirizzo
 - serve per saltare all'indirizzo iniziale di una funzione / procedura
 - salta, ma si ricorda come tornare indietro, salvando PC+4 (l'istruzione successive) nel registro speciale \$ra
 - 3. Jump register jr reg
 - salta all'indirizzo specificato nel registro: PC = reg

PSEUDO-ISTRUZIONI

- Se devo copiare un indirizzo in un registro, dove l'indirizzo in assembly è un'ETICHETTA?
 - la reg, indirizzo
 - Copia la "costante speciale" indirizzo a 32 bit in reg
 - E' una PSEUDO-ISTRUZIONE
 - Non esiste una corrispondente istruzione macchina
 - Sarà compito dell'assemblatore tradurla in una sequenza di istruzioni macchina!!!
 - es.: lui (16 bit più significativi) + ori (16 bit meno significativi)

PSEUDO-ISTRUZIONI

- Istruzioni fornite dal linguaggio assembly, ma che non hanno corrispondenza nel linguaggio macchina
- SCOPO: semplificare la programmazione assembly senza complicare l'hardware
- Ci sono tanti esempi, oltre la
 - Ad esempio la pseudo istruzione blt (branch if less than), tradotta usando le istruzioni: slt e bne.

 Arch. Elab. S. Orlando 27

PSEUDO ISTRUZIONI

- Alcune istruzioni assembly non possono essere tradotte direttamente in una istruzione macchina, a causa della limitazione del campo immediate delle istruzioni macchina
 - diventano quindi pseudo istruzioni
- Esempio: branch in cui indirizzo target di salto è molto lontano dal PC corrente (indirizzamento PC-relative)

```
beq $s0, $s1, L1
diventa
  bne $s0, $s1, L2
  j L1
L2:
```

 Esempio: load il cui displacement costante da sommare al registro è troppo grande

```
lw $s0, 0x00FFFFF($s1)
diventa
  lui $at, 0x00FF  # registro $at ($1)
  ori $at, $at, 0xFFFF # riservato per l'assemblatore
  add $at, $s1, $at
  lw $s0, 0($at)
```

Istruzioni MIPS: riassunto

Manipolazione di dati:

```
add, sub, mult, div, slt
sll, srl
and, or, nor, xor
addi, subi, slti, andi, ori, xori
```

Movimento di dati:

```
sw, sb, lw, lbu, lui, mfhi, mflo
```

Flusso di istruzioni:

```
beq, bne, j, jal, jr
```

- Questo set di istruzioni è molto ridotto. Inoltre l'assembly language mette a disposizione moltissime pseudo-istruzioni
 - Vedi Appendice A

Compilazione

- Come si passa da un linguaggio di alto livello a uno di basso livello?
- Ovvero, come funziona un compilatore, che effettivamente traduce un linguaggio a più alto livello in uno a più basso livello?
- Come esempio di passaggio da alto a basso livello
 - Linguaggio C come alto livello
 - Linguaggio assembly MIPS come basso livello
- Discuteremo una possibile traduzione/compilazione dei vari costrutti del linguaggio C
 - ⇒ utile concettualmente
 - ⇒ evidenzia man mano le differenze tra alto e basso livello, cosa avviene veramente nella macchina

Compilazione

- Mentre il C ha costrutti di programmazione e variabili con tipo...
- Il linguaggio assembly ha istruzioni, memoria interna e memoria esterna (indirizzabile al byte)
 - Interna alla CPU: registri
 - Esterna alla CPU: RAM
 - ⇒ dovremo tradurre i costrutti attraverso particolari strutturazione delle semplici istruzioni MIPS
 - ⇒ dovremo trovare una adeguata rappresentazione delle variabili in memoria

Variabili e Memoria

- La memoria si distingue in interna (registri) ed esterna (semplicemente "memoria")
- I registri sono in numero fisso, mentre la memoria è potenzialmente illimitata
- Siccome anche il numero di variabili in un programma, in generale, non è fisso
 - ⇒ la scelta naturale è di mettere i valori delle variabili in memoria
- Quindi, per ogni variabile del programma, ad esempio "a". "b". "c"
- Avremo una corrispondente posto/indirizzo in memoria:

Variabili e Memoria

- Tipi di dato
 - I linguaggi ad alto livello come il C permettono di definire variabili con associato un tipo:
 - caratteri, interi (normali corti lunghi), stringhe, reali (floating point a singola o doppia precisione), ecc.
 - Ognuno di questi tipi ha una certa taglia: sizeof (tipo)
 - caratteri: 8 bit; interi corti: 16 bit; interi: 32 bit;
 reali: 32 o 64 bit; stringhe: 8*(lunghezza della stringa + 1) bit
 - Mentre la "taglia" di un dato è trasparente per il programmatore in un linguaggio ad alto livello in linguaggio macchina questo non è vero
 - bisogna conoscere la taglia di ogni tipo di dato (numero di byte), per allocare il dato in memoria

Semplice compilazione di un'espressione C

```
• In C: a = b+c;
```

Mappatura delle variabili intere (4 B) in memoria:

```
a \Rightarrow 100, \dots, 103
b \Rightarrow 104, \dots, 107
c \Rightarrow 108, \dots, 111
```

In assembly MIPS ci manca l'istruzione:

```
add mem100, mem104, mem108
```

La "add" del MIPS funziona con registri, non con memoria esterna
 ⇒ occorre prima passare i valori delle variabili da memoria a
 registri (LOAD), fare le operazioni che vogliamo, e poi rimetterle
 in memoria (STORE)

Semplice compilazione di un'espressione C

```
• In C: a = b+c;
```

Mappatura delle variabili intere (4 B) in memoria:

```
a \Rightarrow 100, \dots, 103
b \Rightarrow 104, \dots, 107
c \Rightarrow 108, \dots, 111
```

Traduzione:

```
lw $t0, 104  # carica ``b'' in t0
lw $t1, 108  # carica ``c'' in t1
add $t2,$t0,$t1  # mette la somma in t2
sw $t2, 100  # mette t2 in ``a''
```

Pseudo-istruzione. In linguaggio macchina l'istruzione sarà tradotta usando anche il registro \$0 (\$zero), che è in sola lettura e ha sempre il valore zero:

```
sw $t2, 100($0)
```

Semplice compilazione di un'espressione C

- In C: a = 24;
- Usiamo ancora il registro speciale, \$zero (\$0), che ha sempre il valore zero
- In assembly:

```
addi $t0, $zero, 24  # metti 0+24 in t0 sw $t0, 100  # metti t0 in ''a''
```

- Naturalmente, ci sono molti altri modi per inserire la costante 24 in \$t0
 - Es: ori \$t0, \$zero, 24
 - C'è anche una pseudo-istruzione (load immediate):
 li \$t0, 24

Array in C

- In C: int A[20];
- E' un "modo compatto" per dichiarare e allocare 20 variabili int in un colpo solo:

 A[0], A[1], . . . , A[19]
- Il vantaggio è che possiamo usare un'espressione come indice (variabile parametrica): A[x]
- int A[20] può essere mappato in memoria come 20 variabili int consecutive:

```
A[0] ⇒ 200, . . . , 203 (&A[i] ⇒ primo indirizzo al byte in cui è mappato l'intero A[i])

A[1] ⇒ 204, . . . , 207
```

- L'indirizzo in memoria di A[x] è allora
 - 200 + 4*x equivalente a: 200 + sizeof(int) * x
 - Dove 200 è l'indirizzo di A[0], la base, ovvero &A[0]

Array in C

```
• In C: b = A[c];
```

Mappatura variabili:

```
b \Rightarrow 104, . . . , 107
c \Rightarrow 108, . . . , 111
A[0] \Rightarrow 200, . . . , 203
A[1] \Rightarrow 204, . . . , 207
```

 Per tradurre dobbiamo spostare dati da e alla memoria, e dobbiamo calcolare l'indirizzo in memoria di A[c]

```
Reg0 <- Mem[108] # leggo variabile c
Reg1 <- 200 + 4 * Reg0 # calcolo indirizzo &A[c]
Reg2 <- Mem[Reg1] # leggo A[c] lw
Mem[104] <- Reg2 # copio valore A[c] in b</pre>
```

Array in C

```
• In C: b = A[c];
```

Mappatura variabili:

```
b \Rightarrow 104, . . . , 107
c \Rightarrow 108, . . . , 111
A[0] \Rightarrow 200, . . . , 203
A[1] \Rightarrow 204, . . . , 207
```

 Seguendo lo schema precedente, una possibile traduzione assembly è la seguente:

```
lw $t0,108($zero) # carica ``c'' in t0
ori $t1,$zero,4 # metti 4 in t1
mult $t0,$t1 # calcola 4*c
mflo $t2 # mettilo in t2
ori $t3,$zero,200 # indir. di A[0] in t3
add $t3,$t3,$t2 # indir. di A[c] in t3
lw $t4,0($t3) # A[c] in t4
sw $t4,104($zero) # t4 = A[c] in ``b''
```

Modularità della traduzione vs. ottimizzazione

- Traduciamo ogni accesso ad una variabile (lato destro di un assegnamento) con una LOAD e ogni scrittura con una STORE (lato sinistro di un assegnamento)
- Questo modo di compilare è modulare, nel senso che possiamo eseguire la traduzione di ogni istruzione in modo indipendente
- Vantaggi: semplicità
- Svantaggi: efficienza
- Nella pratica, il compilatore esegue le cosiddette 'ottimizzazioni del codice'
- Tra le ottimizzazioni più importanti:
 - Evitiamo di copiare i dati (le variabili) dai registri in memoria, a meno che non sia strettamente necessario
 - Uso dei registri per memorizzare variabili
 - I registri molto più veloci della memoria esterna
 - Ad esempio, una variabile (solo tipi semplici) che viene usata spesso si può tenere in un registro
 - In C, c'è addirittura la dichiarazione "register" proprio per forzare questo.
 - I registri sono pochi però...

Esempio di ottimizzazione nell'allocazione delle variabili

In C:

```
a = b+d+a*3+(3/a - a/2 + a*a*3.14)

b = a/2

c = a+a*a + 1/(a-2) . . .
```

• La variabile a è molto usata nelle espressioni precedenti. Se possibile, conviene mappare "a" in un registro:

```
a \Rightarrow $s0

b \Rightarrow 200, ..., 203

d \Rightarrow 204, ..., 207
```

- I compilatori C sono ora bravissimi nell'eseguire traduzioni efficienti e ottimizzate
- Il problema generale che i compilatore sono in grado di affrontare
 - massimizzare il numero di variabili mantenute nei registri (veloci)
 - minimizzare gli accessi alla memoria/cache (relativamente più lenta)

Etichette

- Nelle istruzioni in linguaggio macchina si usano gli indirizzi:
 - Per un programmatore assembly non è conveniente/possibile calcolare/conoscere esplicitamente l'indirizzo numerico di dati/istruzioni
 - si usano etichette mnemoniche (labels), che si associano a specifici punti del programma (istruzioni o dati)
 - l'assemblatore poi traduce le etichette nei corrispondenti indirizzi

Istruzioni:

```
label_name: addi $4, $5, 10
sub $4, $4, $6
```

Dati (variabili a, b, c, da 4 bytes ciascuna)

```
.data
a: .space 4  # lascia uno spazio di 4 bytes
b: .space 4  # lascia uno spazio di 4 bytes
c: .space 4  # lascia uno spazio di 4 bytes
```

Etichette (cont.)

Possiamo tradurre agevolmente l'espressione C:

$$a = b + c;$$

con:

```
lw $t1, b
lw $t2, c
add $t0, $t1, $t2
sw $t0, a
```

Direttive assembler per l'allocazione dei dati

Direttive per l'allocazione di dati inizializzati

```
.half h1,...,hn # dich. di una sequenza di n half-word;
.word w1,...,wn # dich. di una sequenza di n word (interi)
.byte b1,...,bn # dich. di una sequenza di byte
.float f1,...,fn # dich. di una sequenza di float
.double d1,...,dn # dich. di una sequenza di double
.asciiz str # dich. di una stringa cost. (terminata da 0)
```

- Gli indirizzi dei vari elementi sono scelti in modo da rispettare degli allineamenti prefissati
 - .half alloca i vari elementi su indirizzi multipli di 2, mentre .word e .float su indirizzi multipli di 4, e .double su indirizzi multipli di 8

Direttive assembler per l'allocazione dei dati

Per allocare array monodimensionali (vettori):

```
int a[10]; char b[5];
```

In assembly traduciamo come segue:

```
.data
.align 2
a:    .space 40
b:    .space 5
```

Per inizializzare la memoria con una costante:

```
.word numero
```

Esempio:

Traduzione assembly dei principali costrutti di controllo C

```
if (condizione) . . .; else . . .;
• while (condizione) . . . ;
 do {
  } while (condizione);
• for (. . .; . . .; . . .)
      . . . ;
 switch (expression) {
     case i: . . ; break;
     case j: . . ; break;
```

if (condizione) . . . ; else . . .;

In assembly esistono solo salti: salti condizionati: beq, bne salti incondizionati: j ... questi equivalgono in C all'uso di costrutti "deprecati": - if (condizione) goto label; - goto label; Usando i *goto* ad un *etichetta*, il costrutto *if* può essere riscritto in C come: if (!condizione) goto else-label; ...; // ramo then goto exit-label;

...; // ramo else

else-label:

exit-label:

if (condizione) . . . ; else . . .;

In assembly il costrutto if può essere tradotto come segue:

while (condizione) . . . ;

Usando i goto, il costrutto while può essere riscritto in C:

Compilazione in assembly:

```
init-while:
    # calcola condizione in $t0
    beq $t0, $zero, exit-while
    ... # corpo del while
    j init-while
exit-while:
```

while ottimizzata

Usando i goto, il costrutto while può essere riscritto in C:

Compilazione in assembly:

```
# calcola condizione in $t0
    beq $t0, $zero, exit-while
init-while:
    ... # corpo del while
    # calcola condizione in $t0
    bne $t0, $zero, init-while
exit-while:
```

 Viene eseguito solo un salto condizionato per ciclo, invece di un salto condizionato ed uno incondizionato

Arch. Elab. - S. Orlando 50

do ...; while (condizione);

Usando i goto, il costrutto do può essere riscritto in C:

```
init-do:
    ...;    // corpo del do
    if (condizione) goto init-do;
    ...
```

Compilazione in assembly:

```
init-do:
    ... # corpo del do
    # calcola condizione in $t0
    bne $t0, $zero, init-do
    ...
```

for (<init>; <cond>; <incr>;) ...;

 Possiamo esprimere il for con il while, per il quale possiamo usare la traduzione assembly precedentemente introdotta:

switch (expr) { case i: ...; break; ...}

- Possiamo esprimere lo switch con una cascata di if then else, per il quale possiamo usare la traduzione assembly precedentemente introdotta.
- Esempio di swich

```
switch (expression) {
  case i: . . ; break;
  case j: . . ; break;
  case k: . . ; break;
}
```

Traduzione

```
if (expression == i)
   ...;  // corpo case i
else if (expression == j)
   ...;  // corpo case j
else if (expression == k)
   ...;  // corpo case k
```

Procedure e funzioni

- Le procedure/funzioni sono delle porzioni di programmi di particolare utilità che possono essere richiamate per eseguire uno specifico compito
- In genere sono «generalizzate» per poter essere richiamate più volte al fine di eseguire compiti «parametrizzati»
- Le funzioni ritornano un valore, le procedure no
 - in C queste ultime hanno tipo void
- Nome alternativo: subroutine
- Una procedura può ancora richiamare un'altra procedura, e così via
 - Il programma principale chiama la procedura A
 - A inizia l'esecuzione
 - A chiama la procedura B
 - B inizia e completa l'esecuzione
 - B ritorna il controllo al chiamante (procedura A)
 - A completa l'esecuzione
 - A ritorna il controllo al chiamante (programma principale)

Procedure e funzioni (cont.)

- Per chiamare una procedura, abbiamo bisogno di dare il controllo al codice della procedura stessa
 - Dobbiamo saltare alla prima istruzione del codice della procedura
- Abbiamo già visto istruzioni per saltare
 - In particolare, l'istruzione jal (jump and link, salta e collega)
 - jal indirizzo
 - salta all'indirizzo, e mette nel registro speciale \$ra (return address \$31)
 la locazione di memoria successiva alla jal
- Quindi se la procedura A vuole chiamare B ... e la prima istruzione di B è memorizzata all'indirizzo indirizzodiB
 - → A può usare: jal indirizzodiB
- Una volta saltati in B (da A), al termine di B il controllo deve essere restituito ad A per tornare a eseguire quel che resta di A
 - → B può usare jr \$ra

Passaggio di parametri e ritorno dei risultati

- Ogni procedura può essere vista come un piccolo programma a sé stante:
 - Riceve dei dati in input
 - Fa qualcosa
 - Dà dei risultati in output
- Sono necessari due contenitori (input e output) per scambiare dati tra programma chiamante e procedura chiamata
 - Locazioni in memoria dove mettere i dati di input/output
 - Che memoria usiamo ?
 - Cosa è più conveniente?
- Siccome nella programmazione assembler le chiamate di procedura sono molto frequenti, conviene usare come contenitori di input/output dei registri, che sono più veloci
 - Soluzione ottimale solo se i dati in input/ouput sono pochi e sufficientemente piccoli

Passaggio di parametri e ritorno dei risultati (cont.)

Esempio:

- A chiama B
- A e B si accordano per avere l'input in \$t3, e restituire l'output in \$t4
- B processa il dato fornitogli in \$t3 (lo moltiplica per 4 con due somme)
- Infine restituisce il risultato in \$t4

NECESSARIO UN ACCORDO TRA CHIAMATO E CHIAMANTE:

- In generale ci sono MOLTE PROCEDURE
- Per ricordarci meglio dove dobbiamo mettere i dati in input e dove li ritroviamo i dati in output
 - è meglio usare la stessa convenzione per tutte le procedure/funzioni

Side Effect

- Il problema dei SIDE EFFECT (effetto collaterale):
 - Una volta eseguito il programma della procedura B, non solo il registro di ritorno \$t4 è stato modificato, ma anche \$t3 è stato modificato:

```
B:
   add $t3,$t3,$t3
   add $t4,$t3,$t3
   ir $ra
```

- Il problema è che una procedura in esecuzione può aver bisogno di risorse di memoria (in questo caso, il registro \$\pmu3), per i suoi calcoli
- Queste risorse verranno quindi modificate rispetto ai valori originali
 - l'invocazione di una procedura può causare alcune modifiche dello stato (registri) non richieste
 - → SIDE EFFECT (effetto collaterale)

Side Effect (cont.)

- Bisogna fare attenzione ai side-effects di una procedura, perché si possono modificare/distruggere in modo irreparabile i valori di qualche registro
 - → registri "modificati" da una procedura, in aggiunta a quello/quelli di output
- Quando si chiama una <u>procedura/funzione con side-effects</u>, abbiamo due alternative:
 - 1. Il chiamante si assicura che i registri, potenzialmente modificabili dal chiamato come side effect, NON CONTENGANO valori da ri-utilizzare dopo il ritorno della procedura/funzione (soluzione non sempre possibile, dipende dal numero di registri coinvolti)
 - Necessario documentare, approccio poco generale (vedi next slide)
 - 2. Qualcuno salva i registri importanti per il prosieguo della computazione, modificabili come side-effect di una chiamata, in un'area di memoria (store), viene quindi eseguita la procedura, e poi si ripristinano dalla memoria i registri salvati (load)
 - Approccio generale, possibile stabilire «convenzioni di chiamata» per dare ruoli e responsabilità su attività di salvataggio/ripristino

Quindi?


- Un possibile approccio potrebbe essere quello di documentare chiaramente quali sono i registri potenzialmente modificabili come side-effect:
 - Non solo dov'è l'input e dov'è l'output, ma anche se ci sono altri registri modificati

```
# INPUT: $t3
# OUTPUT: $t4 (conterrà 4*$t3)
# MODIFICA: $t3
B:
   add $t3,$t3,$t3
   add $t4,$t3,$t3
   jr $ra
```

- Questo tipo di approccio non è compatibile con il tipico approccio alla programmazione "black box":
 - chiamante e chiamata non dovrebbero conoscere nulla dei dettagli interni delle implementazioni
 - funzioni scritte anche da persone diverse, sostituibili una volta che la relativa interfaccia è nota

Più procedure

- Visto che ogni procedura è un programma a sé stante, nulla vieta di chiamare altre procedure
- Esempio, main può chiamare la procedura A, A può chiamare B, e B può chiamare C



- Qui c'è un problema che va al di là dei side effects
 - Ogni volta che invochiamo jal, il registro \$ra viene riscritto !!
 - Se non lo salviamo, perdiamo il valore precedente, che serve per effettuare il return della procedura
 - Soluzione: si usano delle convenzioni standard per le chiamate di procedura, con ruoli ben definiti su salvataggio/ripristino dei registri

Registri MIPS e convenzioni d'uso


Register name	Number	Usage
\$zero	0	constant 0
\$at	1	reserved for assembler
\$v0	2	expression evaluation and results of a function
\$v1	3	expression evaluation and results of a function
\$a0	4	argument 1
\$a1	5	argument 2
\$a2	6	argument 3
\$a3	7	argument 4
\$t0	8	temporary (not preserved across call)
\$t1	9	temporary (not preserved across call)
\$t2	10	temporary (not preserved across call)
\$t3	11	temporary (not preserved across call)
\$t4	12	temporary (not preserved across call)
\$t5	13	temporary (not preserved across call)
\$t6	14	temporary (not preserved across call)
\$t7	15	temporary (not preserved across call)

Registri MIPS e convenzioni d'uso (cont.)

Register name	Number	Usage
\$ s0	16	saved temporary (preserved across call)
\$s1	17	saved temporary (preserved across call)
\$s2	18	saved temporary (preserved across call)
\$s3	19	saved temporary (preserved across call)
\$s4	20	saved temporary (preserved across call)
\$ s5	21	saved temporary (preserved across call)
\$ s6	22	saved temporary (preserved across call)
\$s7	23	saved temporary (preserved across call)
\$t8	24	temporary (not preserved across call)
\$t9	25	temporary (not preserved across call)
\$k0	26	reserved for OS kernel
\$k1	27	reserved for OS kernel
\$gp	28	pointer to global area
\$sp	29	stack pointer
\$fp	30	frame pointer
\$ra	31	return address (used by function call)

Salvataggio e stack


- Dove salvo i registri che devono essere preservati (preserved across calls)?
- Soluzione che non funziona in generale:
 - Ogni procedura: spazio di memoria statico/privato per salvare i registri
 - Ma se la procedura è ricorsiva, abbiamo bisogno di un numero arbitrario di questi spazi di memoria
- Soluzione generale:
 - Nota che le chiamate di procedura e i ritorni seguono una politica stretta di tipo LIFO (last-in, first-out)



- Quindi la memoria dove salviamo i registri può essere allocata e deallocata su una struttura dati STACK (Pila)
- I blocchi di memoria allocati per ciascuna invocazione di procedura sono chiamati STACK FRAMES

Allocazione/Deallocazione degli stack frame

Esempio animato di allocazione dei frame sullo stack:



STACK

Frame di main
Frame di A
Frame di B
Frame di C

Indirizzi alti

Direzione di crescita dello stack

Stack e operazioni

PUSH(registro) mette un registro in cima allo stack


```
addi $sp,$sp,-4  # fa spazio sullo stack
sw registro,0($sp)  # mette il registro nello stack
```

POP toglie l'elemento in cima allo stack (e lo mette in un registro)

- \$sp (\$29) = stack pointer
- Lo stack permette di allocare uno spazio di memoria privato (FRAME) per ogni istanza/chiamata di procedura
 - più istanze attive nel caso di ricorsione
- Lo stack è dinamico
 - la dimensione si adatta alle necessità (ne uso di più o di meno a seconda delle necessità)

Stack frame

- Viene usato per salvare e poi ripristinare i registri
- Viene anche usato per
 - Passare parametri
 - Allocare memoria per le variabili locali della procedura/funzione
- Lo stack pointer (\$sp) punta all'ultima word nel frame
- I primi 4 argomenti
 sono passati nei registri
 (\$a0, . . , \$a3)



Chi salva i registri?

- Chi è responsabile per il salvataggio/ripristino dei registri quando si effettuano chiamate di funzioni?
 - La funzione chiamante (caller) conosce quali registri sono importanti per sé e che dovrebbero essere salvati
 - La funzione chiamata (callee) conosce quali registri userà e che dovrebbero essere salvati prima di modificarli

- Entrambi i metodi potrebbero portare a salvare più registri del necessario, se si accetta l'approccio "black-box"
 - La funzione chiamante (caller) salverebbe tutti i registri che sono importanti per sé, anche se la procedura chiamata non li modificherà
 - La funzione chiamata (callee) salverebbe tutti i registri che si appresta a modificare, anche quelli che non verranno poi utilizzati dalla procedura chiamante una volta che la procedura chiamata le avrà restituito il controllo (return: jr \$ra)

Cooperazione tra callee e caller per salvare i registri

- Chi deve salvare i valori dei registri nello stack?
 - la procedura chiamante (caller) o quella chiamata (callee)?
 - In realtà, esistono delle convenzioni di chiamata, sulla base delle quali le procedure cooperano nel salvataggio dei registri
- I registri (\$s0,...,\$s7, \$ra) si presuppone che siano importanti per la procedura chiamante, e debbano essere salvati dal chiamato (callee) prima di procedere a modificarli
- \$s0,...,\$s7 (callee-saved registers)
 - devono essere salvati dalla procedura chiamata prima di modificarli
- \$ra (callee-saved registers)
 - La procedura chiamata salva il registro \$ra prima di modificarlo,
 ovvero prima di eseguire la jal (e diventare a sua volta caller) !!!

Cooperazione tra callee e caller per salvare i registri

 Riserviamoci un certo numero di registri che ogni procedura può modificare liberamente:

```
$t0 . . $t9Infatti, "t" sta per temporaneo
```

- Inoltre, si presuppone che ogni procedura possa liberamente modificare i registri \$a0,...\$a3 e \$v0, \$v1
 - Questo succede se la procedura dovesse invocare a sua volta alte procedure, che a loro volta restituiscono risultati
- Quindi i registri \$t0 . . . \$t9, \$a0,...\$a3,\$v0, \$v1 devono essere preservati, se necessario, dal chiamante
 - La procedura chiamante assume che la procedura chiamata sia libera di modificarli liberamente !!

Cooperazione tra callee e caller per salvare i registri?

- \$a0,...\$a3 (caller-saved registers)
 - Registri usati per passare i primi 4 parametri
 - La procedura chiamante assume che la procedura chiamata li modifichi, ad esempio per invocare un'altra procedura
 - Li salva solo se ha necessità di preservarli
- \$t0,...,\$t9 (caller-saved registers)
 - Poiché la procedura chiamata potrebbe modificare questi registri, se il chiamante ha proprio la necessità di preservare qualcuno di essi, sarà suo compito salvarli!!
- \$v0,\$v1 (caller-saved registers)
 - Registri usati per ritornare i risultati
 - La procedura chiamante assume che la procedura chiamata li possa modificar, e li salva solo se ha necessità di preservarli

Minimo salvataggio di registri

- La funzione chiamata non deve salvare nulla se
 - non chiama nessun'altra funzione (non modifica \$ra)

e se scrive solo

- nei registri temporanei (\$t0,...\$t9)
- nei registri usati per gli argomenti della funzione (\$a0,...\$a3)
- in quelli usati convenzionalmente per i risultati (\$v0,\$v1)
- in quelli non indirizzabili (\$ні, \$Lo)

- La funzione chiamante non deve salvare nulla se non necessita che certi registri vengano preservati al ritorno della chiamata
 - (\$t0,...\$t9,\$v0,\$v1,\$a0,...\$a3)

Minimo salvataggio di registri (esempio)

- La funzione main, in qualità di funzione chiamata, invoca a sua volta la funzione quadrato, modificando quindi \$ra che deve quindi salvare
 - \$ra (callee-saved)

```
.data
x: .word 5
result: .space 4

.text
main:
# salvo ra
# PUSH($ra)
   addi $sp,$sp,-4
   sw $ra,0($sp)
```

```
# chiamo la procedura
# quadrato
lw $a0, x
jal quadrato
sw $v0, result
# ripristino ra
# POP($ra)
lw $ra, 0($sp)
addi $sp,$sp,4
# return dal main
jr $ra
```

```
# procedura che
# calcola il quadrato
# dell'argomento
# intero passato
# in $a0
quadrato:
   mult $a0,$a0
   mflo $v0
   jr $ra # return
```

Arch. Elab. - S. Orlando 73

Minimo salvataggio di registri (esempio)

- La funzione chiamata quadrato non deve salvare nulla perché
 - non chiama nessun'altra funzione
 - e scrive solo
 - nei registri \$a0, v0
 - Nei registri non indirizzabili (\$ні,\$ьо)


```
# procedura che calcola il quadrato
# dell'argomento intero passato in $a0
```

quadrato:

```
mult $a0,$a0
mflo $v0
jr $ra # return
```

Frame pointer


- Se ad ogni operazione di PUSH/POP modifichiamo dinamicamente \$sp
 - Utile utilizzare il registro \$fp (frame pointer) per "ricordare" l'inizio del frame
 - Questo serve a cancellate velocemente il frame al ritorno della procedura
- L'uso di questo registro è opzionale
- Il nuovo valore di \$fp deve essere assegnato all'inizio della procedura (dopo averne salvato il vecchio valore sullo stack)



Layout della memoria

 I sistemi basati sul MIPS dividono la memoria in 3 parti

- Text segment
 - Istruzioni del programma, poste in memoria virtuale a partire da una locazione vicina all'indirizzo 0: 0x400000
- Data segment
 - Static data (a partire dall'indirizzo 0x10000000)
 - Contiene variabili globali, attive per tutta l'esecuzione del programma
 - Dynamic data
 - · Immediatamente dopo i dati statici
 - Dati allocati dal programma durante l'esecuzione (malloc() in C)
- Stack segment
 - Inizia in cima all'indirizzamento virtuale (0x7fffffff) e cresce in senso contrario rispetto al data segmnent




Variabili globali e locali

- In C le variabli possono essere definite
 - Nel corpo delle funzioni (variabili locali o automatiche)
 - Esternamente alle varie funzioni (variabili globali)
- Scoping delle variabili
 - Le variabili globali possono essere lette e scritte da tutte le funzioni
 - Le variabili locali sono private delle funzioni in cui sono definite
- Per ora abbiamo visto solo come implementare le variabili globali
 - Direttiva .data per le variabili globali
- Come facciamo a implementare le variabili locali?

Variabili locali

- Il problema è lo stesso che abbiamo visto per creare spazio privato dove salvare i registri
- Anche la soluzione è la stessa: usare lo Stack
 - → le variabili vengono assegnate allo stack e \$sp viene spostato di conseguenza



Variabili locali (esempio)

```
/* Funzione C incr
*/
int foo(int x) {
  int temp;
  temp=x+x;
  temp=temp+100;
  return temp;
}
```

```
# Traduzione MIPS modulare,
# senza ottimizzazione
foo:
  addi $sp,$sp,-4 # alloco stack frame per
                    # temp
   add $t0,$a0,$a0
   sw $t0, 0($sp) # memorizza temp
   lw $t1, 0($sp)
   addi $t1, $t1, 100
   sw $t1, 0($sp) # memorizza temp
   1w $v0, 0($sp) # metto in $v0 (ritorno)
                    # la variabile temp
  addi $sp,$sp,4  # disalloco stack frame
   ir $ra
                                     Arch. Elab. - S. Orlando 79
```

Word e Byte

- Finora, abbiamo solo agito con words (4 bytes)
- Però, abbiamo visto che ci sono istruzioni anche per manipolare i singoli bytes:
 - sb reg2, indirizzo(reg1)
 - Copia il byte più basso di reg2 alla locazione di memoria indirizzo+reg1
 - lbu reg2, indirizzo(reg1)
 - Copia nel byte più basso di reg2 il byte (senza estendere il segno) presente nella locazione di memoria indirizzo+reg1
 Mette a 0 i 3 byte più significativi
 - Esiste versione con estensione di segno 1b reg2, indirizzo (reg1)
- Motivo principale: manipolare stringhe
 - Le stringhe sono composte di caratteri, dove ogni carattere viene memorizzato in 1 byte
 - "Questa è una stringa"
- Nota che i vari Byte in memoria possono essere interpretati in vario modo:
 - Numeri interi o float (4 Byte per volta)
 - Istruzioni (4 Byte per volta)
 - e ... come caratteri

Corrispondenza byte-caratteri

- Codifica standard dei caratteri:
 - ASCII: American Standard Code for Information Interchange
 - Codici per rappresentare 128 caratteri (sufficienti 7 bit)
- Codici
 - Da 0 a 31: caratteri di controllo
 - Es.: 0:\0 (null)
 - 10:\n (line feed)
 - 13: \r (carriage return)
 - Da 32 a 126: caratteri stampabili
 - 127: carattere di controllo (DEL)

```
Dec Hx Oct Html Chr Dec Hx Oct Html Chr Dec Hx Oct Html Chr
Dec Hx Oct Char
 0 0 000 NUL (null)
                                      32 20 040   Space
                                                            64 40 100 @#64; 0
                                                                               96 60 140 @#96;
   1 001 SOH (start of heading)
                                      33 21 041 6#33; !
                                                            65 41 101 A A
                                                                               97 61 141 @#97;
                                      34 22 042 6#34; "
                                                            66 42 102 B B
                                                                               98 62 142 @#98; b
   2 002 STX (start of text)
   3 003 ETX (end of text)
                                      35 23 043 4#35; #
                                                            67 43 103 a#67; C
                                                                               99 63 143 4#99;
                                                            68 44 104 a#68; D | 100 64 144 a#100; d
 4 4 004 EOT (end of transmission)
                                      36 24 044 $ 🗧
                                                            69 45 105 6#69; E 101 65 145 6#101;
   5 005 ENQ (enquiry)
                                      37 25 045 4#37; %
                                                            70 46 106 @#70; F
                                                                              102 66 146 6#102;
              (acknowledge)
                                      38 26 046 4#38; 4
   7 007 BEL (bell)
                                      39 27 047 4#39; '
                                                            71 47 107 @#71; G
                                                                              103 67 147 @#103; g
                                      40 28 050 (
                                                            72 48 110 @#72; H
                                                                              104 68 150 @#104; h
                                      41 29 051 6#41;
                                                            73 49 111 6#73; I
                                                                              105 69 151 @#105; i
                                                                              106 6A 152 @#106; j
                                      42 2A 052 @#42; *
                                                            74 4A 112 6#74; J
              (NL line feed, new line)
                                       43 2B 053 6#43; +
                                                            75 4B 113 6#75; K
                                                                              107 6B 153 @#107; k
11 B 013 VT
              (vertical tab)
              (NP form feed, new page)
                                      44 2C 054 @#44;
                                                            76 4C 114 L L
                                                                              108 6C 154 @#108; 1
13 D 015 CR
                                       45 2D 055 -
                                                            77 4D 115 M M
                                                                              109 6D 155 @#109; m
              (carriage return)
                                      46 2E 056 . .
14 E 016 SO
                                                            78 4E 116 4#78; N 110 6E 156 4#110; n
              (shift out)
15 F 017 SI
                                      47 2F 057 @#47; /
                                                            79 4F 117 6#79; 0 111 6F 157 6#111; 0
              (shift in)
16 10 020 DLE (data link escape)
                                                            80 50 120 6#80; P 112 70 160 6#112; P
                                       48 30 060 4#48; 0
                                      49 31 061 4#49; 1
                                                            81 51 121 6#81; Q | 113 71 161 6#113; q
17 11 021 DC1 (device control 1)
18 12 022 DC2 (device control 2)
                                       50 32 062 4#50; 2
                                                            82 52 122 @#82; R
                                                                              114 72 162 @#114; r
19 13 023 DC3 (device control 3)
                                      51 33 063 4#51; 3
                                                            83 53 123 6#83; $ | 115 73 163 6#115; $
20 14 024 DC4 (device control 4)
                                      52 34 064 @#52; 4
                                                            84 54 124 @#84; T | 116 74 164 @#116; t
21 15 025 NAK (negative acknowledge)
                                      53 35 065 4#53; 5
                                                            85 55 125 U U | 117 75 165 u u
                                                            86 56 126 V V
                                                                              118 76 166 @#118; V
22 16 026 SYN (synchronous idle)
                                       54 36 066 6 6
23 17 027 ETB (end of trans. block)
                                       55 37 067 4#55; 7
                                                            87 57 127 W W
                                                                              |119 77 167 w ₩
                                       56 38 070 4#56;8
                                                            88 58 130 X X
                                                                              120 78 170 x ×
24 18 030 CAN (cancel)
25 19 031 EM (end of medium)
                                      57 39 071 4#57; 9
                                                            89 59 131 Y Y
                                                                              121 79 171 @#121; Y
26 1A 032 SUB (substitute)
                                      58 3A 072 : :
                                                            90 5A 132 Z Z | 122 7A 172 z Z
                                                            91 5B 133 @#91; [
27 1B 033 ESC (escape)
                                      59 3B 073 @#59; ;
                                                                              123 7B 173 6#123;
                                      60 3C 074 4#60; <
                                                            92 5C 134 @#92; \
                                                                              124 7C 174 @#124;
28 1C 034 FS
              (file separator)
29 1D 035 GS
              (group separator)
                                      61 3D 075 = =
                                                            93 5D 135 6#93; ]
                                                                              125 7D 175 @#125;
30 1E 036 RS
              (record separator)
                                      62 3E 076 >>
                                                            94 5E 136 @#94;
                                                                              126 7E 176 ~
31 1F 037 US
             (unit separator)
                                      63 3F 077 ? ?
                                                            95 5F 137 _ _ | 127 7F 177  DEI
```

Source: www.LookupTables.com

- UTF-8 (codifica moderna dei caratteri)
 - Codifica a formato variabile, compatibile backward con ASCII

ASCII

```
    32 → '' (spazio)
    33 → '!'
    34 → '"' (virgolette)
    35 → '#'
```

- I caratteri alfabetici corrispondono a codici consecutivi
- I caratteri numerici corrispondono a codici consecutivi
 - Da 65 a 90: 'A', ... , 'Z'
 - Da 97 a 122: 'a', ..., 'z'
 - Da 48 a 57: '0', ..., '9'

Nota:

- Car + 32 trasforma il carattere Maiuscolo in Minuscolo
- Car 32 trasforma il carattere Minuscolo in Maiuscolo
- Possiamo facilmente controllare se un carattere è una lettera
- Possiamo facilmente calcolare il "numero" rappresentato da un carattere numerico, sottraendo la codifica di '0' (48)
 - Esempio: il *numero* del carattere '2' (ASCII 50) è 50-48=2

Stringhe

- Rappresentazione standard MIPS (come in C):
 - Sequenza di codici numerici dei caratteri, terminata da un carattere speciale Null ('\0')
 - Come si carica in memoria la stringa "CIAO" ?

```
1. .byte 67, 73, 65, 79, 0
```

- 2. .asciiz "CIAO"
- 3. .space 5
- La terza opzione richiede di memorizzare i vari codici dei singoli caratteri con un serie di istruzioni sb (store byte)

Esempio di uso di stringhe: strcpy()

```
void strcpy(char x[], char y[])
  int i = 0;
  char tmp;
  do {
    tmp = y[i];
    x[i] = tmp;
    i++;
  } while (tmp != '\0');
```

```
int i = 0;
  char tmp;

DOLOOP:
  tmp = y[i];
  x[i] = tmp;
  i++;
  if (tmp != 0) goto DOLOOP;
```

Esempio di uso di stringhe: strcpy()

```
# $a0 <- &x[0] $a1 <- &y[0]
strcpy:
 addi $sp, $sp, -8
 sw \$s0, 0(\$sp) # PUSH \$s0 (i -> \$s0)
 sw $s1, 4($sp) # PUSH $s1 (tmp -> $s1)
                                         int i = 0;
 or $s0, $zero, $zero # i=0
                                         char tmp;
DOLOOP:
                                         DOLOOP:
 add $t1, $a1, $s0  # $t1 <- &y[i]
                                           tmp = y[i];
                                           x[i] = tmp;
 lbu $s1, 0($t1) # tmp = y[i]
                                           i++;
 add $t3, $a0, $s0  # $t3 < - &x[i]
                                            if (tmp != 0) goto
                                            DOLOOP;
 addi $s0, $s0, 1 # i++
 bne $s1, $zero, DOLOOP # if (tmp != 0) goto DOLOOP
                                   Registri modificati:
 lw $s0, 0($sp) # POP $s0
                                     $s0 e $s1: callee save
 lw $s1, 4($sp) # POP $s1
                                     $t1 e $t3: temporanei
```

addi \$sp, \$sp, 8


jr \$ra

Arch. Elab. - S. Orlando 85

da non salvare

Come viene eseguito un programma?

Passi per eseguire un programma C



Compilatore

- Input: High-Level Language Code (es., C)
- Output: Assembly Language Code (es., MIPS)
- Nota: l'output può contenere pseudoistruzioni

gcc

When you invoke GCC, it normally does preprocessing, **compilation**, **assembly** and **linking**. The overall options allow you to stop this process at an intermediate stage. For example, the **-c** option says not to run the linker. Then the output consists of object files output by the assembler


- invoca il compilatore e produce l'assembly file: foo.s

Possiamo anche invocare gcc -c foo.c sul file .c per produrre il file oggetto .o

- invoca l'assemblatore e produce un *object file*: foo.o

- invoca il linker e produce un executable file: foo.out

Assembler



Assembler

- Legge e usa le Direttive
- Rimpiazza peudo-istruzioni
- Produce Machine Code
- Crea un Object File

Produrre Linguaggio Machina (1/2)

- Casi semplici da tradurre
 - Istruzioni aritmetiche, logiche, ecc.
 - Tutte le informazioni necessarie sono contenute nell'istruzione assembly
- E i branch?
 - PC-relative (semplice, si tratta di calcolare dei displacement rispetto all'istruzione del branch)
 - Difficoltà potrebbero derivare dalle pseudo-istruzioni, che richiedono più istruzioni macchina
 - una volta effettuata il rimpiazzo delle pseudo-istruzioni, sappiamo quante istruzioni saltare
 - necessaria la conoscenza dell'indirizzo corrispondente alla label riferita nel branch

Produrre Linguaggio Machina (2/2)

- Cosa succede sui jump (j e jal)?
 - I jump richiedono indirizzi assoluti
 - Se rilochiamo il programma durante il linking, gli indirizzi assoluti cambiano
- E i riferimenti ai dati?
 - Esempio: la label
 - la (load address) è una pseudo-istruzione spezzata in lui e ori
 - Necessario conoscere l'indirizzo completo a 32-bit
 - Ancora, se rilochiamo il programma, gli indirizzi assoluti dei dati possono cambiare
- Dobbiamo creare due tabelle di supporto per le traduzioni ...

Symbol Table

- Lista di "etichette" nominati nel file, che sono usati all'interno del file (e possono essere da altri file) per:
 - Chiamate di funzioni, salti (nella sezione . text)
 - Variabili (nella sezione .data)

- First Pass: registra coppie etichette-indirizzi
- Second Pass: produce il codice macchina, sulla conoscenza degli indirizzi corrispondenti a etichette
 - Nota: posso saltare ad una etichetta che occorre successivamente senza prima dichiararla


Relocation Table

- La Relocation Table contiene la lista di istruzioni che necessitano di indirizzi assoluti, da <u>rilocare</u> durante il linking
 - per ottenere un unico eseguibile a partire da diversi file oggetto
- Quali sono queste istruzioni?
 - jejal che saltano a label (=indirizzo)
 - etichetta:
 - interna
 - esterna (anche a file di libreria esterno da link-are)
 - Altre istruzioni che manipolano indirizzi
 - Come l'istruzione la

Object File Format


- <u>object file header</u>: dimensione e posizione delle altre porzioni dell' object file
- text segment: contiene il machine code (binario) specificate in assembly tramite la direttiva . text
- data segment: rappresentazione (binaria) dei dati allocatiin assembly tramite la direttiva .data
- relocation information: identifica le istruzioni e i dati che dipendono dall'indirizzo assoluto dove il programma verrà caricato in memoria
- symbol table: lista delle etichette di questo file che sono riferite nel codice

Linker



Link Editor/Linker (1/2)

- Combina diversi file oggetto (.o) in un singolo file eseguibile ("<u>linking</u>")
 - Abilita la compilazione separata



Link Editor/Linker (2/2)

- Step 1: Prende i text segment da ciascun file .o e li giustappone in un unico segmento.
- Step 2: Prende i data segment da ciascun file .o e li giustappone in un unico segmento. Infine concatena questo segmento alla fine del segmento text
- Step 3: Risolve i riferimenti sulla base della rilocazione dei vari segmenti
 - Giustapporre file rispetto ad un indirizzamento virtuale, modifica potenzialmente gli indirizzi di istruzioni/dati
 - Vai nella tavola di rilocazione e gestisci ciascun ingresso, sistemando gli indirizzi assoluti


Quattro tipo di indirizzi

- PC-Relative Addressing (beq, bne): non riloca mai
- Absolute Address (j, jal): riloca sempre
- External Reference (usually jal): riloca sempre
- Data Reference: riloca sempre

Risolvere i riferimenti (1/2)

• Il linker assume che la prima word del text segment è all'indirizzo 0x400000 mentre la prima word del data segment è all'indirizzo 0x10000000.

- II linker conosce:
 - La lunghezza di ciascun segmento text e data dei vari objects
 - L'ordine dei vari segmenti
- II linker calcola:
 - L'indirizzo assoluto di ciascuna label a cui saltare (interno o esterno) e ciascun dato riferito



Risolvere i riferimenti (2/2)

- Per risolvere i riferimenti:
 - Cerca i riferimenti in tutte le symbol tables
 - Se non trovato, cerca nei file di libreria (per esempio printf)
 - Una volta che l'indirizzo assoluto è determinato, lo inserisce nel codice macchina in modo appropriato
- Output del linker: file eseguibile che contiene text e data (oltre all'header)

Esempio di due file oggetto da link-are

Object file header			
	Name	Procedure A	
	Text size	100 _{hex}	
	Data size	20 _{hex}	
Text segment	Address	Instruction	
	0	lw \$a0, 0(\$gp)	
·	4	jal O	
Data segment	0	(X)	
Relocation information	Address	Instruction type	Dependency
	0	l w	X
	4	jal	В
Symbol table	Label	Address	
	Χ	_	
	В	_	
Object file header			
Object file header	Name	Procedure B	
Object file header	Name Text size	Procedure B 200 _{hex}	
Object file header			
Object file header Text segment	Text size	200 _{hex}	
	Text size Data size	200 _{hex} 30 _{hex}	
	Text size Data size Address	200 _{hex} 30 _{hex} Instruction	
	Text size Data size Address 0	200 _{hex} 30 _{hex} Instruction sw \$a1, 0(\$gp)	
	Text size Data size Address 0 4	200 _{hex} 30 _{hex} Instruction sw \$a1, 0(\$gp) jal 0	
Text segment Data segment	Text size Data size Address 0 4	200 _{hex} 30 _{hex} Instruction sw \$a1, 0(\$gp) jal 0	
Text segment	Text size Data size Address 0 4 0	200 _{hex} 30 _{hex} Instruction sw \$a1, 0(\$gp) jal 0 (Y)	Dependency
Text segment Data segment	Text size Data size Address 0 4 0	200 _{hex} 30 _{hex} Instruction sw \$a1, 0(\$gp) jal 0 (Y)	Dependency Y
Text segment Data segment Relocation information	Text size Data size Address 0 4 0 Address	200 _{hex} 30 _{hex} Instruction sw \$a1, 0(\$gp) jal 0 (Y) Instruction type sw jal	
Text segment Data segment	Text size Data size Address 0 4 0 Address	200 _{hex} 30 _{hex} Instruction sw \$a1, 0(\$gp) jal 0 (Y) Instruction type sw	Υ
Text segment Data segment Relocation information	Text size Data size Address 0 4 0 Address 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	200 _{hex} 30 _{hex} Instruction sw \$a1, 0(\$gp) jal 0 (Y) Instruction type sw jal	Υ

In blu indirizzi e simboli che devono essere aggiornati dal linker

- Istruzioni che fanno riferimento agli indirizzi delle procedure A B
- Istruzioni che fanno riferimento agli indirizzi delle parole X e Y

Esempio file eseguibile ottenuto dal linker

Executable file header		
	Text size	300 _{hex}
	Data size	50 _{hex}
Text segment	Address	Instruction
	0040 0000 _{hex}	lw \$a0, 8000 _{hex} (\$gp)
	0040 0004 _{hex}	jal 40 0100 _{hex}
	0040 0100 _{hex}	sw \$a1, 8020 _{hex} (\$gp)
	0040 0104 _{hex}	jal 40 0000 _{hex}
Data segment	Address	
	1000 0000 _{hex}	(X)
	1000 0020 _{hex}	(Y)

Text segment inizia da 0x400000 e Data segment da 0x10000000.

Le porzioni **text** dei due oggetti, cioè le procedure A e B (size_A = 0x100 e size_B = 0x200) sono giustapposti e posizionati a partire da 0x400000

Le porzioni **data** dei due oggetti (size_A = 0x20 e size_B = 0x30) sono giustapposti e posizionati a partire da 0x10000000

Esempio file eseguibile ottenuto dal linker

Executable file header		
	Text size	300 _{hex}
	Data size	50 _{hex}
Text segment	Address	Instruction
	0040 0000 _{hex}	lw \$a0, 8000 _{hex} (\$gp)
	0040 0004 _{hex}	jal 40 0100 _{hex}
	0040 0100 _{hex}	sw \$a1, 8020 _{hex} (\$gp)
	0040 0104 _{hex}	jal 40 0000 _{hex}
Data segment	Address	
	1000 0000 _{hex}	(X)
	1000 0020 _{hex}	(Y)

Il linker aggiorna i campi indirizzi delle istruzioni

L'istruzione jal all'indirizzo 0x400004 viene aggiornata con **0x400100** (l'ndirizz0 ora noto della procedure B)

L'istruzione jal all'indirizzo 0x400104 viene aggiornata con **0x40000** (l'ndirizzo ora noto della procedure A)

Le lw/sw hanno bisogno di un registro per essere tradotte. Usiamo il \$gp (global pointer) che immaginiamo essere stato inizializzato a 0x10008000.

 Inizializzando \$gp (\$28) ad un indirizzo adatto nel data segment, evitiamo di usare sempre ori e lui prima della lw (usando ad esempio \$at),

Per ottenere l'indirizzo 0x10000000 (indirizzo di X), inseriamo 0x8000 (valore negativo) nel campo immediato della 1w all'indirizzo 0x400000.

Agiamo analogamente per la sw all'indirizzo 0x400100, dove il valore inserito nel campo immediato dell'istruzione è 0x8020

Esempio file eseguibile ottenuto dal linker

Executable file header		
	Text size	300 _{hex}
	Data size	50 _{hex}
Text segment	Address	Instruction
	0040 0000 _{hex}	lw \$a0, 8000 _{hex} (\$gp)
	0040 0004 _{hex}	jal 40 0100 _{hex}
	0040 0100 _{hex}	sw \$a1, 8020 _{hex} (\$gp)
	0040 0104 _{hex}	jal 40 0000 _{hex}
Data segment		

Il linker aggiorna i campi indirizzi delle istruzioni

L'istruzione jal all'indirizzo 0x400004 viene aggiornata con 0x400100 (l'ndirizz0 ora noto della procedure B)

Le istruzioni MIPS sono allineate alla word (poste in memoria ad indirizzi multipli di 4, quindi i 2 bit meno significativi uguali a zero)

L'istruzione jal (come beq/bne) non codifica i 2 bit a destra per aumentare il range degli indirizzi esprimibili, usando quindi 26 b per esprimere un indirizzo di 28 b.

Quindi i valiori finali inseriti nelle due jal saranno:

0x100040 = 0x400100 >> 2

0x100000 = 0x400000 >> 2

ZZO lata con noto della


(global

ltiamo di

e

Agiamo analogamente per la sw all'indirizzo 0x400100, dove il valore inserito nell'istruzione è 0x8020

Loader



Loader

- Legge l'header del file per determinare la dimensione dei segmenti text e data
- Crea un nuovo spazio di indirizzamento per il programma, grande abbastanza per contenere i due segmenti, assieme allo stack
- Copia le istruzioni e i dati dal file eseguibile nel nuovo spazio di indirizzamento virtuale
- Copia i parametri del programma sullo stack.
- Inizializza i registri macchina (importanti \$sp e PC).
- Salta ad una routine di start-up che chiama la routine main ()
- Quando la routine main() ritorna, the routine chiamante di start-up porta a compimento il programma con una exit system call


- Approccio tradizionale: STATIC LINKED LIBRARIES
 - linking delle librerie prima dell'esecuzione dei programmi
 - NOTA: la traduzione corretta di library sarebbe biblioteca (di funzioni)
- Vantaggi delle SLL:
 - Chiamata veloce della funzione di libreria, con un salto diretto (jal)

Svantaggi delle SLL:

- Codice della libreria è parte dell'eseguibile, assieme al codice dell'utente
- Aggiornamenti della libreria necessitano la ripetizione del linking
- Tutte le routine della libreria sono caricate (la standard C library è 2.5 MB), anche se solo alcune call sono realmente eseguite a run-time
- Se più programmi usano la stessa libreria, questa non è condivisa ma replicata nei vari eseguibili
- Questi svantaggi hanno portato alle DLL (dynamically linked libraries)
 - Libreria link-ate e caricate in memoria a run-time e on demand.
 - Gli shared objects di Linux sono analoghe alle DLL di Windows


- Ogni routine è link-ata solo dopo che è stata chiamata la prima volta
- La chiamata alla funzione avviene con un livello di indirezione

SCENARIO dopo il linking:



Arch. Elab. - S. Orlando 111

SCENARIO alla prima chiamata della routine della DLL:



SPIM e OS

... il Sistema Operativo

- I processori forniscono le istruzioni basilari (operazioni aritmetiche, salti, load, store...)
- Il computer, oltre al processore e alla memoria, include però altri accessori hardware (I/O) con cui è possibile interagire
 - Ad esempio, il video, la tastiera, la scheda video, il disco, etc...
- Per effettuare operazioni di I/O
 - per esempio, per scrivere caratteri sul video, per leggerli dalla tastiera, ecc.

servono particolari procedure (routine di gestione) che vanno a interagire con i controller dei dispositivi video e tastiera

- Tipicamente, tali operazioni sono molto complicate, soggette ad errori, con possibili conseguenze per gli altri utenti del sistema
- Il Sistema Operativo contiene il codice per queste operazioni !!!
 - Sotto forma di specifiche procedure, pre-caricate in memoria al momento dell'accensione

... il Sistema Operativo

- Possiamo invocare queste funzioni del Sistema Operativo
- Per invocare queste speciali funzioni, si usa si usa l'istruzione MIPS:
 - syscall ("system call", chiamata di sistema)
 - L'invocazione provoca anche il passaggio dalla modalità di esecuzione user a quella kernel
- Tipicamente, siccome la syscall invoca una routine (anche se del Sistema Operativo), abbiamo bisogno di specifiche convenzioni di chiamata.

INPUT:

- \$v0 : codice della chiamata (cosa far fare al sistema operativo)
- \$a0 : dato in input (se c'è)
- \$a1 : dato in input (se c'è)

OUTPUT:

5v0: dato in output (se c'è)

SPIM

- Il simulatore SPIM del processore MIPS, oltre a simulare l'esecuzione di un programma utente, simula anche un I/O device e le routine di gestione
 - Un terminale memory-mapped sul quale i programmi possono leggere e scrivere caratteri
- Un programma MIPS in esecuzione su SPIM
 - può leggere i caratteri digitati sulla tastiera
 - stampare caratteri sul terminale
- Ma come facciamo, scrivendo un programma assembly in SPIM, a scrivere su video, o a leggere dalla tastiera?
 - → SPIM ci fornisce un mini sistema operativo con delle funzioni di base
- "Mini" perché ci sono solo 10 possibili chiamate al sistema operativo
 - Di solito un sistema operativo ne ha molte di più...
 - Noi oggi ne vedremo 5 (codice 1, 4, 5, 8, 10)

SPIM e stampa

- Ci sono istruzioni per stampare su video:
 - un intero
 - una stringa
- Stampa intero
 - INPUT:
 - \$v0 = 1 (codice)
 - \$a0 = intero da stampare
 - OUTPUT:

- Stampa stringa
 - INPUT:
 - \$v0 = 4 (codice)
 - \$a0 = indirizzo della stringa
 - OUTPUT:

Per stampare "7" (in decimale) sul video:

```
addi $v0,$zero,1 #codice 1
addi $a0,$zero,7 #output 7
syscall
```

Per stampare "hello" sul video:

```
str: .asciiz "hello
...

addi $v0,$zero,4 # codice 4
 la $a0, str # output str
 syscall
```

SPIM e lettura

- Ci sono istruzioni per leggere dalla tastiera:
 - un intero
 - una stringa
- Leggi intero (digitato in decimale)
 - INPUT:
 - \$v0 = 5 (codice)
 - OUTPUT:
 - \$v0 = intero letto da tastiera
- Leggi stringa
 - INPUT:
 - \$v0 = 8 (codice)
 - \$a0 = dove mettere la stringa (buffer)
 - \$a1 = lunghezza della stringa
 (capacità del buffer, incluso '\0')
 - OUTPUT:
 - · il buffer conterrà la stringa letta

Per leggere un intero:

```
addi $v0,$zero,5 #codice 5
syscall
< usa $v0 >
```

Per leggere una stringa:

```
str: .space 10
...
addi $v0,$zero,8 # codice 8
la $a0, str # input str
addi $a1,$zero,10 # len=10
syscall
< usa str >
```

Arch, Flab. S. Orlando 11

SPIM e exit

- Vediamo l'ultima syscall
 - INPUT:
 - \$v0 = 10 (codice)
 - OUTPUT:
- Significato: EXIT
 - Esci da SPIM e termina l'esecuzione

Un esempio di funzione ricorsiva (con stampa)

Calcolo e stampa del fattoriale di *n*: n! = n * (n-1) * (n-2) * ... * 1int fact(n) { int ret; if (n == 1)ret = 1; else { ret = fact(n-1); ret = n * ret; return ret; main() { int ret;

ret = fact(5);

<stampa ret>

Un esempio di funzione ricorsiva (con stampa)

Calcolo e stampa del fattoriale di n: n! = n * (n-1) * (n-2) * ... * 1int fact(n) { int ret; # use \$v0 for this variable if (n != 1) goto else lab; ret = 1;goto exit lab: else lab: ret = n * fact(n-1);exit lab: return (ret); main() int ret; # allocato sullo stack ret = fact(5);<stampa ret>

Un esempio di funzione ricorsiva


```
.text
fact:
             $sp, $sp, 8  # frame di 8 byte
      subu
             $ra, 0($sp) # salva $ra (callee-save)
      SW
      sw $s0, 4($sp) # salva $s0 (callee-save)
      move $s0, $a0 # usa $s0 per memorizzare n
      bne $s0, 1, else # if (n != 1) goto else
      li $v0, 1 # caso finale della ricorsione
             exit
else:
      addu $a0, $s0, -1
      jal
             fact
      mult $s0, $v0
                        # risultato in hi e lo
      mflo
                           # copia in $v0 la parte bassa
             $v0
                           # del risultato
```

Un esempio di funzione ricorsiva


```
exit:
   lw $ra, 0($sp) # ripristina $ra (callee-save)
   lw $s0, 4($sp) # ripristina $s0 (callee-save)
   addu $sp, $sp, 8
   jr $ra
main:
   subu $sp, $sp, 8
   sw ra, 0(sp) # salva ra (callee-save)
   li $a0, 5 # invoca fact(5)
   jal fact
   sw $v0, 4($sp) # memorizza il ritorno su ret (var.
                      # locale allocata sullo stack)
   li $v0, 1
                      # stampa intero
   lw $a0, 4($sp)
   syscall
   lw $ra, 0($sp) # rispristina $ra
   addu $sp, $sp, 8
          $ra
   jr
```

Un esempio di funzione ricorsiva

E lo stack?




QtSpim



Single Step

SPIM is distributed under a BSD license.

See the file README for a full copyright notice.



Setting del breakpoint + Run

```
0 0
                                                                                                                              Run
                                                                                                                              Degugging
   FP Regs
                Int Regs [16]
                                                                                                      Data
8 9
                                     ₿ 🙃
              Int Regs [16]

    Run step by step

          = 400028
                                                                                        User Text Segment [004
                                       004000001
                                                 8fa40000
                                                             lw $4, 0($29
                                                                                         ; 183: lw $a0 0($sp)
                                                            addiu $5, $29, 4
addiu $6, $5, 4
Cause
                                      00400004
                                                 27a50004
                                                                                           184: addiu $al $sp
                                                                                            185: addiu $a2 $a1
BadVAddr = 0
                                      004000081
                                                 24a60004
Status = 3000ff10
                                      [0040000c]
                                                 00041080
                                                             sl1 $2, $4, 2
                                                                                           186: sll $v0 $a0 2
                                      0004000101
                                                 00c23021
                                                             addu $6, $6, $2
                                                                                          ; 187: addu $a2 $a2
                                                             jal 0x00400064 [main]
                                      004000141 0c100019
                                                                                           188: jal main
                                      004000181
                                                 00000000
                                                                                           189: nop
                                      [0040001c] 3402000a
                                                             ori $2, $0, 10
                                                                                           191: li $v0 10
                                      [00400020] 0000000c
[00400024] 27bdfff8
                                                            syscall
addiu $29, $29, -8
                                                                                         ; 192: syscall # syscall lo (calc,
; 5: subu $sp, $sp, 8 # frame di 8 byte
; 6: sw $ra, 0($sp) # salva $ra (callee-save)
                                                            sw $31, 0($29)
                                      [00400028] afbf0000
                                      [0040002c] afb00004
                                                             sw $16, 4($29)
                                                                                         ; 7: sw $s0, 4($sp) # salva $s0 (callee-save)
                                      004000301 00048021
                                                             addu $16, $0, $4
                                                                                           8: move $s0, $a0
                                                            ori $1, $0, 1 ; 9: bne
bne $1, $16, 12 [else-0x00400038]
                                      004000341 34010001
                                                                                           9: bne $s0, 1, else # if (n != 1) goto else
                                      004000381 14300003
    [a1] = 7ffffd8c
[a2] = 7ffffd98
[a3] = 0
                                                 34020001
                                                                                         ; 10: li $v0, 1 # caso finale della ricors.
                                                             ori $2, $0, 1
                                      [00400040] 08100015
                                                             j 0x00400054 [exit]
                                                                                           11: j exit
     [t0] = 0
                                      [00400044] 2604ffff
                                                             addiu $4, $16, -1
                                                                                          ; 13: addu $a0, $s0, -1
                                      1004000481 0c100009
                                                             jal 0x00400024 [fact]
                                                                                         ; 14: jal fact
                                      [0040004c] 02020018
                                                             mult $16, $2
                                                                                         ; 15: mult $s0, $v0 # risultato in hi e lo
     [t2] = 0
R11 [t3] = 0
                                      00400050j
                                                 00001012
                                                             mflo $2
                                                                                          ; 16: mflo $v0 # copia in $v0 la parte bassa
                                                            lw $31, 0($29)
lw $16, 4($29)
                                                                                         ; 20: lw $ra, 0($sp) # ripristina $ra (callee-save)
; 21: lw $s0, 4($sp) # ripristina $s0 (callee-save)
                                      [00400054] 8fbf0000
                                      [00400058] 8fb00004
                                                                                          ; 22: addu $sp, $sp, 8
                                      0040005c1 27bd0008
                                                             addiu $29, $29, 8
R14 [t6] = 0
                                      00400060] 03e00008
                                                             jr $31
                                                                                         ; 23: jr $ra
    [t71 = 0]
R16 [s0] = 0
                                      00400064j 27bdfff8
                                                             addiu $29, $29, -8
                                                                                           26: subu $sp, $sp, 8
                                                                                         ; 27: sw $ra, O($sp) # salva $ra
; 28: li $a0, 5 # invoca fact(5)
                                                            sw $31, 0($29)
ori $4, $0, 5
                                      [00400068] afbf0000
                                      [0040006c] 34040005
                                      00400070j 0c100009
                                                             jal 0x00400024 [fact]
                                                                                         ; 29: jal fact
R19 | s31 = 0
                                      004000741 afa20004
                                                             sw $2, 4($29)
                                                                                           30: sw $v0, 4($sp) # memorizza il ritorno su ret (var.
                                      1004000781 34020001
                                                             ori $2, $0, 1
                                                                                          ; 32: li $v0, 1 # stampa intero
                                      [0040007c] 8fa40004
                                                             lw $4, 4($29)
                                                                                          ; 33: lw $a0, 4($sp)
                                      004000801
                                                 0000000c
                                                                                         : 34: syscall
                                                             syscall
R23 [87] = 0
R24 [t8] = 0
                                      00400084j 8fbf0000
                                                             lw $31, 0($29)
                                                                                           36: lw $ra, O($sp) # rispristina $ra
                                      [00400088] 27bd0008
                                                             addiu $29, $29, 8
                                                                                          ; 37: addu $sp, $sp, 8
                                      [0040008c] 03e00008
                                                             jr $31
                                                                                         ; 38: jr $ra
R28 [gp] = 10008000
R29 [sp] = 7ffffd78
R30 [s8] = 0
                                                                                       Kernel Text Segment [80000000]..[80010000]
                                      [80000180] 0001d821
                                                             addu $27, $0, $1
                                                                                         ; 90: move $k1 $at # Save $at
                                      [80000184] 3c019000 lui $1, -28672
[80000188] ac220200 sw $2, 512($1)
                                                                                         ; 92: sw $v0 s1 # Not re-entrant and we can't trust $sp
R31 [ra] = 400074
                                                 3c019000
                                                            lui $1, -28672
                                                                                         ; 93: sw $a0 s2 # But we need to use these registers
                                                            sw $4, 516($1)
                                      80000190j ac240204
                                                                                         ; 95: mfc0 $k0 $13 # Cause register
; 96: srl $a0 $k0 2 # Extract ExcCode Field
                                      800001941
                                                 401a6800
                                                            mfc0 $26, $13
                                      800001981 001a2082
                                                             srl $4, $26, 2
                                                                                         ; 97: andi $a0 $a0 0x1f
                                      [8000019c]
                                                 3084001f
                                                             andi $4, $4, 31
                                       800001a01
                                                 34020004
                                                             ori $2, $0, 4
                                                                                           101: li $v0 4 # syscall 4 (print_str)
                                      [800001a4] 3c049000
                                                            lui $4, -28672 [__m1_]
                                                                                         ; 102: la $a0
                                                                                         ; 103: syscall
; 105: li $v0 1 # syscall 1 (print_int)
; 106: srl $a0 $k0 2 # Extract ExcCode Field
                                                 000000000
                                      1861000081
                                                             syscall
                                      800001ac
                                                 34020001
                                                             ori $2, $0, 1
                                                             srl $4, $26, 2
                                                 001a2082
                                       800001b4j 3084001f
                                                             andi $4, $4, 31
                                                                                           107: andi $a0 $a0 0x1f
                                                                                         ; 108: syscall
; 110: li $v0 4 # syscall 4 (print_str)
                                      800001b81 0000000c
                                                             syscall
                                      [800001bc]
                                                 34020004
                                                             ori $2, $0, 4
                                                                                          ; 111: andi $a0 $k0 0x3c
                                      800001c0j
                                                 3344003c
                                                             andi $4, $26, 60
                                      800001c4j 3c019000
                                                                                         ; 112: lw $a0 excp($a0)
                                      f800001c81 00240821
                                                             addu $1, $1, $4
                                      [800001cc] 8c240180 lw $4, 384($1)
Sriivi version 9.1.7 or reprudry 12, 2012
Copyright 1990-2012, James R. Larus.
```

All Rights Reserved.

SPIM is distributed under a BSD license.

See the file README for a full copyright notice.

Single Step

 Si traduca in assembler MIPS (con le convenzioni di chiamata solite) la seguente funzione C, commentandone prima il funzionamento. Si suggerisce la modifica di registri temporanei per evitare di salvali sullo stack.

```
int find substr(char str[], char first, char second)
   int i=0;
   while (str[i] != 0)
      if ((first==str[i]) && (second==str[i+1]))
         return(i);
      else
         i++;
   return (-1);
```

- La funzione find_substr() ricerca all'interno della stringa str la sottostringa composta dai caratteri first e second. Se la ricerca ha successo, restituisce l'indice delle sottostringa, altrimenti restituisce -1
- Vediamo come tradurre il corpo della procedura:

```
init while:
      if (str[i] == 0) goto exit while;
      if ((first != str[i]) || (second != str[i+1])) goto else;
          <set $v0=i>
          goto return;
else:
      i++;
      goto init while
exit while:
      < set $v0 = -1 >
return:
      <return with jr $ra>
```

```
find substr:
  ori $t0, $0, 0
               # i=0
init while:
  lbu $t2, 0($t1) # $t2 = str[i]
  beq $t2, $0, exit while # if (str[i] == 0) goto exit while
  bne $t2, $a1, else $# if ($t2 != first) goto else
  lbu $t2, 1($t1) # $t2 = str[i+1]
  bne $t2, $a2, else # if ($t2 != second) goto else
  ori $v0, $t0, 0 # return i
  i return
else:
  addi $t0, $t0, 1 # i++
  j init while
exit while:
  li $v0, -1
                    # return -1
return:
  jr $ra
```

Per invocare find_substr:

```
main:
```

```
subu $sp, $sp, 4
  $ra, 0($sp)  # salva $ra
SW
la $a0, str
ori $a1, $zero, 'a'
ori $a2, $zero, 'a'
jal find substr # cerca la sottostringa "aa"
move $t0, $v0 # salva il ritorno
li $v0, 4 # stampa stringa
la $a0, echo
syscall
1 i
      $v0, 1  # stampa intero
move $a0, $t0
syscall
lw $ra, 0($sp) # rispristina $ra
addu $sp, $sp, 4
jr
  $ra
```

.data

str: .asciiz "bbaaccff"
echo: .asciiz "il ritorno e' "

 Si traduca in assembler MIPS (con le convenzioni di chiamata solite) la seguente funzione C, commentandone prima il funzionamento. Si suggerisce la modifica di registri temporanei per evitare di salvali sullo stack.

```
char s[5] = "roma";
void swap(char *c1, char *c2) {
   char tmp;
   tmp = *c1;
   *c1 = *c2;
   *c2 = tmp;
int main() {
      swap(&s[0], &s[3]);
      swap(&s[1], &s[2]);
      s[0]=s[0]-32;
      <stampa stringa s>
```

• Il programma costruisce la stringa palindrome di s[] e trasforma in maiuscolo il primo carattere.

```
.data
s: .asciiz "roma"
.text
swap:
    lbu $t0, 0($a0) # tmp = *c1
    lbu $t1, 0($a1) # metti in $t1 il valore *c2
    sb $t1, 0($a0) # *c1 = *c2 (dove *c2 sta in $t1)
    sb $t0, 0($a1) # *c2 = tmp
    jr $ra
main:
    subu $sp, $sp, 4
    sw ra, 0(sp) # salva ra
    la $t0, s
    addi $a0, $t0, 0
    addi $a1, $t0, 3
    jal
         swap
```

```
la $t0, s
addi $a0, $t0, 1
addi $a1, $t0, 2
jal swap
lbu $t0, s($zero)
addi $t0, $t0, -32
sb $t0, s($zero) # s[0] = s[0] - 32
li $v0, 4
la $a0, s
syscall
                   # stampa s[]
lw $ra, 0($sp) # ripristina $ra
addu $sp, $sp, 4
jr $ra
```

• Il programma C seguente accede ad un array bidimensionale, *allocato in memoria per righe* (la riga *n-esima* segue in memoria la riga *n-1-esima*, mentre gli elementi di ogni riga sono posti in locazioni contigue)

```
int a[5][2] = \{ \{1, 2\}, \}
                 {3, 4},
                 {5, 6},
                 {7, 8},
                 {9, 10} };
int somma righe[5] = \{0, 0, 0, 0, 0\};
int somma colonne[2] = \{0, 0\};
char spazio[] = " ";
char newl[] = "\n";
void stampa vett(int v[], int dim) {
        int i;
        for (i=0; i<dim; i++) {
            <stampa v[i]>
            <stampa la stringa spazio>
        <stampa la stringa newl>
```

```
Per accedere all'elemento (i,j)
dell'array, ovvero per tradurre
var = a[i][j];
in assembly faccio qualcosa del genere:
```

```
int displ, var;
int num_col = 2;
. . .
displ = i*num_col + j;
var = *(&a[0][0] + displ);
```


In assembly bisogna fare però attenzione al sizeof del tipo di dato elementare, che in questo caso è int (4 Byte)

 il displ deve essere moltiplicato per il sizeof (4 in questo caso)

```
main() {
    int i,j;
    for (i=0; i<5; i++)
        for (j=0; j<2; j++) {
            somma_righe[i] = somma_righe[i] + a[i][j];
            somma_colonne[j] = somma_colonne[j] + a[i][j];
        }

    stampa_vett(somma_righe, 5);
    stampa_vett(somma_colonne, 2);
}</pre>
```

- Il problema è come tradurre i due for annidati del main
 - basta iniziare a tradurre dal for più esterno con il noto schema di traduzione, e iterare l'applicazione dello stesso schema al for più interno



```
.data
       .word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
a:
somma righe: .word 0, 0, 0, 0
somma colonne: .word 0, 0
bianco: .asciiz " "
newline: .asciiz "\n"
.text
# stampa vett$a0
# &v[0] in $a0, dim in $a1
stampa vett:
  ori $t0, $a0, 0  # salva $a0 in $t0
  ori $t1, $zero, 0  # i=0
initfor:
  bge $t1, $a1, exitfor # (i < dim) ?
  add $t3, $t0, $t2 \# $t3 = &v[i]
  lw $a0, 0($t3) # $a0 = v[i]
  ori $v0, $zero, 1
                     # stampa v[i]
  syscall
```

```
ori $v0, $zero, 4
   la $a0, bianco
                        # stampa " "
   syscall
   addi $t1, $t1, 1
   j initfor
exitfor:
   ori $v0, $zero, 4
   la $a0, newline
   syscall
                        # stampa "\n"
   jr $ra
# main
main:
   addiu \$sp, \$sp, -4
   sw $ra, 0($sp)
   ori $t0, $zero, 0
                                    # i=0
init for esterno:
  bge $t0, 5, exit_for_esterno # (i<5) ?</pre>
```

```
# i=0
ori $t1, $zero, 0
init for interno:
bge $t1, 2, exit for interno \# (j<2) ?
                      # $t2 = i*2
sll $t2, $t0, 1
add $t2, $t2, $t1 # $t2 = i*2 + j
sll $t2, $t2, 2
                         # $t2 = (i*2 + j) * 4 (tiene conto
                          # della dim. dei dati)
                         # $t3 = a[i][j]
lw $t3, a($t2)
sll $t4, $t0, 2
                      # $t4 = i*4
sll $t5, $t1, 2
              # $t5 = j*4
lw $t6, somma righe($t4) $t6 = somma righe[i]
lw $t7, somma colonne($t5) $t7 = somma colonne[j]
add $t6, $t6, $t3
sw $t6, somma righe($t4)
add $t7, $t7, $t3
sw $t7, somma colonne($t5)
addi $t1, $t1, 1
                        # j++
j init for interno
```

```
exit for interno:
     addi $t0, $t0, 1
                                    # i++
     j init for esterno
exit for esterno:
     la $a0, somma_righe
     ori $a1, $zero, 5
     jal stampa_vett
     la $a0, somma_colonne
     ori $a1, $zero, 2
     jal stampa vett
     lw $ra, 0($sp)
     addiu $sp, $sp, 4
     jr $ra
```

Domande

- Perché \$ra (\$31) è un registro callee save?
- Dato una funzione, sarebbe una soluzione praticabile associare ad essa un'area di memoria statica in cui allocare le variabili locali, passare i parametri, salvare i registri?
- In quali casi una funzione non necessita di salvare alcun registro sullo stack?
- In quali casi l'istruzione lw \$5, costante (\$4) non può essere tradotta con una semplice macchina, e quindi diventa una pseudo-istruzione?
- Per invocare una funzione è sufficiente l'istruzione j (Jump)? Commentare.
- Qual è il razionale della convenzione di chiamata che impone di salvare i registri \$s0, \$s1, ecc. in all'approccio callee-save?
- Qual è il razionale della convenzione di chiamata che impone di salvare i registri \$t0, \$t1, ecc. in accordo all'approccio caller-save?