c/c++测试函数的运行时间(八种方法)

目前,存在着各种计时函数,一般的处理都是先调用计时函数,记下当前时间tstart,然后处理一段程序,再调用计时函数,记下处理后的时间 tend,再tend和tstart做差,就可以得到程序的执行时间,但是各种计时函数的精度不一样.下面对各种计时函数,做些简单记录.

```
1
    void foo()
2
3
        long i;
4
        for (i=0;i<100000000;i++)
5
6
            long a= 0;
7
            a = a+1;
8
        }
9
    }
```

方法1,time()获取当前的系统时间,返回的结果是一个time_t类型,其实就是一个大整数,其值表示从CUT(Coordinated Universal Time)时间 1970年1月1日00:00:00(称为UNIX系统的Epoch时间)到当前时刻的秒数.

```
void test1()

time_t start,stop;

start = time(NULL);

foo();//dosomething

stop = time(NULL);

printf("Use Time:%ld\n",(stop-start));

}
```

方法2,clock()函数返回从"开启这个程序进程"到"程序中调用clock()函数"时之间的CPU时钟计时单元(clock tick)数,在MSDN中称之为挂钟时间(wal-clock)常量CLOCKS_PER_SEC,它用来表示一秒钟会有多少个时钟计时单元。

```
1
     void test2()
 2
     {
 3
         double dur;
 4
         clock_t start,end;
 5
         start = clock();
 6
         foo();//dosomething
 7
         end = clock();
 8
         dur = (double)(end - start);
 9
         printf("Use Time:%f\n",(dur/CLOCKS_PER_SEC));
10
```

方法3,timeGetTime()函数以毫秒计的系统时间。该时间为从系统开启算起所经过的时间,是windows api, 需要头文件windows .h

```
void test3()
{
    DWORD t1,t2;
    t1 = timeGetTime();
    foo();//dosomething
    t2 = timeGetTime();
    printf("Use Time:%f\n",(t2-t1)*1.0/1000);
}
```

方法4,QueryPerformanceCounter()这个函数返回高精确度性能计数器的值,它可以以微妙为单位计时.但是QueryPerformanceCounter()确切的精确计时的最小单位是与系统有关的,所以,必须要查询系统以得到QueryPerformanceCounter()返回的嘀哒声的频率.QueryPerformanceFrequency()提供了这个频率值,返回每秒嘀哒声的个数.

```
1
    void test4()
2
3
        LARGE_INTEGER t1,t2,tc;
4
        QueryPerformanceFrequency(&tc);
5
        QueryPerformanceCounter(&t1);
6
        foo();//dosomething
7
        QueryPerformanceCounter(&t2);
8
        printf("Use Time:%f\n",(t2.QuadPart - t1.QuadPart)*1.0/tc.QuadPart);
9
```

方法5,GetTickCount返回(retrieve)从操作系统启动到现在所经过(elapsed)的毫秒数,它的返回值是DWORD

```
1
    void test5()
2
    {
3
        DWORD t1,t2;
4
        t1 = GetTickCount();
5
        foo();//dosomething
6
        t2 = GetTickCount();
7
        printf("Use Time:%f\n",(t2-t1)*1.0/1000);
8
    }
```

方法6,RDTSC指令,在Intel Pentium以上级别的CPU中,有一个称为"时间戳(Time Stamp)"的部件,它以64位无符号整型数的格式,记录了自 CPU上电以来所经过的时钟周期数。由于目前的CPU主频都非常高,因此这个部件可以达到纳秒级的计时精度。这个精确性是上述几种方法所无法 比拟的.在Pentium以上的CPU中,提供了一条机器指令RDTSC(Read Time Stamp Counter)来读取这个时间戳的数字,并将其保存在EDX:EAX 寄存器对中。由于EDX:EAX寄存器对恰好是Win32平台下C++语言保存函数返回值的寄存器,所以我们可以把这条指令看成是一个普通的函数调用,因为RDTSC不被C++的内嵌汇编器直接支持,所以我们要用_emit伪指令直接嵌入该指令的机器码形式0X0F、0X31

```
1
     inline unsigned __int64 GetCycleCount()
 2
 3
         __asm
 4
 5
             _emit 0x0F;
 6
             _emit 0x31;
 7
         }
 8
9
10
     void test6()
11
12
         unsigned long t1,t2;
13
         t1 = (unsigned long)GetCycleCount();
14
         foo();//dosomething
15
         t2 = (unsigned long)GetCycleCount();
16
         printf("Use Time:%f\n",(t2 - t1)*1.0/FREQUENCY); //FREQUENCY指CPU的频率
17
```

方法7,gettimeofday() linux环境下的计时函数, int gettimeofday (struct timeval * tv, struct timezone * tz),gettimeofday()会把目前的时间有tv所指的结构返回,当地时区的信息则放到tz所指的结构中.

```
1
    //timeval结构定义为:
 2
    struct timeval{
 3
    long tv_sec; /*秒*/
4
    long tv_usec; /*微秒*/
 5
    };
 6
    //timezone 结构定义为:
 7
    struct timezone{
8
    int tz_minuteswest; /*和Greenwich 时间差了多少分钟*/
9
    int tz_dsttime; /* 日光节约时间的状态*/
10
    };
```

```
11
     void test7()
12
     {
13
         struct timeval t1,t2;
         double timeuse;
14
         gettimeofday(&t1,NULL);
15
16
         foo();
17
         gettimeofday(&t2,NULL);
18
         timeuse = t2.tv_sec - t1.tv_sec + (t2.tv_usec - t1.tv_usec)/1000000.0;
19
         printf("Use Time:%f\n",timeuse);
20
     }
```

方法8,linux环境下,用RDTSC指令计时.与方法6是一样的.只不过在linux实现方式有点差异.

```
1
     #if defined (__i386__)
 2
     static __inline__ unsigned long long GetCycleCount(void)
 3
 4
             unsigned long long int x;
 5
             __asm__ volatile("rdtsc":"=A"(x));
 6
             return x;
 7
 8
     #elif defined (__x86_64__)
 9
     static __inline__ unsigned long long GetCycleCount(void)
10
11
             unsigned hi,lo;
12
             __asm__ volatile("rdtsc":"=a"(lo),"=d"(hi));
13
             return ((unsigned long long)lo)|(((unsigned long long)hi)<<32);</pre>
14
     }
15
     #endif
16
17
     void test8()
18
19
             unsigned long t1,t2;
20
             t1 = (unsigned long)GetCycleCount();
21
             foo();//dosomething
22
             t2 = (unsigned long)GetCycleCount();
23
             printf("Use Time:%f\n",(t2 - t1)*1.0/FREQUENCY); //FREQUENCY CPU的频率
24
25
```

总结,方法1,2,7,8可以在linux环境下执行,方法1,2,3,4,5,6可以在windows环境下执行.其中,timeGetTime()和GetTickCount()的返回值类型为 DWORD,当统计的毫妙数过大时,将会使结果归0,影响统计结果. 测试结果,windows环境下,主频为1.6GHz,单位为秒.

1 Use Time:0

2 Use Time: 0.390000

3 Use Time: 0.388000

4 Use Time: 0.394704

5 Use Time: 0.407000

6 Use Time: 0.398684