浙江大学

数据库系统夏学期大程 minisql实验报告

一、实验目的

- 1. 设计并实现一个精简型单用户SQL引擎MiniSQL,允许用户通过字符界面输入SQL语句实现基本的增删改查操作,并能够通过索引来优化性能。
- 2. 通过对MiniSQL的设计与实现,提高学生的系统编程能力,加深对数据库管理系统底层设计的理解。

二、实验需求

2.1 需求概述

2.1.1 数据类型

要求支持三种基本数据类型: integer, char(n), float。

2.1.2 表定义

一个表可以定义多达32个属性,各属性可以指定是否为 unique ,支持单属性的主键定义。

2.1.3 索引定义

对于表的主属性自动建立B+树索引,对于声明为 unique 的属性也需要建立B+树索引。

2.1.4 数据操作

可以通过 and 或 or 连接的多个条件进行查询,支持等值查询和区间查询。支持每次一条记录的插入操作;支持每次一条或多条记录的删除操作。

2.1.5 开发方式

在工程实现上,使用源代码管理工具(如Git)进行代码管理,代码提交历史和每次提交的信息清晰明确;同时编写的代码应符合代码规范,具有良好的代码风格。

2.2 语法说明

MiniSQL 支持标准的SQL 语句格式,每一条SQL 语句以分号结尾,一条SQL 语句可写在一行或多行。 为简化编程,要求所有的关键字都为小写。在以下语句的语法说明中,用黑体显示的部分表示语句中的 原始字符串,如create 就严格的表示字符串"create",其他非黑体显示的有其他的含义,如表名并不是 表示字符串"表名",而是表示表的名称。

2.2.1 创建表语句

该语句的语法如下:

```
create table 表名 (
    列名 类型 ,
    列名 类型 ,
    列名 类型 ,
    列名 类型 ,
    primary key ( 列名 )
);
```

若该语句执行成功,则输出执行成功信息;若失败,必须告诉用户失败的原因。

2.2.2 删除表语句

该语句的语法如下:

```
drop table 表名 ;
```

若该语句执行成功,则输出执行成功信息;若失败,必须告诉用户失败的原因。

2.2.3 创建索引语句

该语句的语法如下:

```
drop index 索引名 ;
```

若该语句执行成功,则输出执行成功信息;若失败,必须告诉用户失败的原因。

2.2.4 选择语句

该语句的语法如下:

```
select * from 表名 ;
```

或

```
select * from 表名 where 条件 ;
```

其中"条件"具有以下格式: 列 op 值 and 列 op 值 ... and 列 op 值

op 是算术比较符: =, <, >, <>, <=, >=

若该语句执行成功且查询结果不为空,则按行输出查询结果,第一行为属性名,其余每一行表示一条记录;若查询结果为空,则输出信息告诉用户查询结果为空;若失败,必须告诉用户失败的原因。

2.2.4 插入记录语句

该语句的语法如下:

```
insert into 表名 values ( 值1 , 值2 , … , 值n );
```

若该语句执行成功,则输出执行成功信息;若失败,必须告诉用户失败的原因。

2.2.5 删除记录语句

该语句的语法如下:

```
delete from 表名 ;
```

或

```
delete from 表名 where 条件 ;
```

若该语句执行成功,则输出执行成功信息,其中包括删除的记录数;若失败,必须告诉用户失败的原因。

2.2.6 退出MiniSQL 系统语句

该语句的语法如下:

quit:

2.2.7 执行SQL 脚本文件语句

该语句的语法如下:


execfile 文件路径;

SQL 脚本文件中可以包含任意多条上述8 种SQL语句,MiniSQL 系统读入该文件,然后按序依次逐条执行脚本中的 SQL 语句。

三、实验环境

- 开发语言C++
- 开发系统WSL2, Linux发行版为Ubuntu 20.04
- 编译器g++, 版本为9.3.0
- 项目管理工具cmake, 版本为3.16.3
- 使用git进行版本控制

四、系统架构



五、各模块概述

5.1 Disk and Buffer Pool Manager

5.1.1 实验内容


- 实现Disk Manager模块
- 实现Buffer Pool Manager模块

5.1.2 具体实现

5.1.2.1 数据页管理——位图页(bitmap)

位图页是数据库文件中的一类特殊页,用于管理一段连续的数据页。位图页由两部分组成:元数据和其管理的数据页的分配情况。简便起见,元数据内仅存储当前已分配的页的数量,其管理的数据页的分配情况用一个 char 数组表示。数组内第 i 位为1代表该位图页之后的第 i 页已经被分配,反之该页空闲。

一个位图页如图所示。



此部分需要实现函数:

• BitmapPage::AllocatePage(&page_offset):

用途:分配一个空闲页,并通过 page_offset 返回所分配的空闲页位于该段中的下标(从 0 开始)。

实现方式: 线性扫描找到第一个未被分配的页,将该页标记为分配状态,同时数据页分配数量+1。

• BitmapPage::DeAllocatePage(page_offset):

用途:回收已经被分配的页。

实现方式:将page_offset对应位变为0,同时数据页分配数量-1。

BitmapPage::IsPageFree(page_offset):

用途: 判断给定的页是否是空闲(未分配)的。

实现方式: page_offset的分配情况位于数组中第page_offset/8个字节的第page_offset%8位,判断其是否为1。

5.1.2.2 磁盘管理

为了实现更大的存储空间,磁盘的所有页需要多个位图页进行管理,因此将一个位图页和它管理的所有数据页视为磁盘中的一个分区,并使用 Disk Meta Page,即数据库文件中的第0个数据页对所有分区进行统一管理。

Disk Meta Page中记录了数据页分配的总页数,分区数以及各分区已分配数据页的数量。磁盘结构如图:

Disk Meta Page	Extent Meta (Bitmap Page)	Extent Pages	Extent Meta (Bitmap Page)	Extent Pages	

• DiskManager::AllocatePage():

用途:从磁盘中分配一个空闲页,并返回空闲页的逻辑页号。

实现方式:在元数据页中线性查找,直到找到一个未满的分区,调用该分区位图页的 AllocatePage 函数。

• DiskManager::DeAllocatePage(logical_page_id):

用途:释放磁盘中逻辑页号对应的物理页。

实现方式:找到该页号对应的分区,在对应位图页调用 DeAllocatePage 函数。

• DiskManager::IsPageFree(logical_page_id):

用途:判断该逻辑页号对应的数据页是否空闲。

实现方式:找到该页号对应的分区,在对应位图页调用 IsPageFree 函数。

• DiskManager::MapPageId(logical_page_id):

用途:该函数可以用于将逻辑页号转换成物理页号。实现:磁盘中逻辑页号与物理页号的对应关系如图:

物理页号	0	1	2	3	4
职责	磁盘元数据	位图页	数据页	数据页	数据页
逻辑页号	/	/	0	1	2

由图可知,物理页码 = 逻辑页码 + 逻辑页码 / 位图页能管理的最大页数 + 2

5.1.2.3 替换策略: LRU & Clock(bonus)

• 完成bonus: 除LRU Replacer外, 实现一种新的缓冲区替换算法 (如Clock Replacer) 。

当缓存池中没有空闲页时,需要采用一定的替换策略决定替换哪个数据页。可以使用LRU和Clock替换策略。

LRU会将上次使用时间最早,使用次数最少的页面优先替换。Clock会为页表内的每一页分配一个使用位并维护一个"指针"。初始时或页被固定时使用位均为EMPTY,解除固定时使用位为ACCESSED。需要替换时"指针"循环遍历每一页,遇到ACCESSED页则将其使用位置为UNUSED,遇到UNUSED页则将其作为替换页返回。

需要实现的函数:

LRUReplacer::Victim(*frame_id):

用途:替换(即删除)与所有被跟踪的页相比最近最少被访问的页,将其页帧号(即数据页在 Buffer Pool的Page数组中的下标)存储在输出参数 frame_id 中输出并返回 true ,如果当前没有可以替换的元素则返回 false ;

实现方式:维护双向链表 lru_list 和用于实现随机访问的 lru_hash_map。需要替换时删除 lru_list 的最后一个节点。

• LRUReplacer::Pin(frame_id):

用途:将数据页固定使之不能被 Replacer 替换

实现方式:即从1ru_list_中移除该数据页对应的页帧。

• LRUReplacer::Unpin(frame_id):

用途:将数据页解除固定

实现方式:将该页放入 1ru_list_中,使之可以在必要时被 Replacer 替换掉。

LRUReplacer::Size():

用途:返回当前 LRUReplacer 中能够被替换的数据页的数量。

5.1.2.4 缓冲池管理

数据库系统中,所有内存页面都由 Page 对象表示,其包含了一段连续的数据(内存页)与其是否脏页,固定页面的线程数等。

BufferPoolManager 用于为其他模块提供对数据库进行直接管理的接口。一方面,其调用 DiskManager 实现数据页的分配和回收,并实现数据页替换;另一方面,其他模块需要使用数据页时只 需调用其内部的 BufferPoolManager 成员,无需直接对磁盘进行操作,从而提高了封装性。

需要实现函数:

• BufferPoolManager::FetchPage(page_id):

用途:根据逻辑页号获取对应的数据页,如果该数据页不在内存中,则需要从磁盘中进行读取。 实现方式:先检查该页是否在内存中。如不在,将该页替换进入内存。之后通过page_table获取该页的frame_id,再通过pages_获取该页指针,最后将该页固定。

• BufferPoolManager::NewPage(&page_id):

用途:分配一个新的数据页,并将逻辑页号于 page_id 中返回。

实现方式:调用 AllocatePage 函数分配一页,并替换掉内存中的一页(优先替换 free_list)。将其添加入page_table并返回该页指针。

• BufferPoolManager::UnpinPage(page_id, is_dirty):

用途: 取消固定一个数据页。

实现方法:固定数-1,如果is_dirty为真,则将其写回磁盘。

BufferPoolManager::FlushPage(page_id):

用途:将数据页转储到磁盘中。

实现方法:获取该页的逻辑页数,调用 disk_manager 的 writePage 函数。

• BufferPoolManager::DeletePage(page_id):

用途:释放一个数据页。

实现方法:调用 disk_manager 的 DeallocatePage 函数。


• BufferPoolManager::FlushAllPages():

用途:将所有的页面都转储到磁盘中。

实现方法:对页表中所有页执行 FlushPage 操作。

实验结果

该模块代码通过了所有测试文件,结果如图。



将lru_replacer_test中的LRUReplacer替换为ClockReplacer也可通过测试。

5.2 Record Manager

5.2.1 模块功能概述

Record Manager负责管理数据表中所有的记录,它能够支持记录的插入、删除与查找操作,并对外提供相应的接口。与记录有关相关的概念有以下几个:列(Column):用于定义和表示数据表中的某一个字段,即包含了这个字段的字段名、字段类型、是否唯一等等;模式(Schema):用于表示一个数据表或是一个索引的结构。一个 Schema 由一个或多个的 Column 构成;域(Field):它对应于一条记录中某一个字段的数据信息,如存储数据的数据类型,是否是空,存储数据的值等等;行(Row):与元组的概念等价,用于存储记录或索引键,一个 Row 由一个或多个 Field 构成。

Record Manager使用堆表来管理记录,并且可以通过序列化和反序列化的操作将数据转化为字节流,向堆表中存储/读取。堆表(TableHeap)是一种将记录以无序堆的形式进行组织的数据结构,不同的数据页(TablePage)之间通过双向链表连接。堆表中的记录通过 Rowld 进行定位。 Rowld 记录了该行记录所在的 page_id 和 slot_num,其中 slot_num 用于定位记录在这个数据页中的下标位置。

堆表中的每个数据页(与课本中的 Slotted-page Structure 给出的结构基本一致,见下图,能够支持存储不定长的记录)都由表头(Table Page Header)、空闲空间(Free Space)和已经插入的数据(Inserted Tuples)三部分组成,与之相关的代码位于中,表头在页中从左往右扩展,记录了PrevPageId、NextPageId、FreeSpacePointer以及每条记录在 TablePage 中的偏移和长度;插入的记录在页中从右向左扩展,每次插入记录时会将 FreeSpacePointer 的位置向左移动。

在本模块中,我们实现了Row, Field, Schema, Column的序列化和反序列化,为上级模块提供了记录的插入、更新、标记删除、物理删除、获取元组以及迭代器遍历记录的相关功能。

5.2.2 各函数具体实现

5.2.2.1 序列化与反序列化

- Row::SerializeTo(*buf, *schema)
- Row::DeserializeFrom(*buf, *schema)
- Row::GetSerializedSize(*schema)
- Column::SerializeTo(*buf)
- Column::DeserializeFrom(*buf, *&column, *heap)
- Column::GetSerializedSize()
- Schema::SerializeTo(*buf)
- Schema::DeserializeFrom(*buf, *&schema, *heap)
- Schema::GetSerializedSize()

这些函数里 SerializeTo 是将类里的成员变量转化为字节流存储在数据页中; GetSerializedSize 是获取产生字节流的长度,单位是字节; DeserializeFrom 是根据 Schema 将数据从 buf 指向的数据页中反序列为对应的类。这里面 Field 是记录 Row 里的一个字段,序列化和反序列化是由 Row 调用的。同理 Column 也是由 Schema 管理的。

5.2.2.2 堆表及Record Manager相关操作

实现的函数及功能简介如下所示:

• TableHeap:InsertTuple(&row, *txn):

用法: row 用引用的方式传入一条记录, InsertTuple 函数采用First Fit的方式从第一个数据页开始搜索剩余空间能够存储该记录的数据页,然后调用 TablePage 里的 InsertTuple 函数实现数据的插入。插入记录后生成的 RowId 需要通过 row 对象返回(即 row.rid_);

• TableHeap:UpdateTuple(&new_row, &rid, *txn):

用法:将 RowId为 rid的记录 old_row替换成新的记录 new_row,并将 new_row的 RowId通过 new_row.rid_返回。我们先调用 TablePage::UpdateTuple,如果插入成功则结束;如果未找 到该条记录,则更新失败;如果该记录已被删除,则不更新;如果新纪录长度过长,在当前数据页装不下,则删除该记录,然后重新插入新纪录。

• TableHeap:ApplyDelete(&rid, *txn):

用法:直接调用 TablePage::Applydelete 从物理意义上删除这条记录

• TableHeap:GetTuple(*row, *txn): 获取 RowId 为 row->rid_的记录;

用法:通过 row 传入 rowid ,然后根据 rowid 里的page_id和slot_id,在数据页中寻找对应的记录,然后反序列化到 row。

• TableHeap:FreeHeap(): 销毁整个 TableHeap 并释放这些数据页;

用法:这里主要就是调用一些析构函数。

- TableHeap::Begin(): 获取堆表的首迭代器;
- TableHeap::End(): 获取堆表的尾迭代器;
- TableIterator::operator++(): 移动到下一条记录,通过++iter调用;
- TableIterator::operator++(int): 移动到下一条记录, 通过 iter++ 调用。

用法:上面这几个迭代器相关的函数就是用来遍历一个表对应的所有记录。

5.2.2.3 堆表操作的优化(bonus)

Bonus: 优化堆表(TableHeap)以及数据页(TablePage)的实现,通过使用额外的空间记录一些元信息来加速 Row 的插入、查找和删除操作。

在性能测试时我们发现,数据的插入操作时制约性能提升的一个重要因素。因为根据框架提供的插入方法,程序需要按照First Fit的方法,从第一个数据页开始,一页一页查找可以容纳该条记录的数据页,这在大量数据插入时需要O(N)的时间,性能很不好。所以我们决定采用Next Fit的方法,通过记录每次插入数据所在的数据页,使得下一次插入都从这个数据页开始搜索,可以将这部分耗时降低至O(1)。

具体实现方式是在 TableHeap 里定义一个 current_page_id 的成员变量,每次插入结束时都利用 current_page_id = current_page->GetPageId(); 更新 current_page_id 的值,使得查找插入位置 不用从 first_page_id 搜索,优化插入效率。

5.4.3 单元测试结果

元组测试(测试row, schema, field, column四个类的序列化与反序列化操作是否成功)

堆表测试 (插入10000条记录, 更新400条, 删除200条)

5.3 Index Manager

5.3.1 模块功能描述

Index Manager 负责数据表索引的实现和管理,包括:索引的创建和删除,索引键的等值查找,索引键的范围查找(返回对应的迭代器),以及插入和删除键值等操作,并对外提供相应的接口。本模块采用B+树索引。

B+树种的类主要括 BPlusTree 本身和每一个结点对应的 BplusTreePage, BplusTreePage 又分为内部结点 BplusTreeInternalPage 和叶结点 BplusTreeLeafPage。叶子结点存储 key 以及相应记录的地址,内部节点各层作为索引使用。

当一个结点因插入 key 而包含的 key 过多,则会发生 Split;相反,当一个结点因删除 key 而包含的 key 过少,则会与兄弟结点调整 key 分配或者删除结点。

插入索引时, BPlustree 元素自底向上插入,通过不断 BPlustreePage 的不断 Split 和向上新建,搭建起自顶向下查询速度较快索引功能。同时与 BufferPool Manager 模块相连,通过 page_id 从内存中获取目标 Page,进行修改。

5.3.2 各函数具体实现

5.3.2.1 BPlusTreePage结点实现

5.3.2.1.1 BPlusTreePage 基类

基类函数大多为获取和设置 private 变量的值, 略过。

• int BPlusTreePage::GetMinSize() const 结点种类不同,对应的 Minsize 也不同。

```
{
  if(IsLeafPage()){
    return max_size_/2;
  }
  if(IsRootPage()){
    return IsLeafPage() ? 1 : 2;
  }
  return (max_size_ - 1) / 2 + 1;
}
```

5.3.2.1.2 BPlusTreeLeafTree实现

void B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::Init(page_id_t page_id_t page_id_t parent_id, int max_size)

用途:初始化BPlusTreeLeafTree。

实现方法: 赋予结点的 page_id, 父结点的 page_id, 以及最大尺寸 max_size。

- page_id_t B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::GetNextPageId() const 用途: 获取下一兄弟结点的id。
- void B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::SetNextPageId(page_id_t next_page_id)
 用途:设置下一兄弟结点的id。
- int B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::KeyIndex(const KeyType &key, const KeyComparator &comparator) const

用途: 找到 key 的索引位置

实现方法:利用 KeyComparator 找到第一个大于输入 key 的数组值,并返回其位于数组中位置走

位索引。

KeyType B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::KeyAt(int index) const

用途: 获取数组指定位置的 key

const MappingType &B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::GetItem(int index)

用途: 获取数组指定位置的 MappingType ,即键值对。

• int B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::Insert(const KeyType &key, const ValueType

&value, const KeyComparator &comparator)

用途: 插入新数据

实现方法:利用 KeyIndex 找到对应位置并插入输入 key 和 value,并更新 PageSize

void B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::MoveHalfTo(BPlusTreeLeafPage *recipient)

用途: 移动一般数据到目标页

实现方法:调用 CopyNFrom 函数,并更新 PageSize

void B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::CopyNFrom(MappingType *items, int size)

用途: 复制部分数据至此页种

实现方法:内存移动,并更新 PageSize

std::copy(items, items+size, array_+GetSize());

• bool B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::Lookup(const KeyType &key, ValueType &value,

const KeyComparator &comparator) const

用途:修改输入 key 的 value

• int B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::RemoveAndDeleteRecord(const KeyType &key, const

KeyComparator &comparator)

用途: 删除一个数据

实现方法: 删除含key的数组元素,内存移动填充数组中的空缺,更新 size

void B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::MoveAllTo(BPlusTreeLeafPage *recipient)

用途:转移所有数据至目标数组 实现方法:同MoveHalfTo

• void B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::MoveFirstToEndOf(BPlusTreeLeafPage *recipient)

用途: 移动数组第一个元素至目标页数组的最后实现方法: 调用 CopyLastFrom 并更新 size

void B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::CopyLastFrom(const MappingType &item)
 用途: 复制输入元素至数组最后

void B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::MoveLastToFrontOf(BPlusTreeLeafPage *recipient)

用途: 移动数组最后一个元素至目标页数组的第一个

实现方法:调用 CopyFirstFrom 并更新 size

• void B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::MoveAllToFrontOf(BPlusTreeLeafPage *recipient)

用途:移动数组所有元素至目标页数组的第一个 实现方法:反复调用 CopyFirstFrom 并更新 size

void B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::CopyFirstFrom(const MappingType &item)
 用途:复制输入的元素到数组的第一个元素并更新 size

5.3.2.2 BPlusTreeInternalPage的实现

许多函数类似BPlusTreeLeafPage的实现,以下值选择差别较大的重要函数实现进行阐释。

void B_PLUS_TREE_INTERNAL_PAGE_TYPE::PopulateNewRoot(const ValueType & old_value, const KeyType & new_key, const ValueType & new_value)
 用途:建立新的根结点
 实现方法:

```
array_[0].second = old_value;
array_[1]= {new_key,new_value};
SetSize(2);
```

int B_PLUS_TREE_INTERNAL_PAGE_TYPE::InsertNodeAfter(const ValueType &old_value,
 const KeyType &new_key,const ValueType &new_value) {

用途: 在含指定键的数组元素后插入输入元素

实现方法:利用 ValueIndex 找到指定位置移动数组再插入,并更新 size

ValueType B_PLUS_TREE_INTERNAL_PAGE_TYPE::RemoveAndReturnOnlyChild()

用途: 删出唯一的一个数组元素, 并输出其 value

再Merge部分,BPlusTreeInternalPage相较BPlusTreeLeafPage不同的是,

BPlusTreeInternalPage需要修改子结点的 ParentPageId 并设置为脏页。以下为例子。

 void B_PLUS_TREE_INTERNAL_PAGE_TYPE::CopyLastFrom(const MappingType &pair, BufferPoolManager *buffer_pool_manager)

用途: 复制输入元素到数组最后一个元素

实现方法:

```
array_[GetSize()] = pair;
IncreaseSize(1);
Page* child_page = buffer_pool_manager->FetchPage(pair.second);
BPlusTreePage* tmp_node = reinterpret_cast<BPlusTreePage*>(child_page->GetData());
tmp_node->SetParentPageId(this->GetPageId());
buffer_pool_manager->UnpinPage(child_page->GetPageId(), true);
return;
```

5.3.2.3 BPlusTree的实现

BPLUSTREE_TYPE::BPlusTree(index_id_t index_id, BufferPoolManager
 *buffer_pool_manager, const KeyComparator &comparator, int leaf_max_size, int internal_max_size):

index_id_(index_id),buffer_pool_manager_(buffer_pool_manager),comparator_(compa
rator),leaf_max_size_(leaf_max_size),internal_max_size_(internal_max_size)

用途:构造函数实现方法:

bool BPLUSTREE_TYPE::GetValue(const KeyType &key, std::vector<ValueType>
 &result, Transaction *transaction)

用途:找到对应 key 的唯一 value,返回是否成功找到

实现方法: 利用 FindLeafPage 和 B_PLUS_TREE_LEAF_PAGE_TYPE::Lookup 函数找到该 value。

• bool BPLUSTREE_TYPE::Insert(const KeyType &key, const ValueType &value, Transaction *transaction)

用途:插入新元素

实现方法:

```
//new tree
if(IsEmpty()==true){
   StartNewTree(key,value);
   return true;
}
//insert node
return InsertIntoLeaf(key, value);
```

• void BPLUSTREE_TYPE::StartNewTree(const KeyType &key, const ValueType &value) 用途:建立树的第一个Page 实现方法:利用 BufferPoolManager::NewPage 获得第一个页,再用初始化该叶结点并插入数据,设置脏页。

• bool BPLUSTREE_TYPE::InsertIntoLeaf(const KeyType &key, const ValueType &value, Transaction *transaction)

用途:找到对应叶结点并插入数据,判断是否需要 Split 操作

实现方法: 同前方法插入, 如果插入后 size 大于 MaxSize,则 Split。

template<typename N>

N *BPLUSTREE_TYPE::Split(N *node)

用途: 分裂结点并更新父结点。

实现方法:通过 MoveHalfTo、SetNextPageId 等函数实现分裂, InsertIntoParent 插入父结点。叶结点和内部节点略有不同,在于更新子结点。

void BPLUSTREE_TYPE::InsertIntoParent(BPlusTreePage *old_node, const KeyType
 &key, BPlusTreePage *new_node,Transaction *transaction)

用途:插入数据至父结点相应位置

实现方法:分父结点为根结点、内部节点两种情况。若为根结点,PopulateNewRoot并相应更新;若为你内部节点,则和InsertIntoLeaf相似,并相应更新。

• void BPLUSTREE_TYPE::Remove(const KeyType &key, Transaction *transaction)

用途: 删除指定元素

实现方法:调用 RemoveAndDeleteRecord 删除,根据size判断是否需要要更新数据,再调用 CoalesceOrRedistribute 判断是调整还是删除页。

• bool BPLUSTREE_TYPE::CoalesceOrRedistribute(N *node, Transaction *transaction)

用途: 判断删除操作后是调整还是删除页

实现方法:如果时根结点,AdjustRoot判断是否该删除。如果叶结点或内部节点,通过父结点找到其兄弟结点,如果两结点 size 的和大于 MaxSize ,则调整页,反之,则删除页。

bool BPLUSTREE_TYPE::Coalesce(N **neighbor_node, N

**node,BPlusTreeInternalPage<KeyType, page_id_t, KeyComparator> **parent, int
index,Transaction *transaction)

用途: 合并至兄弟结点并删除页。

实现方法:设置更新 next_page_id 等数据及父结点后调用 MoveA11To 函数完成合并,再删除页。根据目标页再父结点子结点数组中位置的不同,合并的方法会有些许差别。

void BPLUSTREE_TYPE::Redistribute(N *neighbor_node, N *node, int index)

用途: 重新分配两个结点的元素。

实现方法:更具结点类型,以及结点再父结点的子结点数组中位置的不同,分配方法有所差别。叶结点位于第一个则调用 MoveFirstToEndOf ,其他则调用 MoveLastToFrontOf ;内部结点位于第一个则还需要改变父结点数组的第二个元素。

bool BPLUSTREE_TYPE::AdjustRoot(BPlusTreePage *old_root_node)

用途: 更新根结点并返回是否该删除

实现方法:如果时叶结点,删;如果时内部结点,只有一个子结点时,删除并以该子结点为新的根结点。

• INDEXITERATOR_TYPE BPLUSTREE_TYPE::Begin()

用途: 找到最左的叶结点并构建索引迭代器

实现方法: 利用 FindLeafPage(KeyType(), true) 找到最左的叶结点, 再 return INDEXITERATOR_TYPE(first_node,0,buffer_pool_manager_);

• INDEXITERATOR_TYPE BPLUSTREE_TYPE::Begin(const KeyType &key)

用途: 找到目标叶结点并构建索引迭代器

实现方法: 利用 FindLeafPage(key) 找到叶结点,再

return INDEXITERATOR_TYPE(leaf_page,0,buffer_pool_manager_);

• INDEXITERATOR_TYPE BPLUSTREE_TYPE::End()

用途: 找到最后一个叶结点并构建索引迭代器

实现方法: 利用 FindLeafPage(keyKeyType(),false,tru) 找到叶结点,再 return INDEXITERATOR_TYPE(leaf_page,0,buffer_pool_manager_);

Page *BPLUSTREE_TYPE::FindLeafPage(const KeyType &key, bool leftMost,bool rightMost)

用途: 找到目标键的叶结点, 或找到最左、最右的叶结点

实现方法:利用 BufferPoolManager::FetchPage 获取当前页,再反复调用 Lookup 获得目标 LeafPage

void BPLUSTREE_TYPE::UpdateRootPageId(int insert_record)

用途: 在标题页中更新/插入根页 ID

实现方法: [insert_record 为0,调用 IndexRootsPage::Update 更新; [insert_record 为1,调用 IndexRootsPage::Insert 插入。

5.3.2.4 索引迭代器的实现

• INDEX_TEMPLATE_ARGUMENTS

INDEXITERATOR_TYPE::IndexIterator(BPlusTreeLeafPage<KeyType, ValueType,
KeyComparator> *leaf_page, int index_, BufferPoolManager *buffer_pool_manager)

用途: 构造函数

• INDEX_TEMPLATE_ARGUMENTS INDEXITERATOR_TYPE::~IndexIterator()

用途: 析构函数, 设置脏页实现方法:

• INDEX_TEMPLATE_ARGUMENTS const MappingType &INDEXITERATOR_TYPE::operator*()

用途: 重载*, 获取叶结点

实现方法: return leaf_page->GetItem(index_);

• INDEXITERATOR_TYPE &INDEXITERATOR_TYPE::operator++()

用途: 重载 ++ , 移动到下一元素

实现方法: 如果是页最后, FetchPage 转到下一页

```
if (index_==leaf_page->GetSize()-1){//页的最后一个
    page_id_t next_page_id = leaf_page->GetNextPageId();
    if (next_page_id!=INVALID_PAGE_ID){//还有下一页
        index_ = 0;
        //leaf_page变成下一页
        Page* page = buffer_pool_manager->FetchPage(next_page_id);
        leaf_page = reinterpret_cast<LeafPage *>(page->GetData());
    }
    else{
        index_++;
    }
    else{
        index_++;
    }
    return *this;
```

• INEXITERATOR_TYPE::operator==(const IndexIterator &itr) const

用途: 重载 ==

实现方法: page_id 和 _index 都相等

• bool INDEXITERATOR_TYPE::operator!=(const IndexIterator &itr) const

用途: 重载!=

实现方法: page_id 和_index 不都相等

5.3.3单元测试结果

B+树索引测试

索引迭代器测试

5.4 Catalog Manager

5.4.1 模块功能概述

Catalog Manager 负责管理和数据库的表和索引相关信息,包括数据库中所有表的字段,元组信息,以及索引的所属表,所建立的字段。 catalogmeta 在数据库首次创建时被初始化,其对应的逻辑页页号为 1,被加载到内存时,反序列化为 catalogmeta,随后根据其信息从数据库文件中加载所有的表和索引信息,构建 TableInfo 和 IndexInfo 信息置于内存中。此外 catalogmeta 还为上层模块提供创建/删除表,创建/删除索引等操作的接口。在内存中对表和索引进行操作时需要对 catalogmeta 进行修改,修改后的 catalogmeta 由 bufferpoolmanager 写回磁盘中。

5.4.2 各函数具体实现

5.4.2.1 序列化与反序列化

- CatalogMeta::SerializeTo(*buf)
- CatalogMeta::GetSerializedSize()
- CatalogMeta::DeserializeFrom(*buf, *heap)
- IndexMetadata::SerializeTo(*buf)
- IndexMetadata::GetSerializedSize()
- IndexMetadata::DeserializeFrom(*buf, *&index_meta, *heap)
- TableMetadata::SerializeTo(*buf)
- TableMetadata::GetSerializedSize()
- TableMetadata::DeserializeFrom(*buf, *&table_meta, *heap)
- IndexInfo::Init(*index_meta_data, *table_info, *buffer_pool_manager)

与5.2.2.1节类似,SerializeTo ,GetSerializedSize ,DeserializeFrom 函数功能相同,只需要将对应类的成员变量转化为字节流以及从字节流恢复即可。

5.4.2.2 表和索引的管理(Catalog Manager类的实现)

dberr_t CatalogManager::CreateTable(const string &table_name, TableSchema
 *schema,Transaction *txn, TableInfo *&table_info)

用途: 创建一个表。

实现方式: 首先获取新建表的 id 并为其元信息分配一页; 再调用 TableMetadata::Create 和 TableHeap::Create 创建该表的元信息 和堆表; 然后创建 table_info 并初始化, 最后更新 catalogmeta 中表名、页号等信息的散列表即可, 新表的信息写入参数表中的 table_info, 返回值为是否创建成功。

dberr_t CatalogManager::CreateIndex(const std::string &table_name, const string &index_name, const std::vector<std::string> &index_keys, Transaction *txn,
 IndexInfo *&index info)

用途: 在给定列上创建索引。

实现方式: index_keys 为所需创建索引的列的名称,由此可得到这些列的序号,作为 arrtibute_key 创建相对应的 indexmeta。然后创建 IndexInfo 并初始化,更新 catalogmeta 中index的相关信息即可。

• CatalogManager::CatalogManager(BufferPoolManager *buffer_pool_manager, LockManager *lock_manager, LogManager *log_manager, bool init)

用途: 构造函数

实现方式:如果 init 为真,则新建一个 catalogmanager ,否则获取逻辑页0数据,反序列化得到 catalogmanager 并根据其中的页号与

表、索引的对应关系,从相应页中反序列化得到表和索引的详细信息,重新构建相关哈希表。

• dberr_t CatalogManager::DropTable(const string &table_name)

用途: 删除表

实现方式:从表名的哈希表中删除该表,并释放对应数据页。

dberr_t CatalogManager::DropIndex(const string &table_name, const string &index_name)

用途: 删除索引

实现方式:从索引名的哈希表中删除该索引,并释放对应数据页。

dberr_t CatalogManager::GetTable(const table_id_t table_id, TableInfo
 *&table_info)

用途: 根据表名获取表信息

实现方式: 查询哈希表。

 dberr_t CatalogManager::GetTableIndexes(const std::string &table_name, std::vector<IndexInfo *> &indexes) const

用途: 获取一个表的所有信息。

实现方式:查询哈希表。

 dberr_t CatalogManager::GetIndex(const std::string &table_name, const std::string &index_name, IndexInfo *&index_info) const

用途:根据表名和索引名获取索引信息。

实现方式:查询哈希表。

dberr_t CatalogManager::GetTables(vector<TableInfo *> &tables)

用途: 获取所有表信息。

实现方式:通过迭代器遍历哈希表。

void IndexInfo::Init(IndexMetadata *meta_data, TableInfo *table_info,
 BufferPoolManager *buffer_pool_manager)

用途:初始化IndexInfo。

实现方式: 首先初始化 meta_data 和 table_info ,再调用 Schema::ShallowCopySchema 创建自身 key_schema_,最后调用 IndexInfo::CreateIndex 创建索引。

Index *IndexInfo::CreateIndex(BufferPoolManager *buffer_pool_manager)

用途: 创建索引。

实现方式:调用索引的构造函数,从 MemHeap 中分配内存构造索引。

5.4.2.3 CRC校验算法(bonus)

为了确保序列化和反序列化时的正确性,我们引入了CRC校验算法验证数据的正确性。我们在每次序列化时对写入的数据调用CRC校验算法计算出来一个值,一并写入到数据页中。在反序列化时根据读取出来的数据重新利用CRC算法计算,并与从数据页中提取出来的值进行对比,如果一致则可以证明数据正确。

CRC算法的核心内容如下所示:

```
{
  int i:
  for (; num > 0; num--)
                          /* Step through bytes in memory */
   crc = crc ^ (*addr++ << 8); /* Fetch byte from memory, XOR into CRC top</pre>
byte*/
   for (i = 0; i < 8; i++)
                                     /* Prepare to rotate 8 bits */
                                /* b15 is set... */
     if (crc & 0x8000)
       crc = (crc << 1) \land POLY; /* rotate and XOR with polynomic */
                                 /* b15 is clear... */
                                  /* just rotate */
       crc <<= 1;
                               /* Loop for 8 bits */
   }
                                  /* Ensure CRC remains 16-bit value */
   crc &= 0xffff;
                               /* Loop until num=0 */
                               /* Return updated CRC */
  return(crc);
}
```

该方法的正确性也可以通过下面的单元测试结果得到验证。

5.4.3 单元测试结果

发现可以通过所有的测试样例。

5.5 SQL Executor

5.5.1 模块功能概述

Executor(执行器)的主要功能是根据解释器(Parser)生成的语法树,通过Catalog Manager 提供的信息生成执行计划,并调用 Record Manager、Index Manager 和 Catalog Manager 提供的相应接口进行执行,最后通过执行上下文 ExecuteContext。在本节中,我们实现了 ExecuteEngine 中所有的执行函数,它们被声明为 private 类型的成员,即所有的执行过程对上层模块是隐藏的,上层模块只需要调用 ExecuteEngine::execute() 并传入语法树结点即可无感知地获取到执行结果。

5.5.2 各函数具体实现

ExecuteEngine::ExecuteEngine()

用法:构造函数通过读取 /mnt/d/database_name.txt 中记录的已存在数据库名称,然后从对应的文件中读取数据库实例,构建 DBStorageEngine 。

• ExecuteEngine::~ExecuteEngine()

用法:析构函数通过将已创建的数据库名称写入到 /mnt/d/database_name.txt 中,然后将已创建的数据库实例写到对应的文件中。

• ExecuteEngine::ExecuteCreateDatabase(*ast, *context)

用法: 创建一个新的 DBStorageEngine,并将数据库名称写入到 /mnt/d/database_name.txt中。

• ExecuteEngine::ExecuteDropDatabase(*ast, *context)

用法:调用 DBStorageEngine 的析构函数,并删除 /mnt/d/database_name.txt 中的的数据库名称。

• ExecuteEngine::ExecuteShowDatabases(*ast, *context)

用法: 依次输出内存中存储的数据库名称。

• ExecuteEngine::ExecuteUseDatabase(*ast, *context)

用法:将当前使用的数据库 current_database 设置为选择的数据库名称。

ExecuteEngine::ExecuteShowTables(*ast, *context)

用法: 只有在 current_database 设置之后输出其对应的表名称, 否则输出 You haven't chosen a database! 。

ExecuteEngine::ExecuteCreateTable(*ast, *context)

用法:根据语法树遍历,根据节点中记录的属性名称、值等条件,通过 catalog manager 中的 create table 方法建立表,同时会记录 unique 和 primary key 的值。

• ExecuteEngine::ExecuteDropTable(*ast, *context)

用法:根据 catalog manager 中的 drop table 方法删除数据表。

ExecuteEngine::ExecuteShowIndexes(*ast, *context)

用法:显示当前所有的索引名称。

实现方式: 遍历catalog中的所有表, 获取每个表中的所有索引。

• ExecuteEngine::ExecuteCreateIndex(*ast, *context)

用法:在指定表的指定列上建立索引。

实现方式: 首先检查建立索引的属性值是否唯一, 然后调用 catalog manager 中的 creat index 方法建立索引, 并插入所有列。

• ExecuteEngine::ExecuteDropIndex(*ast, *context)

用法: 删除指定索引。

实现方式: 调用 catalog manager 中的 drop index 方法。

• ExecuteEngine::ExecuteSelect(*ast, *context)

用法:解析语法树,如果有 where 的条件判断则调用 whereClause 函数,保留下来满足条件的记录对应的 rowid,找到对应的 row之后通过 select 选择的需要输出的列将记录输出。

ExecuteEngine::ExecuteInsert(*ast, *context)

用法:解析语法树,根据节点中记录的属性名称、值等条件,通过 catalog manager 中的 InsertTuple 方法建立记录。同时需要检测 unique 和 primary key 属性是否有重复,如果重复会产生报错提示。

ExecuteEngine::ExecuteDelete(*ast, *context)

用法: 类似 ExecuteSelect 的过程, whereClause 函数判断结束后, 调用 catalog manager 中的 DeleteTuple 方法删除对应的记录。

- ExecuteEngine::ExecuteUpdate(*ast, *context)
- 用法: 类似 ExecuteSelect 的过程,whereClause 函数判断结束后,通过记录需要更新的列,遍历所有需要改变的记录,然后重建一条记录,最后利用 catalog manager 中的 UpdateTuple 函数更新数据。

• ExecuteEngine::ExecuteExecfile(*ast, *context)

用法:在命令行中需要输入文件所在的路径,然后取得脚本中的每一条SQL命令,调用 parser 层解析后调用 Execute 执行。

ExecuteEngine::ExecuteQuit(*ast, *context)

用法:框架中已实现,可以退出程序。

dberr_t WhereClause(set<int64_t> &record_old, set<int64_t> &record_new,
 pSyntaxNode ast, ExecuteContext *context, Schema* schema, TableHeap*
 table_heap);

用法: WhereClause 在遇到 and 和 or 子句的时候会递归调用, record_old 中存储上一级满足条件的 rowid , record_new 返回本级满足条件的 rowid 。

• int CompareValue(TableInfo* table_info, std::string column_name, std::string value, RowId row_id);

用法:获取参数中table在 column_name 列和 row_id 行的值,获取其属性并与 value 的相应类型值进行比较,返回相等、大于等不同的比较结果。

六、系统功能测试

6.1 运行所有单元测试文件

运行minisql_test文件,通过了所有16个测试项:

```
unning 16 tests from 8 test suites
         Global test environment set-up.

1 test from BufferPoolManagerTest
         BufferPoolManagerTest.BinaryDataTest
BufferPoolManagerTest.BinaryDataTest (46 ms)
1 test from BufferPoolManagerTest (46 ms total)
         1 test from LRUReplacerTest
] LRUReplacerTest.SampleTest
OK ] LRUReplacerTest.SampleTest (0 ms)
       ] 1 test from LRUReplacerTest (0 ms total)
         4 tests from CatalogTest
       CatalogTest.CatalogMetaTest
CatalogTest.CatalogMetaTest (0 ms)
| CatalogTest.CatalogTableTest (0 ms) | CatalogTest.CatalogTableTest (0 ms) | CatalogTest.CatalogTableTestOperation
OK ] CatalogTest.CatalogTableTestOperation (47 ms)

CatalogTest.CatalogTableTestOperation (47 ms)

CatalogTest.CatalogIndexTest

OK ] CatalogTest.CatalogIndexTest (46 ms)

-----] 4 tests from CatalogTest (94 ms total)
   --- ] 4 tests from BPlusTreeTests
         BPlusTreeTests.BPlusTreeIndexGenericKeyTest
       BPlusTreeTests.BPlusTreeIndexGenericKeyTest (14 ms)
BPlusTreeTests.BPlusTreeIndexSimpleTest
         BPlusTreeTests.BPlusTreeIndexSimpleTest (50 ms)
BPlusTreeTests.SampleTest
         BPlusTreeTests.SampleTest (52 ms)
        | BPlusTreeTests.IndexIteratorTest
| BPlusTreeTests.IndexIteratorTest (59 ms)
        4 tests from BPlusTreeTests (177 ms total)
```

6.2 sql语句实地测试

依次运行test_command.txt包含有所有功能的测试。其中account001.txt中包含大约2000条insert语句。

6.2.1 数据库创建和删除

会话过程如下所示,我们创建了3个数据库,可以通过show databases语句展示,删除数据库后也可以 看到数据库名称消失。同时要想使后续操作有效,必须用use语句选择一个特定的database。

```
minisql > create database db0;
Query OK (0.005302 sec)
minisql > create database db1;
Query OK (0.004764 sec)
minisql > create database db2;
Query OK (0.009365 sec)
minisql > show databases;
Database
   db2
   db1
   db0
3 rows in set (0.00011 sec)
minisql > use db0;
Database changed
minisql > drop db1;
Minisql parse error at line 1, col 8, message: syntax error
syntax error
minisql > drop database db1;
Query OK (0.000974 sec)
minisql > show databases;
  Database
  db2
2 rows in set (9.2e-05 sec)
```

6.2.2 数据表插入和删除

创建了两个数据表account和student,可以通过show tables来显示,删除后也能看到数据表名称消失。

```
minisql > create table account(
  id int,
  name char(16) unique,
  balance float
 primary key(id)
Query OK, 0 rows affected (0.001764 sec)
minisql > create table student(
 sno char(8),
 sage int,
sab float unique,
  primary key (sno, sab)
Query OK, 0 rows affected (0.001326 sec)
minisql > show tables;
| Tables_in_db0
student
account
2 rows in set (0.000153 sec)
minisql > drop table student;
Query OK, 0 rows affected (0.000419sec)
minisql > show tables;
| Tables in db0
1 rows in set (7.9e-05 sec)
```

6.2.3 插入删除更新查找数据

在下面的会话过程中首先插入两条正常数据,第三条记录primary key冲突,第四条记录unique属性冲突,都会产生duplicate的错误信息。之后也可以通过select语句查看已插入的数据,select也支持部分选择属性。后面删除一条记录并更新一条记录,都可以用select语句查看正确性。

```
minisql > insert into account values(2001, "liu", 1.22);
Query OK, 1 row affected (0.000238sec)
minisql > insert into account values(2002, "li", 2.13);
Query OK, 1 row affected (0.000225sec)
minisql > insert into account values(2001, "wang", 1.33);
Duplicate 🏟
minisql > insert into account values(2003, "liu", 2.33);
Duplicate ��
minisql > select * from account;
| 2001 | liu
| 2002 | li
                          1.22
Query OK, 2 rows affected (0.000498sec)
minisql > delete from account where id = 2002;
Query OK, 1 rows affected (0.000181sec)
minisql > select id from account;
2001
Query OK, 1 rows affected (0.000537sec)
minisql > update account set id = 2004 where id = 2001 and balance = 1.22;
Query OK, 1 row affected (0.000164sec)
minisql > select * from account;
| 2004 | liu
                          1.22
Query OK, 1 rows affected (0.000179sec)
```

6.2.4 大批量插入数据

```
minisql > execfile "/mnt/d/account001.txt";
```

使用select语句全表查询,发现数据插入成功

```
12501979 | name1980
12501981 | name1981
12501981 | name1982
                                                                    106.06
563 |
262.57
428.45
12501982 | name1982
12501983 | name1983
12501984 | name1984
12501985 | name1985
12501986 | name1986
12501987 | name1987
                                                                    258.57
929.81
                                                                   885.99
371.87
246.55
573.24
831.35
12501987 | name1988
12501988 | name1988
12501999 | name1999
12501991 | name1991
12501992 | name1992
                                                                   172.19
707.74
3.35 |
828.38
834.33
12501993 | name1993
12501995 | name1994
12501995 | name1995
12501996 | name1996
12501997 | name1997
                                                                    133.24
714.14
12501998 | name1998
12501999 | name1999
                                                                    877.37
159.87
12502000
                       name2000
name2001
                                                                    452.77
                                                                    8.13 |
412.83
12502002
                        name2002
 ery OK, 2003 rows affected (0.15436se
```

6.2.5 索引的创建删除和性能测试

首先在无索引的时候进行了一次单点查询,之后创建索引,可以用show indexes查看。再次查询,发现用时明显变少。之后删除索引,再次查看,发现用时跟无索引时一样,于是可以证明索引的有效性,

七、开发日程

5.11 完成disk and buffer manager部分

5.14 完成record_manager部分

- 5.15 完成catalog manager序列化和反序列化部分
- 5.27 完成execute_engine的部分内容
- 5.30 完成catalog_manager大部分内容,开始在execute_engine中调试整合各模块
- 6.7 完成B+树部分
- 6.9 完成execute_engine部分,并完成部分bonus和优化
- 6.10 验收

八、小组成员分工

omitted.