

# CH8 - 模板

# 本章内容

- 模板与泛型的概念
- 模板函数
- 模板类

### 理解以下与函数有关的名词:

- 泛型编程
- 参数类型化
- 模板函数
- 模板类
- 模板类型参数
- · 参数占位符
- 模板实例化
- 类型推断

### 思考并回答以下问题:

- 泛型编程/类型参数化的目的是什么
- C++如何确保模板逻辑可以正确应用在类型参数上

### 熟悉以下关键字:

- template
- typename

### 熟悉以下代码写法:

- 编写和实例化模板函数
- 通过类型推断自动实例化模板函数
- \*编写带类型参数和非类型参数的模板类

# 模板与泛型的概念

模板函数

## 模板 template







小明的2019工作总结 小华的2020年度汇报 我的2022商务计划

都这流程

西红柿炒鸡蛋

糖醋排骨

黑椒牛柳

人益一

都一样洗 小碗

刀叉筷子

...



大盘子

• • •

## 模板 template



所谓标准化:同一套流程应用于所有合理的对象

### 模板编程的目的

• 思考: 如何利用函数重载实现不同类型数据的自定义相加(拼接)?

```
// 实现三个重载函数:
string myAdd(int a, int b) {
        return to_string(a) + to_string(b);
string myAdd(float a, float b) {
        return to_string(a) + to_string(b);
string myAdd(double a, double b) {
        return to_string(a) + to_string(b);
//调用:
cout << myAdd(111, 999);
cout << myAdd(3.14f, 2.27f);
cout << myAdd(3.1415926535, 2.277777777);
```

- 调用方确实减少了代码量,实现了代码复用
- 但实现方仍然冗余:一样的逻辑为三种类型各写一遍

### 模板编程的目的

- 回顾: 从函数 -> 函数重载 -> 面向对象 -> 继承/多态 -> ... 核心目的?
- 代码复用
- 但以上技术仍然是类型依赖的,需要为不同类型进行相应的实现,如函数重载
- 即"数据类型"信息是一个超参数,代码逻辑依赖这个超参数信息
- 模板编程: 类型参数化,将类型信息也视作一个普通参数,使代码逻辑与类型信息分离



### 模板编程的目的

• 对不同类型变量进行自定义的拼接相加

```
// 实现三个重载函数:
                       通过函数重载实现
string myAdd(int a, int b) {
        return to_string(a) + to_string(b);
string myAdd(float a, float b) {
        return to_string(a) + to_string(b);
string myAdd(double a, double b) {
        return to_string(a) + to_string(b);
// 调用:
cout << myAdd(111, 999);
cout << myAdd(3.14f, 2.27f);
cout << myAdd(3.1415926535, 2.277777777);
```

#### 通过模板实现

增加代码复用

```
// 实现一个模板函数:

template <typename T1, typename T2>
string myAdd(T1 a, T2 b) {
    return to_string(a) + to_string(b);
}
// 调用:
cout << myAdd<int, int>(111, 999);
cout << myAdd<float, float>(3.14f, 2.27f);
cout << myAdd<int, float>(8, 3.14f);
```

## 模板与泛型的概念

# 模板函数

### 模板函数

- 用模板函数对不同类型变量进行自定义的拼接相加
  - template 关键字:表明接下来定义一个模板
  - typename 关键字:表明该模板参数是一个类型名

模板参数能不是一个类型吗? 是可以的

- T1、T2: 是两个类型形式参数,是**类型占位符**
- 于是在myAdd函数中就可以用T1和T2指代数据类型,编写代码逻辑

```
template <typename T1, typename T2>
string myAdd(T1 a, T2 b) {
    return to_string(a) + to_string(b);
}
```

变量a和b你都不知道会是啥就to\_string了是不是很没安全感?

别担心, 编译器在实例化时会检查的

## 模板函数的实例化

```
template <typename T1, typename T2>
string myAdd(T1 a, T2 b) {
    return to_string(a) + to_string(b);
}
```

```
cout << myAdd<int, int>(111, 999);
cout << myAdd<float, float>(3.14f, 2.27f);
cout << myAdd<int, float>(8, 3.14f);
```

### 发生在编译时,由编译器完成:

```
// T1为int, T2为int, 模板被实例化为:
string myAdd(int a, int b) {
    return to_string(a) + to_string(b);
}
```

```
// T1为float, T2为float, 模板被实例化为:
string myAdd(float a, float b) {
    return to_string(a) + to_string(b);
}
```

```
// T1为int, T2为float,模板被实例化为:
string myAdd(int a, float b) {
    return to_string(a) + to_string(b);
}
```

## 模板函数的实例化

```
template <typename T1, typename T2>
string myAdd(T1 a, T2 b) {
    return to_string(a) + to_string(b);
}
```

```
如果这样调用: 编译时进行实例化 cout << myAdd<string, int>( "abc", 999);
```

```
→ T1为string, T2为int, 函数实例化为:
string myAdd(string a, int b) {
    return to_string(a) + to_string(b);
}
```

to\_string函数不能用在string对象上 因此这个问题会在实例化时被发现并报编译错误

### 模板类型推断

```
template <typename T1, typename T2>
string myAdd(T1 a, T2 b) {
    return to_string(a) + to_string(b);
}
```

### 如果这样调用:

```
cout << myAdd(8, 3.14f);
```

- 若不传模板类型参数,编译器会根据各个位置的实参类型进行类型推断
- 根据实参 8 和实参 3.14f 的类型,推断T1为int,T2为float,进而进行模板实例化

## 模板函数更多例子

• 模板参数也可以用在返回值上

```
template <typename T>
T* my_new(int size) {
       if (size < 0) {
               cout << "Invalid size:" << size << endl;
               return nullptr;
       return new T[size];
```

模板与泛型的概念

模板函数

- 可以把模板参数用在类定义上
- 即模板参数的作用范围为该类内部
- 如自定义一个类型无关的数组类

```
// 使用:
MyArray<float> a;
a.setEle(2, 3.14f);
cout << a.getEle(2);
```

```
template <typename T>
class MyArray {
private:
        T data[100];
public:
        MyArray() {}
       T getEle(int index) {
                return data[index];
       void setEle(int index, T ele) {
                data[index] = ele;
```

### 非类型的模板参数

- 模板参数不一定是类型,可以是实际数据
- 如定义一个自定义大小、类型无关的数组类

```
// 使用:
MyArray < float, 100 > a;
a.setEle(2, 3.14f);
cout < < a.getEle(2);
```

```
template <typename T, int size>
class MyArray {
private:
        T data[size];
public:
        MyArray() {}
       T getEle(int index) {
                return data[index];
        void setEle(int index, T ele) {
                data[index] = ele;
```

### 模板类不可声明与定义分离

- · 普通类可以模块化: 在 .h 中声明, 在 .cpp 中定义(实现)
- 但模板类不可以这样操作,必须声明同时就定义,为什么?
- 因为编译器无法事先知道类型占位符 T 是什么, 所以必须同时写

- ★ Key 1: 模板的核心思想: 类型参数化,不依赖数据类型来编写程序逻辑
- ★ Key 2: 模板可用于函数和类的编写: 模板函数和模板类
- ★ Key 3: template: 声明模板, typename: 定义模板的类型参数
- 1. 模板函数的使用实际上是在\_\_\_\_\_\_\_将模板实例化成一个 : C
- A. 编译期,宏定义 B. 运行时,类 C. 编译期,函数 D. 编译期,类

- 2. 关于函数模板, 描述错误的是: A
- A. 函数模板必须由程序员实例化为可执行的函数模板
- B. 函数模板的实例化由编译器实现
- C. 一个类定义中, 只要有一个函数模板, 则这个类是类模板
- D. 类模板的成员函数都是函数模板, 类模板实例化后, 成员函数也随之实例化

分析:选项C的原因是一个类只要有一个成员函数是模板函数,它就必须声明同时定义,因此可视为一个类模板

- ★ Key 1:模板的核心思想:类型参数化,不依赖数据类型来编写程序逻辑
- ★ Key 2: 模板可用于函数和类的编写: 模板函数和模板类
- ★ Key 3: template: 声明模板, typename: 定义模板的类型参数
- 3. 下列的模板说明中,正确的是: C

```
A. template (typename T1, typename T2)
```

- B. template < typename T1, T2 >
- C. template < typename T1, typename T2 >
- D. template < typedef T1, typedef T2 >



搜索: C++不挂科

- 4. 假设有函数模板定义如下,则下列选项正确的是: B
- A. int x, y; char z; Add(x, y, z); B. double x, y, z; Add(x, y, z);

- C. int x, y; float z; Add(x, y, z); D. float x; double y, z; Add(x, y, z);

```
template <typename T>
void Add(T a, T b, T& c) { c = a + b; }
```