# Fluïdummechanica Vormweerstand en vleugelprofielen

#### Brecht Baeten<sup>1</sup>


<sup>1</sup>KU Leuven, Technologie campus Diepenbeek, e-mail: brecht.baeten@kuleuven.be

29 november 2016

#### Inhoud

- Inleiding
- 2 Potentiaalstroming
- 3 Stroming rond een cilinder
- 4 Loshechting
- 5 Vleugelprofielen

## Voorbeeld



Op elk voorwerp in een stroming wordt een kracht in de richting van de stroming uitgeoefend.

Op elk voorwerp in een stroming wordt een kracht in de richting van de stroming uitgeoefend.

Weerstandskracht

Inleiding

Op elk voorwerp in een stroming wordt een kracht in de richting van de stroming uitgeoefend.

Weerstandskracht

Dimensieanalyse:

$$F_{\rm d} = f(\rho, v, \nu, D, \text{vorm})$$

Op elk voorwerp in een stroming wordt een kracht in de richting van de stroming uitgeoefend.

Weerstandskracht

Dimensieanalyse:


$$F_{\rm d} = f(\rho, v, \nu, D, \text{vorm})$$

Weerstandscoëfficiënt

$$C_{\rm d} = \frac{F_{\rm d}}{1/2\rho v^2 A}$$

$$C_{\rm d}(\text{Re, vorm})$$
(1)

#### Demo



#### Inhoud

- Inleiding
- 2 Potentiaalstroming
- 3 Stroming rond een cilinder
- 4 Loshechting
- 5 Vleugelprofielen

#### Euler vergelijkingen voor 2D stationaire stroming

$$\rho v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + \rho v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial x} + g_x$$
$$\rho v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + \rho v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial y} + g_y$$
$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0$$

Inleiding

#### Euler vergelijkingen voor 2D stationaire stroming

$$\rho v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + \rho v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial x} + g_x$$
$$\rho v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + \rho v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial y} + g_y$$
$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0$$

Rotatie is constant

$$\omega = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = \mathrm{Cst}$$

$$\omega = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = \text{Cst}$$

$$\omega = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = \text{Cst}$$

Indien de rotatie nul is ( $\omega = 0$ ):

Inleiding

$$\omega = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = \text{Cst}$$

Indien de rotatie nul is ( $\omega = 0$ ):

Er bestaat een stroom- en potentiaalfunctie die voldoet aan de Laplace vergelijking waaruit de snelheidscomponenten kunnen afgeleid worden.


$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = 0 \tag{2}$$

$$v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y}$$

$$v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$
(4)

$$v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \tag{4}$$

## Stroomfunctie




#### Inhoud

- Inleiding
- 2 Potentiaalstroming
- 3 Stroming rond een cilinder
- 4 Loshechting
- 5 Vleugelprofielen

## Potentiaalstroming

- Poolcoördinaten
- Randvoorwaarden, ver van de cilinder en op de cilinderwand
- Superpositie van uniforme stroming en doublet


0.4 0.2



2

-2

0 x/R (-)



## Potentiaalstroming

Potentiaalstroming rond een cilinder geeft geen weerstandskracht

## Kruipende stroming


- Zeer lage snelheid
- Zeer hoge viskeuze krachten
- Gekarakteriseerd door een zeer laag Reynoldsgetal

## Kruipende stroming


- Zeer lage snelheid
- Zeer hoge viskeuze krachten
- Gekarakteriseerd door een zeer laag Reynoldsgetal

Analytische oplossing mogelijk Stokes flow


# Kruipende stroming









Re = 1





Re = 1
















Re = 100


$$Re = 250$$




 $Bron: \ https://www.youtube.com/watch?v=IDeGDFZSYo8$ 




Re = 1000










#### Inhoud


- Inleiding
- 2 Potentiaalstroming
- 3 Stroming rond een cilinder
- 4 Loshechting
- 5 Vleugelprofielen

# Drukverloop

#### Drukverloop



# Loshechting



Voorzijde:

Druk wordt omgezet naar kinetische energie

Voorzijde:

Druk wordt omgezet naar kinetische energie

Achterzijde:

Kinetische energie moet terug worden omgezet in drukstijging

### Voorzijde:

Druk wordt omgezet naar kinetische energie

#### Achterzijde:

Kinetische energie moet terug worden omgezet in drukstijging

Energie is gedeeltelijk gedissipeerd door viskeuze wrijving

### Voorzijde:

Druk wordt omgezet naar kinetische energie


#### Achterzijde:

Kinetische energie moet terug worden omgezet in drukstijging


Energie is gedeeltelijk gedissipeerd door viskeuze wrijving

Achterste stagnatiepunt verschuift en de druk wordt niet verder opgebouwd


### Weerstandscoëfficiënt



### Demo




# Oppervlakte weerstand - Vorm weerstand




### Inhoud

- Inleiding
- 2 Potentiaalstroming
- 3 Stroming rond een cilinder
- 4 Loshechting
- 5 Vleugelprofielen


## **Definities**




## **Definities**



## **Definities**






### Dimensieanalyse:

$$F_{\rm d} = f(\rho, v, \nu, c, L, \alpha, \text{vorm})$$
  
 $F_{\rm l} = g(\rho, v, \nu, c, L, \alpha, \text{vorm})$ 





#### Dimensieanalyse:

$$F_{d} = f(\rho, v, \nu, c, L, \alpha, \text{vorm})$$
  
$$F_{l} = g(\rho, v, \nu, c, L, \alpha, \text{vorm})$$


Weerstands- en Liftcoëfficiënt

$$C_{\rm d} = \frac{F_{\rm d}}{1/2\rho v^2 A}$$
 (5)  
 $C_{\rm l} = \frac{F_{\rm l}}{1/2\rho v^2 A}$  (6)


$$C_{\rm l} = \frac{F_{\rm l}}{1/2\rho v^2 A} \tag{6}$$

$$A = cL$$
  $C_{\rm d}(\alpha, {\rm Re, vorm})$   $C_{\rm l}(\alpha, {\rm Re, vorm})$ 

# Lift generatie





## Lift generatie




Door het vleugelprofiel zal de stroming van richting veranderen

# Drukverdeling







### Stall



Bron: https://www.youtube.com/watch?v=6UlsArvbTeo