



Proof of Concept

Starwind vSAN Installation, configuration, testing

De Vos Brent

Academiejaar 2020-2021




Voorwoord

In dit document staan alle installatiestappen beschreven hoe ik de proof of concept heb opgebouwd in de vSphere cluster van CISA.

Ook de testresultaten zullen hierin te vinden zijn.

Gevoelige informatie zoals belangrijke ip adressen en hostnames zijn verborgen voor veiligheidsredenen.

Architectuur 2-node setup



Prerequisites per ESXI server:


4x	Virtual 1.7 Ghz processor		
lx	4GB RAM (If using cache -> min. 8GB)		
lx	Network interface for Synchronization traffic		
lx	Network interface for ISCSI / Heartbeat traffic		
lx	Network interface for management		
lx	Hypervisor with vSphere 5.5 or later for each server		
lx	20 GB Virtual disk for Starwind OS		
lx	Virtual disks on separate partition (Thick provisioned Eager Zeroed)		
	To create shared storage pool		
lx	Ix Starwind vSAN license for 3 nodes		
Ix Windows server (vm) to run Starwind management console			




Download OVA files: **Download**

ı	StarWindVSA_vSphere_20201027_13861.mf	27/10/2020 10:23	MF File	1 KB
П	StarWindVSA_vSphere_20201027_13861	27/10/2020 10:22	OVF File	84 KB
П	🖺 StarWindVSA_vSphere-disk1_20201027_13861	27/10/2020 10:13	VMware virtual dis	1.932.015 KB
Ш	StarWindVSA_vSphere-file1_20201027_13861.nvram	27/10/2020 10:13	NVRAM File	9 KB
ı	StarWindVSAN_vSphere	12/05/2021 09:49	WinRAR ZIP archive	1.893.658 KB

Selecteer een ESXI host > right klik > Deploy OVG Template




Kies voor local File > Selecteer de 4 installatiebestanden






Kies een ESXI server waar de VSA op gedeployed mag worden !! elke VSA op een andere ESXI host !!




Kies een opslaglocatie



Stel de juiste networks in




Deploy OVF Template



Boot beide vm's

Connect naar vm via remote console



Login: Passwd:

Vervolgens gaan we de netwerk config instellen met volgende ip adressen:

Starwind1:
Starwind2:
Default Gateway:
Subnet mask:



In de remote console gebruik je commando 'nmtui'

Edit a connection




Selecteer ens224 > NICI > Edit






Geef de juiste ip configuratie in & enable autmatically connect:



Doe hetzelfde voor de andere netwerk interface:







Ga terug naar het hoofdmenu en kies voor 'Activate a connection'



Activeer beide netwerk interfaces



Reboot de server met het commando 'reboot'




Herhaal deze stappen voor de 2^{de} Starwind VM




Bij beide StarWind machines voegen we een Hard Disk toe van x aantal GB Deze zullen we gebruiken om shared storage te creeëren voor virtuele servers

Right klik op VM > Edit settings > Add new device > Hard disk




Belangrijk is dat je de provisioning insteld op 'Thick Provision Eager Zeroed'






Dankzij onze eerdere netwerk config kunnen we de VSA verder instellen via de web GUI Hiernaar kan je connecteren via https://ip-adress:9090




In het tabblad Storage zien we onze pas gecreëerde disk staan






Deze disk dient geformatteerd te worden vooraleer deze gebruikt kan worden

klik op de Disk > Format en gebruik volgende settings:



Format

En vervolgens Mount je de drive



Deze acties herhaal je ook voor de andere Starwind machine.


Best practices zeggen dat je daar best dezelfde naamgevingen gebruikt qua disken




Om nu verdere configuratie te doen zoals high availability, replication, ... moet je StarWind Management console gebruiken

De eerste stap is om de 2 Starwind vm's te connecteren met de management console

Add server > Host IP > OK



Connect beide servers (de melding van storage pool mag je gewoon sluiten)







Vervolgens kennen we een licentie toe aan beide servers

Selecteer de server > HOST > Install License

StarWind Management Console




En laad de juiste licentie file in:




Nu alle servers de nodige licentie hebben gekregen kunnen we verder met de configuratie



Wanneer je opnieuw naar de servers connecteerd krijg je terug volgende melding:




Kies voor 'Yes' en selecteer de eerder aangemaakte gemounte disk:






Aanmaken van Starwind devices:

Selecteer een server > Add device (advanced) > Hard Disk Device




Kies voor Virtual Disk






Kies een gepaste naam en grootte van de Virtual Disk



Kies Thick-provisioned




Cancel




Default settings zijn voldoende voor RAM Cache Parameters

← Add Device Wizard

Specify Device RAM Cache Parameters







? ×

← Add Device Wizard


Specify Flash Cache Parameters








geef een gepaste naam voor het ISCSI target






Cancel




Vorige stappen zouden volgend resultaat moeten geven:




Volgende stap is om 2-way synchronous replication in te stellen. Dit zorgt ervoor dat alles gerepliceerd wordt naar de 2^{de} node & andersom; Zo creëren we high available shared storage.

Open rechts het net aangemaakte device > rechterklik op imagefile > Replication Manager






Klik op Add Replica > Kies voor Synchronous "Two-Way" Replication



Geef het ip adres van de 2^{de} node op





Vervolgens krijgen we de Failover Strategy keuze. Even wat uitleg bij beide opties:

Heartbeat

The Heartbeat failover strategy allows avoiding the "split-brain" scenario when the HA cluster nodes are unable to synchronize but continue to accept write commands from the initiators independently. It can occur when all synchronization and heartbeat channels disconnect simultaneously, and the partner nodes do not respond to the node's requests. As a result, StarWind service assumes the partner nodes to be offline and continues operations on a single-node mode using data written to it.

If at least one heartbeat link is online, StarWind services can communicate with each other via this link. The device with the lowest priority will be marked as not synchronized and get subsequently blocked for the further read and write operations until the synchronization channel resumption. At the same time, the partner device on the synchronized node flushes data from the cache to the disk to preserve data integrity in case the node goes down unexpectedly. It is recommended to assign more independent heartbeat channels during the replica creation to improve system stability and avoid the "split-brain" issue.

With the heartbeat failover strategy, the storage cluster will continue working with only one StarWind node available.

Node Majority

The Node Majority failover strategy ensures the synchronization connection without any additional heartbeat links. The failure-handling process occurs when the node has detected the absence of the connection with the partner. The main requirement for keeping the node operational is an active connection with more than half of the HA device's nodes. Calculation of the available partners is based on their "votes".

In case of a two-node HA storage, all nodes will be disconnected if there is a problem on the node itself, or in communication between them. Therefore, the Node Majority failover strategy requires the addition of the third Witness node or file share (SMB) which participates in the nodes count for the majority, but neither contains data on it nor is involved in processing clients' requests. In case an HA device is replicated between 3 nodes, no Witness node is required.

With Node Majority failover strategy, failure of only one node can be tolerated. If two nodes fail, the third node will also become unavailable to clients' requests.


Please select the required option:

Bron: https://www.starwindsoftware.com/resource-library/starwind-virtual-san-for-vsphere/




Voor onze proof of concept kiezen we voor 'Node majority' failover strategy. Deze werkt met de hulp van een witness

Kies voor 'Create new Partner Device'




Default Partner Device setup is normal voldoende:




Kijk zeker na of het target effectief de 2 de node is. Dit kan je zien aan het ip adres in de Target Name.



Change Network Settings:




Duid vervolgens aan welke NIC's welke functie hebben: Duid zeker ook 'Allow Free Select Interfaces' aan






Kies voor: Synchronize from existing Device




Klik in het volgende scherm op create replica & het replication device op de 2^{de} node wordt aangemaakt:






In de Replication Manager krijgen we te zien dat beide virtual storage devices aan het Synchroniseren zijn. Dit kan een lange tijd duren afhangkelijk van de opslag grootte:



Na Synchroniseren zal de status op Synchronised staan:







Nu de HA storage pool ingesteld is moeten we deze aan de vsphere omgeving toevoegen. Aan elke ESXI host in vSphere moeten we de ip adressen van de ISCSI NIC's van beide nodes toevoegen. Dit gaat als volgt:

Rechterklik op ESXI host > Settings

Bij Storage Adapters > Dynamic Discovery voegen we de ip adressen van de Starwind nodes toe:




Vervolgens is een Rescan nodig van de adapter:



Herhaal deze stappen voor alle betrokken ESXI servers



Als we na de rescan bij de Devices van de ISCSI software adapter gaan kijken zien we onze




HA Starwind storage in de Datastore lijst staan

Deze Datastore moeten we nog instellen als een nieuwe VMFS Datastore op de betrokken ESXI servers

Rechterklik op betrokken ESXI host > Storage > New Datastore

Kies voor een VMFS volume

New Datastore





Selecteer het Starwind device en geef het een gepaste naam

New Datastore



Kies een VMFS version die je wilt gebruiken

New Datastore



Default settings zijn hier voldoende

New Datastore ✓ 1 Type Partition configuration 2 Name and device selection Review the disk layout and specify partition configuration details. 3 VMFS version Partition Configuration Use all available partitions 4 Partition configuration 5 Ready to complete Datastore Size 740 Block size Space Reclamation Granularity 1 MB Space Reclamation Priority Low: Deleted or unmapped blocks are reclaimed on the LUN at Low priority

Next > Finish



Testing 2-Node setup

Dankzij vorige stappen uit te voeren hebben we succesvol een 2-node setup gebouwd met virtual shared storage.

Beide ESXI hebben toegang tot de shared storage pool waar we VM's op kunnen draaien. Met deze opstelling hebben we geprobeerd high available storage op te zetten. Deze hebben we aan volgende testen onderworpen:

VM Migration (compute resource) tussen beide nodes:

VM wordt snel en met succes gemigreerd tussen de nodes

Uitval van I VSA:

De opstelling kan de uitval van 1 VSA permiteren. De VM's op de virtuele storage blijven draaien

Failover:

Failover wordt mee afgehandelt door de vCenter HA configuratie. Indien een ESXI server zal uitvallen waar de compute resource draait zal deze automatisch snel herstart worden op de andere beschikbare ESXI servers.

Uitval 2 VSA's:

Bij een uitval van beide VSA's vallen VM's op de virtuele shared storage uit. Deze kunnen niet meer geboot of gemigreerd worden

LSFS bestandsysteem + Deduplicatie:

Bij het willen instellen van dit bestandssysteem met bijhorende deduplicatie as deze optie niet beschikbaar. Na het contacteren van hun support geven zij aan dat LSFS niet meer ondersteund wordt door Starwind.


Hun software beschikt dus niet meer over deduplicatie functies en dergelijke.

we vallen hier dus terug op hypervisor of server specifieke storage technieken.



Scale up naar 3-node setup

Architectuur




Prerequisites per node:

4x	Virtual 1.7 Ghz processor			
lx	Ix 4GB RAM (If using cache -> min. 8GB)			
2x	2x Network interface for Synchronization traffic			
2x	2x Network interface for ISCSI / Heartbeat traffic			
lx	Ix Network interface for management			
lx	Ix Hypervisor with vSphere 5.5 or later for each server Ix 20 GB Virtual disk for Starwind OS			
lx				
lx	Virtual disks on separate partition (Thick provisioned Eager Zeroed)			
	To create shared storage pool			
lx	x Starwind vSAN license for 3 nodes			
lx	Windows server (vm) to run Starwind management console			




We installeren een nieuwe Starwind vSAN vm op een 3^{de} ESXI server.

Deze VM zal zoals hierboven beschreven 4 netwerkkaarten nodig hebben & dus ook 4 ip addressen:




Remote console > commando 'nmtui' > Edit a connection >
De 2 extra NIC's krijgen nummers ens161 & ens192 > Stel deze in met de juiste ip adressen:




Voeg bij de anderen 2 nodes ook 2 netwerkkaarten toe en stel de ip adressen in



Bij alle 3 vm's voegen we een extra disk to van 240GB.



Deze gaan we gebruiken om extra opslag pools aan te maken op de starwind vm's






Bij elke Starwind vm beschikken we nu over 2 opslag pools:

Filesystems					
Name	Mount Point	Size			
/dev/centos/root	/	2.62 / 13.4 GiB			
/dev/sda1	/boot	147 / 1014 MiB			
Disk1	/mnt/disk1	62.0 / 100 GiB			
Disk2	/mnt/disk2	0.0315 / 240 GiB			


Deze gaan we vevolgens gebuiken om Hign available Virtual Disk's aan te maken in de Starwind console

De Shared storage setup die we in deze proof of concept willen bereiken is de volgende:





Voeg de 3^{de} Starwind node toe in de management consolse:




Op node I maken we de sw-vsan-01 aan. Deze wordt shared storage voor ESX I & 2:

Add Device advanced > Hard Disk Device > Virtual Disk

Deze plaatsen we op storage pool disk!


Virtual Disk Location



Next > Thick provisioned > N/A > No Flash Cache > New target > Create



Via replication manager stellen we replication in voor sw-vsan-01:



Add replica > Synchronous Replication > ip adres van 2de node

Specify Partner Host Name or IP Address where Replication Node would be created

Host Name or IP Address

Port Number

Omdat we met 3 nodes werken kiezen we best voor Node Majority Failover

Failover Strategy



Heartbeat


Process node and communication failures using additional communication channel (heartbeat). At least one synchronization or heartbeat channel must be functional for proper failover processing. Loss of all communication channels may lead to split brain issue, so it's recommended to use client iSCSI connection interfaces as heartbeat channel.

Node Majority


Process node and communication failures using majority policy: node stays active while it sees more than half of nodes including itself. In case of 2 storage nodes, requires configuring additional witness node. Does not require additional heartbeat channel.



Create new partner device > Change network settings > Selecteer de juiste NIC's




Create Replica sw-vsan-01 wordt gerepliceerd naar de 2de node





Omdat we voor Node Majority failover hebben gekozen moeten we een witness node instellen. Onze 3^{de} node zal dienen als Witness

Rechterklik op sw-vsan-01 > Replication manager > Add replica



We voegen m.a.w. een extra replica partner toe die enkel als witness zal dienen

We kiezen dus voor Witness Node:

Replication Mode


Synchronous "Two-Way" Replication
Replication Partner must be connected to Client as Source Device as well, MPIO on Client must be enabled, needs dedicated high Performance Network Connection for Synchronization.

Asynchronous "One-Way" Replication
Replica is used to store replicated Data, Data is stored as Snapshots, Client cannot connect to Replication Partner, mount Snapshot from Replica to get Access to replicated Data.

Witness Node
Witness Node
Witness node doesn't contain user data. In case when Node Majority policy is set for Synchronous replication device and there are two storage nodes, Witness Node must be added to duster to make number of nodes odd number and enable proper functioning of Node Majority policy.

En geven het ip adres van de 3^{de} node op

Add Partner Node



Next > Selecteer de juiste NIC's > Create replica

In de replication manager zien we nu dat er een extra partner is als Witness:





Om sw-vsan-02 aan te maken volgen we exact dezelfde stappen.


Het enige verschil is dat je deze dient in te stellen tussen node 2 en 3. Hier kan je best de I^{ste} node selecteren als Witness node

We gaan verder met sw-vsan-03. Deze zal shared storage creeëren tussen alle 3 de nodes:

Node I > Add Device Advanced > Virtual disk > Thick provisioned > Create Device


Replication manager:

Voeg een synchrone replica toe naar node 2:





Voeg een extra replica toe naar node 3:




Vervolgens dienen we deze shared storage toe te voegen aan vSphere zoals we eerder deden bij de 2-node setup

Hiervoor moeten we het ip van de 3^{de} node nog toevoegen aan de ISCSI software adapter:



Create vervolgens de Datastores met gepaste naam:





Testing 3-Node setup

Dankzij vorige stappen uit te voeren hebben we succesvol een 3-node setup gebouwd met virtual shared storage.

VM Migration (compute resource) tussen 3 nodes:

Succesvol. Compute resource kan snel gemigreerd worden tussen nodes.

Uitval van I VSA:

De opstelling kan de uitval van I node permitteren

Uitval van 2 VSA's:

Bij uitval van 2 VSA's zal de virtuele storage niet meer werken. Minstens de helft van de nodes moeten draaien om operationeel te blijven

Failover:

Failover wordt mee afgehandelt door de vCenter HA configuratie. Indien een ESXI server zal uitvallen waar de compute resource draait zal deze automatisch snel herstart worden op de andere beschikbare ESXI servers.