## 1.1.1 Grundlagen

Wireless Host (Drahtloser Teilnehmer): Endystem auf dem die Applikation läuft (stationär oder mobile), z.B. Smartphone, PC

Wireless Link (Drahtlose Verbindung): Verbindet Teilnehmer direkt oder per Basisstation (Abdeckung, Datenrate)

Basisstation (Base Station): Überträgt Datenpakete zwischen drahtgebundenem zu drahtlosem Netzwerk,

meist mit drahtgebundenem Netzwerk verbunden (WLAN Access Point, UMTS Basisstation)

Drahtloses Infrastruktur Netzwerk: Netzwerkteilnehmer sind über Basisstation mit dem Netz verbunden

Drahtloses Ad-Hoc Netzwerk: Keine Infrastruktur (Basisstationen), Teilnehme bilden das Netz selbst.

Nachteile: passive Teilnehmer haben trotzdem Stromverbrauch, eigene Daten landen auf fremden Mobiltelefonen und höhere Latenz

Single-Hop: Genau ein wireless Link

Multi-Hop: Übertragung geht über mehrere wireless Links in Folge

|                                   |   | Beispiele für Single und Multi-Hop |  |   |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|---|
| Übliche Datenraten                |   |                                    | Single Hop   | Multiple Hops   |
| GSM (2G)                          | 0.56 Mb/s<br>4 Mb/s<br>5 - 11 Mb/s<br>54 Mb/s<br>200 Mb/s | Infrastruktur                      | Host verbindet sich mit Basisstation   | Host muss möglicherweise durc<br>mehrere drahtlose Geräte um sich mit                       |
| UMTS (3G)<br>LTE (4G) und 802.11b |   |                                    | (Wifi, zellulare Netzwerke)<br>und diese dann mit dem Internet                           | dem Internet zu verbinden: Mesh Net   |
| 802.11ag<br>802.11n               |   | Keine<br>Infrastruktur             | Keine Basisstation und auch<br>keine Verbindung zu weiterem<br>Internet (z.B. Bluetooth) | Keine Basisstation und auch<br>keine Verbindung zu weiterem<br>Internet. Muss durch mehrere |
|                                   |   |                                    |  | drahtlose Geräte: $MANET,\ VANET$   |

## Herausforderungen bei drahtloser Übertragung

- Teilnehmer zeitweise nicht erreichbar (Funkloch)
- IP-Adresse ändert sich
- ullet Höhere Anzahl an Übertragungsfehlern durch Inteferenz (Störung durch andere Teilnehmer) oder Dämpfung ullet Bessere Fehlerbehandlung
- Kurzer Paketverlust führt bei TCP zu angeblicher Netzüberlastung (obwohl nur kurzzeitige Störung)
- Medium kann abgehört werden
- ullet Mehrwege-Ausbreitung: Signale werden an unterschiedlichsten Oberflächen reflektiert o Am Empfänger sowohl konstruktive als auch destruktive Überlagerung möglich

## ⇒ Funkkanal ist zeit- und ortsvariant!

**Modulationsarten:** Frequenz-, Amplituden- & Phasenmodulation, Quadraturamplitudenmodulation (QAM)  $\Rightarrow$  Kombination von Amplituden- und Phasenmodulation (QAM-8: 3 Bit pro Symbol), QAM-1024: 10 Bit pro Symbol).

Höhere Modulationsarten bieten höhere Übertragungsrate sind aber fehleranfälliger. Bei größerem Signal-Rausch-Abstand

(SNR - Stärke des Nutzsignals bezogen auf Störung) kann höhere Modulation eingesetzt werden da Kanal anscheinend nicht so stark gestört (QAM-16 = 4Mbps, QAM-256 = 8Mbps)

 $\textbf{Bit-Error-Rate (BER):} \ \ \text{Wahrscheinlichkeit, dass ein fehlerhaftes Bit } \ \ \text{"ubertragen wird.}$ 

**Hidden Terminal Problem:** Teilnehmer A, B & C. A und B hören sich, B und C hören sich aber A und C hören sich nicht  $\rightarrow$  Bei Übertragung  $A \rightarrow B$  und  $C \rightarrow B$  stören sie sich unbewusst gegenseitig.

TODO: BEHEBUNG / VERMINDERUNG DURCH?

## Aufteilen eines Mediums:

- TDMA (Time Division Multiple Access)
  - 1. synchron: Jeder Teilnehmer hat festen Zeitslot, nur in diesem kann er senden
  - 2. asynchron: keine festen Zeitslot, jeder nutzt aktuellen Zeitslot wenn er Daten hat Absender wird in Header geschrieben

- FDMA (Frequency Division Multiple Access)
  - 1. Teilnehmer nutzen unterschiedliche Frequenzen
- CDMA (Code Division Multiple Access)
  - 1. Teilnehmer nutzen unterschiedliche Spreizcodes
  - 2. Zu übertragende Daten werden mit Code multipliziert (gespreizt), Ergebnisbits  $\Leftrightarrow$  Chips
  - 3. Teilnehmer senden zur gleichen Zeit im gleichen Band, Daten werden beim Empfänger durch bitweise Multiplikation mit Code zurückgewonnen
  - 4. Andere Teilnehmer wirken als zusätzliches Rauschen ( $\Rightarrow$  Umso mehr Teilnehmer umso geringerer SNR  $\Rightarrow$  Sendeleistung erhöhen)