### 1. Performance-Berechnungen

Op	$\mathbf{Freq}$	$CPI_i$	Freq x $CPI_i$
ALU	25%	5	1.25
LOAD	25%	10	2.5
STORE	25%	7.5	1.875
Branch	25%	7.5	1.875
			$\Sigma = 7.5$

a) Die Tabelle sieht dann wie folgt aus:

$\mathbf{Op}$	$\mathbf{Freq}$	$CPI_i$	Freq x $CPI_i$
ALU	25%	5	1.25
LOAD	25%	6	1.5
STORE	25%	7.5	1.875
Branch	25%	7.5	1.875
			$\Sigma = 6.5$

Die CPU ist 13.3% schneller.

b)

Op	$\mathbf{Freq}$	$CPI_i$	Freq x $CPI_i$
ALU	25%	2.5	0.625
LOAD	25%	6	2.5
STORE	25%	7.5	1.875
Branch	25%	7.5	1.875
			$\Sigma = 6.875$

Die CPU ist 8.3% schneller.

### 2. Stackverwendung bei Subroutinen

- Beim Aufruf von Subroutinen wird Speicherplatz für die lokalen Variablen der Funktion reserviert ("stack frame", damit verbunden der "Frame Pointer").
- Ein weiterer Verwendungszweck besteht darin, dass die Parameter auf dem Stack abgelegt und zwischengespeichert werden, damit sie von der Subroutine weiterverwendet werden können.

# 3. ALU & Most Significant Bit

Die ALU muss für das *most significant bit* deshalb anders aufgebaut sein, damit slt unterstützt werden kann. Das *msb* gibt als einziges Bit das Less weiter (an das *lsb*). Zudem muss der Overflow abgefangen werden, weshalb diese Leitung nicht zum nächst höheren Bit führt (es gibt ja kein höherwertiges Bit).

### 4. ALU & SLT

$$A \, slt \, B = \begin{cases} 0...01 \text{ if } A < B & \text{i.e. if } A - B < 0 \\ 0...00 \text{ if } A \ge B & \text{i.e. if } A - B \ge 0 \end{cases} \tag{1}$$

Beim slt-Befehl (set on less than) wird beim "Operation"-control der Schalter auf 3 gesetzt. Dies bewirkt, dass beim höchstwertigen Bit das set übertragen wird auf dass less beim tiefstwertigen Bit. Alle Bits ausser dem niederwertigsten haben bei less 0 als Input.

Der Trick ist nun dass die Bedingung A < B umformuliert werden kann zu A - B < 0. Bei dieser Operation kann einfach das höchstwertige Bit betrachtet werden, welches angibt, op A - B negativ ist. Ist dies der Fall, muss A < B gelten und das Bit wird übertragen.

### 5. Pop und push

• pop: Der Wert wird geladen und z.B. in Register \$r3 gespeichert. Danach wird zum (Stack-)Pointer 4 addiert, um ihn auf das nächste Element zeigen zu lassen.

• push: Hier ist das Gegenteil der Fall. Der Stackpointer wird um -4 verschoben, sodass dort das neue Element eingefügt werden kann.

```
push: addi $sp, $sp, -4
sw $r3, 0($sp)
```

#### 6. loadi

Da wir eine 32 Bit Konstante speichern wollen, aber der Befehl insgesamt nur 32 Bit sein kann, muss die Instruktion aufgeteilt werden in zwei separate Befehle. Mit lui können die 16 oberen Bits gesetzt werden, und mit ori die Unteren.

imm\_upper sind die höherwertigen 16 Bits, imm\_lower analog dazu die Niederwertigen.

```
lui $r3, imm_upper
ori $r3, $r3, imm_lower
```

# 7. ALU: OPCodes

operation	opcode	funct	Erklärung
and	000 000	100 100	Beim bitweisen and werden Ainvert und Binvert
			auf 0 gesetzt, und bei der Operation, also beim Mul-
			tiplexer, wird das erste Resultat weiter verwertet.
			Vor dem Multiplexer führen die Daten durch ein and-
			Modul.
or	000 000	100 101	Die Bits hier sind gleich gesetzt wie beim and,
			ausser dass beim Multiplexer das zweite Resultat
			ausgewählt wird (das vorher durch ein OR-Modul
			geführt wurde).
add	000 000	100 000	Hier sind Ainvert und Binvert auf 0, und beim
			Multiplexer wird das dritte Resultat verwendet. Die-
			ses Resultat stammt aus einem Halbaddierer.
sub	000 000	100 010	Gleich wie add, nur dass <b>Binvert</b> auf 1 gesetzt wur-
			de.
slt	000 000	101 010	Gleich wie sub, nur dass bei Operation der Wert auf
			3 gesetzt wird, so dass das Ergebnis von less als Re-
			sultat der ALU weiterverwertet wird.
nor	000 000	100 111	Gleich wie and, nur dass die beiden Schaltungen bei
			Ainvert und Binvert auf 1 gesetzt wurden, d.h. es
			wird mit dem Komplement der beiden weitergerech-
			net.