一 电流 电流密度

电流: 通过截面S的电荷随时间的


变化率

$$I = \mathrm{d}q / \mathrm{d}t$$

$$dq = env_d dtS$$

Vd:电子漂移速度的大小

$$I = env_{d}S$$






电流密度:细致描述导体内各点电流分布的情况.

方向: $j \rightarrow$ 该点正电荷运动方向

大小:单位时间内 过该点且垂直于正电荷 运动方向的单位面积的 电荷



$$j = \frac{dQ}{dt dS \cos \alpha} = \frac{dI}{dS \cos \alpha} = env_{d}$$





二 电流的连续性方程 恒定电流条件


单位时间内通过闭合曲面向外流出的

电荷,等于此时间内闭合曲面内电荷的减少量.

$$dI = \vec{j} \cdot d\vec{S} = jdS \cos \alpha$$

$$I = \int_{S} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dQ_{i}}{dt}$$



7-1 恒定电流


由 $\int_{S} \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dQ_i}{dt}$,若闭合曲面 S 内的电荷不随时间而变化,则

$$\frac{\mathrm{d}Q_i}{\mathrm{d}t} = 0$$

恒定电流

$$\oint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$


$$-I + I_1 + I_2 = 0$$





恒定电流 $\int_{S} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$

恒定电场



- (1) 在恒定电流情况下,导体中电荷分布不随时间变化形成恒定电场;
- (2)恒定电场与静电场具有相似性质 (高斯定理和环路定理),恒定电场可引入 电势的概念;
 - (3) 恒定电场的存在伴随能量的转换.



例(1) 若每个铜原子贡献一个自由电子, 问铜导线中自由电子数密度为多少?

$$m = \frac{N_{\rm A}\rho}{M} = 8.48 \times 10^{28} \, \text{\frac{1}{10}} \, \text{m}^3$$

(2) 家用线路电流最大值 15 A,铜导线半径0.81 mm,此时电子漂移速率多少?

$$\mathcal{M}_{d} = \frac{I}{nSe} = 5.36 \times 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \approx 2 \text{ m} \cdot \text{h}^{-1}$$



(3) 铜导线中电流密度均匀,电流密度 值多少?

$$j = \frac{I}{S} = \frac{15}{\pi \times (8.10 \times 10^{-4})^2} \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$$
$$= 7.28 \times 10^6 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$$



选择进入下一节:

- 7-0 教学基本要求
- 7-1 恒定电流
- 7-2 电源 电动势
- 7-3 磁场 磁感强度
- 7-4 毕奥-萨伐尔定律
- 7-5 磁通量 磁场的高斯定理

