

## 静电场力所做的功


◆ 点电荷的电场

$$dW = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{e}_r \cdot d\vec{l} = dl \cos \theta = dr$$

$$\mathrm{d}W = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \,\mathrm{d}r$$




### 5-6 静电场的环路定理 电势能

$$dW = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr$$

$$W = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{\mathrm{d}r}{r^2}$$
$$= \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right)$$

结论: W仅与 $q_0$ 的始末 位置有关,与路径无关.





### 5-6 静电场的环路定理 电势能

◆ 任意带电体的电场(点电荷的组合)

$$\begin{split} \vec{E} &= \sum_{i} \vec{E}_{i} \\ W &= q_{0} \int_{l} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \sum_{i} q_{0} \int_{l} \vec{E}_{i} \cdot \mathrm{d}\vec{l} \end{split}$$

结论: 静电场力做功,与路径无关.




# 二静电场的环路定理

$$q_{0} \int_{ABC} \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_{0} \int_{ADC} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$q_{0} \left( \int_{ABC} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{CDA} \vec{E} \cdot d\vec{l} \right) = 0$$

$$\oint_{ABC} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



结论:沿闭合路径一周,电场力作功为零.

静电场是保守场




电势能



## 三 电势能

静电场是保守场, 静电场力是保守力. 静电场力所做的功就 等于电荷电势能增量 的负值.



$$W_{AB} = E_{pA} - E_{pB} = -(E_{pB} - E_{pA})$$

电场力做正功, 电势能减少.






### 5-6 静电场的环路定理 电势能

$$\int_{AB} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = E_{pA} - E_{pB} = -(E_{pB} - E_{pA})$$

$$E_{pA} = \int_{AB} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



试验电荷 $q_0$ 在电场中某点的电势能,在数值上等于把它从该点移到零势能处静电场力所作的功.

## 选择进入下一节:

- 5-3 电场强度
- 5-4 电场强度通量 高斯定理
- \*5-5 密立根测定电子电荷的实验
  - 5-6 静电场的环路定理 电势能
  - 5-7 电势
  - 5-8 电场强度与电势梯度

