Le Langage SQL Création de tables

Le Langage de Définition de Données (DDL)

Introduction

- Le langage de définition de données permet de créer la structure des tables qui composent votre schéma de données.
- Un schéma de données est issu d'un modèle conceptuel de données ou de tout autre modèle ou langage (UML par exemple) permettant la modélisation des données d'une application.

La création de tables (1)

La syntaxe générale

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] nom_table
nom_colonne { type } [ DEFAULT valeur_default ][
  contrainte.. ],
••••••
CONSTRAINT nom_contrainte { UNIQUE |
                 PRIMARY KEY ( liste_colonne )|
                 FOREIGN KEY liste colonne
                       REFERENCES nom_table
  (liste_colonne)
) options de table;
```

La création de tables (2)

Quelques exemples

```
CREATE TABLE CLIENT
  CLI NOM
                  CHAR(32),
  CLI PRENOM
              VARCHAR(32)
);
CREATE TABLE VOITURE
  VTR ID
                            INTEGER
                                          NOT NULL PRIMARY KEY,
                                          NOT NULL,
  VTR MARQUE
                            CHAR(32)
  VTR MODELE
                            VARCHAR(16),
  VTR IMMATRICULATION
                            CHAR(10)
                                          NOT NULL UNIQUE,
  VTR COULEUR
                            VARCHAR(15)
  constraint C color
           check (VTR COULEUR IN
                          ('BLANC', 'NOIR', 'ROUGE', 'VERT', 'BLEU'))
);
```

La création de tables (3)

A sa création, la table peut être remplie par une requête SELECT. Par défaut, une table est vide à sa création.

```
Exemple:
      -- changement de nom des colonnes sélectionnées, même type
          CREATE TABLE Marque Voiture
            fabriquant,
            Modele
          ) AS SELECT VTR MARQUE, VTR MODELE FROM VOITURE;
DDL -- même nom des colonnes sélectionnées, même type
          CREATE TABLE Marque Voiture 1
            AS SELECT VTR MARQUE, VTR MODELE FROM VOITURE;
      -- Création de la copie d'une table
          CREATE TABLE Save Voiture
            AS SELECT * FROM VOITURE;
```

Le type des colonnes(1)

- il existe plusieurs types pour définir les colonnes d'une table :
 - Les types numériques
 - le type auto_incrémenter
 - Les types de dates
 - Les types chaînes de caractères

Le type des colonnes(2)

- Les types numériques (1)
 - Les entiers

smallint	2 octets	-32768 à +32767	
integer	4 octets	-2147483648 à +2147483647	
bigint	8 octets	-9223372036854775808 à 9223372036854775807	
decimal	variable	pas de limite	
numeric	variable	pas de limite	
real	4 octets	précision de 6 décimales	
double precision	8 octets	précision de 15 décimales	
serial	4 octets	1 à 2147483647	
bigserial	8 octets	1 à 9223372036854775807	

Le type des colonnes(3)

- Les types numériques (2)
 - Les réels

```
DECIMAL (length,decimals) [UNSIGNED] [ZEROFILL] NUMERIC (length,decimals) [UNSIGNED] [ZEROFILL]
```

Salaire decimal(5,2)

Standard SQL = > -999.99 et 999.99

Le type des colonnes(4)

- Les types numériques (3)
 - Le type auto_incrémenter (SERIAL ou BIGSERIAL)

id name 1 Antonio Paz 2 Lilliana Angelovska 3 André Dopund 4 René Dunp

Le type des colonnes(5)

- Les types numériques (4)
 - Le type auto_incrémenter (SERIAL ou BIGSERIAL)
 - Quelques fonctions sur les séquences

Un objet séquence est créé dans le schéma de la base de données il est nommé par défaut : NOMTABLE_NOMDUCHAMP_SEQ

Dans notre exemple : Personne_id_seq


Fonction	Type de retour	Description
nextval('NomSeq')	bigint	Incrémente la valeur du champ auto incrémenté de la séquence spécifiée
currval('NomSeq')	bigint	Valeur de retour obtenue le plus récemment avec nextval pour la séquence spécifiée
Select setval('NomSeq', bigint)	bigint	Initialise la valeur courante de la séquence

```
INSERT INTO personne VALUES (nextval('personne_id_seq'), 'didier');
SELECT currval('personne_id_seq'); => retournera 4
```

Le type des colonnes(6)

Les types date et heure

Nom	Description
DATE	dates seulement
INTERVAL	intervalle de temps
TIMESTAMP	date et heure
TIME	heures seulement



Le type des colonnes(7)

Les types chaînes de caractères (1)

Nom	longueur
character(n) ou char(n)	longueur fixe, comblé avec des espaces
varying(n) ou varchar(n)	Longueur variable avec limite
text	longueur variable illimitée

Valeur	CHAR(4)	Espace requis	VARCHAR(4)	Espace requis
11	1 1	4 octets	11	1 octet
'ab'	'ab '	4 octets	'ab'	3 octets

taille maximale possible pour une chaîne de caractères est de l'ordre 1 Go.

Le type des colonnes(8)

Les types boolean

Le type booléen ne peut avoir que deux états:

TRUE (vrai) et FALSE (faux)

Les valeurs littérales valides pour l'état vrai sont :

TRUE | 't' | 'true' | 'y' | 'yes' | ' 1'

Pour l'état faux, les valeurs suivantes peuvent être utilisées:

FALSE | 'f' | 'false' | 'n' | 'no' | 'o'


Il est recommandé d'utiliser TRUE et FALSE (qui sont compatibles avec la norme SQL).

DDL

Il existe d'autres types sous postgres, pour en savoir plus : http://docs.postgresqlfr.org/7.4/datatype.html

Les contraintes (1)

Introduction



Les contraintes (2)

Les contraintes de colonnes (1)

- NULL / NOT NULL
- DEFAULT valeur
- PRIMARY KEY
- UNIQUE
- CHECK

Les contraintes (3)

- Les contraintes de colonnes (2)
 - **Valeur obligatoire NOT NULL NULL**

```
CREATE TABLE PERSONNE

(

PRS_ID INTEGER NOT NULL,

PRS_NOM VARCHAR(32) NOT NULL,

PRS_PRENOM VARCHAR(32) NULL,

PRS_DATE_NAISSANCE DATE

);
```

insert into PERSONNE values (null, null, null, now());

Erreur SQL:

ERROR: null value in column "prs_id" violates not-null constraint

Les contraintes (4)

10 Duchemin Paul

Les contraintes de colonnes (3) Valeur par défaut (DEFAULT) CREATE TABLE PERSONNE PRS ID INTEGER, VARCHAR(32), PRS NOM PRS PRENOM VARCHAR(32), CHAR(1) DEFAULT 'M', PRS SEXE PRS_DATE_NAISSANCE TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP insert into PERSONNE values(10, 'Duchemin', 'Paul', default, default); prs_id prs_nom prs_prenom prs_sexe prs_date_naissance

2009-02-01 10:17:10.203

- Les contraintes de colonnes (4)
 - Clé primaire (PRIMARY KEY) obligatoire et unique

```
CREATE TABLE PERSONNE
   PRS_ID
                   INTEGER
                                   PRIMARY KEY,
   PRS_NOM VARCHAR(32),
   PRS_PRENOM VARCHAR(32)
 );
insert into PERSONNE values (NULL, 'Duchemin', 'Paul');
                                   Erreur SQL:
                                   ERROR: null value in column "prs_id" violates not-null constraint
insert into PERSONNE values (1, 'Duchemin', 'Paul');
insert into PERSONNE values (1, 'Duchemol', 'Pierre');
                                   Erreur SQL:
```

ERROR: duplicate key violates unique constraint "tilpersonne1 ipkey"

Les contraintes (6)

Les contraintes de colonnes (5)

CREATE TABLE PERSONNE

Erreur SQL:

■ Unicité (UNIQUE) (Si non renseigné = NULL)

```
PRS_NOM VARCHAR(32),
PRS_PRENOM VARCHAR(32),
PRS_TELEPHONE CHAR(14) UNIQUE
);

INSERT INTO PERSONNE VALUES('DUPONT', 'MARCEL', '01 44 21 57 18');
INSERT INTO PERSONNE VALUES ('DUVAL', 'ANDRÉ', NULL);
INSERT INTO PERSONNE VALUES ('DURAND', 'JEAN', '06 11 86 46 69');
INSERT INTO PERSONNE VALUES ('DUGLAND', 'ALFRED', '06 11 86 46 69');
INSERT INTO PERSONNE VALUES ('DUGLAND', 'ALFRED', '06 11 86 46 69');
```

ERROR: duplicate key violates unique constraint "t_personne_prs_telephone_key"

Les contraintes (7)

- Les contraintes de colonnes (6)
 - La verification : CHECK

```
CREATE TABLE PERSONNE

(

PRS_NOM VARCHAR(32),

PRS_PRENOM VARCHAR(32),

PRS_AGE INTEGER

constraint c_age check (PRS_AGE between 0 and 125)
);
```

INSERT INTO PERSONNE VALUES('DUPONT', 'MARCEL', 52); -- OK
INSERT INTO PERSONNE VALUES('DUVAL', 'ANDRÉ', 126); -- erreur
INSERT INTO PERSONNE VALUES('DURAND', 'JEAN', -25); -- erreur

Erreur SQL:

ERROR: new row for relation "t_personne" violates check constraint "c_age"

Les contraintes (7)

Les contraintes de table (1)

Les contraintes de table mettent en jeux plusieurs colonnes de la table

- PRIMARY KEY
- UNIQUE
- FOREIGN KEY
- CHECK

Les contraintes (8)

- Les contraintes de table (2)
 - **■Les clés primaires (PRIMARY KEY)**

Exemple de clé composée de 2 champs

Les contraintes (9)

Les contraintes (10)

- Les contraintes de table (4)
 - **■La vérification CHECK**

```
CREATE TABLE FACTURE

(

FTC_ID INTEGER,

FCT_DATE DATE,

FCT_MT_MIN DECIMAL(16,2),

FCT_MONTANT DECIMAL(16,2),

Constraint C_ValMt CHECK (FCT_MONTANT > FCT_MT_MIN)

);

INSERT INTO FACTURE values (10, '2007-06-04',10, 100); -- ok

INSERT INTO FACTURE values (10, '2007-06-04',10, 8); --erreur
```

Erreur SQL:

ERROR: new row for relation "facture" violates check constraint "c_valmt"

Les contraintes (11)

- Les contraintes de table (5)
 - **■Les clés étrangéres (FOREIGN KEY)**

```
CONSTRAINT NOM_CONTRAINTE FOREIGN KEY (LISTE_COLONNE)
REFERENCES NOM_TABLE_REF (LISTE_COLONNE_REF);
```

DDL

25

Les contraintes (12)

- Les contraintes de table (6)
 - **■Les clés étrangères (FOREIGN KEY)**

```
PRS PRENOM
CREATE TABLE PERSONNE
  PRS ID
                        INTEGER PRIMARY KEY,
                                                            0..1
  PRS_NOM
                        VARCHAR(32),
                                                             Concener
  PRS_PRENOM
                        VARCHAR(32)
                                                            0...
);
                                                         FACTURE
                                                       FTC_ID
                                                       FOT DATE
                                                       FOT MONTANT
CREATE TABLE FACTURE
  FTC ID
                        INTEGER PRIMARY KEY,
 ▶PRS ID
                        INTEGER ,
  FCT DATE
                        DATE,
                        DECIMAL(16,2),
  FCT MONTANT
  FOREIGN KEY (PRS_ID) REFERENCES PERSONNE (PRS_ID)
);
```

PERSONNE

PRS_ID PRS_NCM

Les contraintes (13)

- Les contraintes de table (7)
 - **La gestion de l'intégrité référentielle**

Le mode de gestion de l'intégrité consiste à se poser la question de ce que la machine doit faire dans le cas ou l'on tente de briser une intégrité référentielle.

Clé étrangère => clé primaire

```
CONSTRAINT nom_contrainte FOREIGN KEY (liste_colonne_table)

REFERENCES table_réf(liste_colonne_référencées)

[ON DELETE {CASCADE | SET NULL | NO ACTION | RESTRICT}]

[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL | NO ACTION | RESTRICT}]
```

Les contraintes (14)

- Les contraintes de table (8)
 - ■La gestion de l'intégrité référentielle
 - **ON DELETE NO ACTION / ON UPDATE NO ACTION**

La contrainte sera vérifiée et une erreur générée si les valuers violent la conrainte, c'est le comportement pas défaut

```
CREATE TABLE FACTURE

(

FTC_ID INTEGER primary key,

PRS_ID INTEGER,

FCT_DATE DATE,

FCT_MONTANT DECIMAL(16,2),

FOREIGN KEY (PRS_ID) REFERENCES PERSONNE (PRS_ID)

ON DELETE NO ACTION

ON UPDATE NO ACTION

);
```


Les contraintes (14)

- Les contraintes de table (8)
 - **La gestion de l'intégrité référentielle**
 - **ON DELETE NO ACTION / ON UPDATE NO ACTION**
 - Exemple

facture

ftc_id	prs_id	fct_date	fct_montant
100	1	2009-03-01	2300.00
200	1	2009-02-23	1890.00
300	2	2009-01-15	590.00
400	2	2009-02-28	890.00

personne



DDL

-- tentative de suppression d'une personne ayant une facture delete from personne where prs_id=1;

Erreur SQL:

ERREUR: UPDATE ou DELETE sur la table « personne » viole la contrainte de clé étrangère « facture_prs_id_fkey » de la table « facture »

DETAIL: La clé (prs_id)=(1) est toujours référencée à partir de la table « facture ».

Les contraintes (15)

- Les contraintes de table (9)
 - ■La gestion de l'intégrité référentielle
 - **ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE**

La contrainte NE SERA PAS vérifiée et le SGDB supprimera ou modifiera toutes les valeurs de la clé étrangère qui sont liées à la valeur de la clé primaire supprimée ou modifiée

```
CREATE TABLE FACTURE

(

FTC_ID INTEGER,

PRS_ID INTEGER,

FCT_DATE DATE,

FCT_MONTANT DECIMAL(16,2),

FOREIGN KEY (PRS_ID) REFERENCES PERSONNE (PRS_ID)

ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE

);
```

Les contraintes (15)

- Les contraintes de table (9)
 - ■La gestion de l'intégrité référentielle
 - **ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE**
 - •Exemple


personne prs_id prs_nom prs_prenom 1 Carmignac laurent 2 Dupond Jacques

facture

ftc_id	prs_id	fct_date	fct_montant
100	1	2009-03-01	2300.00
200	1	2009-02-23	1890.00
300	2	2009-01-15	590.00
400	2	2009-02-28	890.00

-- Modification de la valeur de la clé d'une personne ayant une facture

Update personne
Set prs_id=10
where prs_id=1;



Les contraintes (15)

- Les contraintes de table (9)
 - ■La gestion de l'intégrité référentielle
 - **ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE**
 - Exemple 2

personne

prs_id	prs_nom	prs_prenom
10	Carmignac	laurent
2	Dupond	Jacques

facture

ftc_id	prs_id	fct_date	fct_montant
100	10	2009-03-01	2300.00
200	10	2009-02-23	1890.00
300	2	2009-01-15	590.00
400	2	2009-02-28	890.00

-- suppression d'une paersonne ayant une facture Delete from personne where prs_id=10;

personne



facture

ftc_id	prs_id	fct_date	fct_montant
300	2	2009-01-15	590.00
400	2	2009-02-28	890.00

32

Les contraintes (16)

- Les contraintes de table (10)
 - **La gestion de l'intégrité référentielle**
 - **ON DELETE SET NULL / ON UPDATE SET NULL**

La contrainte NE SERA PAS vérifiée et le SGDB modifiera toutes les valeurs de la clé étrangère qui sont liées à la valeur de la clé primaire supprimée ou modifiée en plaçant la valeur NULL dans la clé étrangère

```
CREATE TABLE FACTURE

(

FTC_ID INTEGER,

PRS_ID INTEGER,

FCT_DATE DATE,

FCT_MONTANT DECIMAL(16,2),

FOREIGN KEY (PRS_ID) REFERENCES PERSONNE (PRS_ID)

ON DELETE SET NULL

ON UPDATE SET NULL

);
```

Les contraintes (16)

- Les contraintes de table (10)
 - **La gestion de l'intégrité référentielle**
 - **ON DELETE SET NULL / ON UPDATE SET NULL**
 - Exemple


personne prs_id prs_nom prs_prenom 1 Carmignac laurent 2 Dupond Jacques

facture

ftc_id	prs_id	fct_date	fct_montant
100	1	2009-03-01	2300.00
200	1	2009-02-23	1890.00
300	2	2009-01-15	590.00
400	2	2009-02-28	890.00

-- Modification de la valeur de la clé d'une personne ayant une facture

Update personne
Set prs_id=10
where prs_id=1;



La suppression d'une personne aura le même effet sur la table facture

Modification et Suppression (1)

Ajout d'une colonne

```
Syntaxe:
```

```
ALTER TABLE relation ADD COLUMN nom_colonne type [contrainte] ou

ALTER TABLE relation ADD nom_colonne type [contrainte]
```

Ajoutons l'attribut fax et l'attribut ville:

```
ALTER TABLE T_PERSONNE

ADD prs_fax DECIMAL(10,0),

ADD prs_Ville varchar(10);
```

Les nouvelles colonnes sont placées à la fin de la table

Modification et Suppression (2)

Supprimer une colonne

Attention, supprimer un attribut implique la suppression des valeurs qui se trouvent dans la colonne qui correspond à cet attribut.

Syntaxe:

```
ALTER TABLE relation DROP COLUMN attribut; ou
ALTER TABLE relation DROP attribut;
```

Exemple:

ALTER TABLE T_PERSONNE DROP COLUMN prs_Ville;

Modification et Suppression (3)

■ Ajout/suppression d'une contrainte de clé étrangère

Ajout:

```
ALTER TABLE T_TELEPHONE

ADD CONSTRAINT FK_TEL_CLI FOREIGN KEY (CLI_ID)

REFERENCES T_CLIENT(CLI_ID);
```

Suppression:

ALTER TABLE T_TELEPHONE

DROP CONSTRAINT FK TEL CLI;

Modification et Suppression (4)

■ Ajout/suppression d'une clé primaire

Ajout:

ALTER TABLE Personnes ADD PRIMARY KEY (nom, prenom)

Supression:

ALTER TABLE *Personnes* DROP constraint Personnes_pkey ;

ATTENTION : Vous devez chercher dans le schéma de la base de données le nom de la contrainte qui défini la clé primaire.

Par défaut ce nom est composé du nom de la table suivi de '_pkey' Exemple : si la clé est dans la tables t_personne alors la contrainte de clé primaire ce nomme t_personne_pkey

Modification et Suppression (5)

Changer le nom et/ou le type d'une colonne

```
Changer de nom de la colonne CLI_PRENOM de la table T_CLIENT
```

```
ALTER TABLE T_CLIENT

RENAME COLUMN CLI_PRENOM TO PRENOM;
```

Changer le type de la colonne PRENOM sans la renommer

```
ALTER TABLE T_CLIENT

ALTER COLUMN PRENOM TYPE VARCHAR(20);
```

Modification et Suppression (6)

Modifier/Supprimer la valeur par défaut d'une colonne

Modifie la valeur par défaut de la colonne CLI_ENSEIGNE de la table T CLIENT

```
ALTER TABLE T_CLIENT

ALTER CLI_ENSEIGNE SET DEFAULT 'PARTICULIER';
```

Supprime la valeur par défaut de la colonne CLI_ENSEIGNE

```
ALTER TABLE T_CLIENT

ALTER CLI_ENSEIGNE DROP DEFAULT;
```

Modification et Suppression (7)

Renommer une table

```
ALTER TABLE T_CLIENT RENAME TO CLIENT;
```

Pour en savoir plus sur la modification de la structure d'une table :

http://docs.postgresqlfr.org/7.4/sql-altertable.html

Modification et Suppression (8)

Supprimer une table

```
DROP {TABLE | VIEW } NOM_OBJET ;

Exemple:

DROP TABLE personne ;
```

Les vues (1)

Introduction

- Les vues permettent :
 - de simplifier le schéma relationnel;
 - D'affiner les privilèges ;
 - De cacher certaines colonnes d'une table ;
- Syntaxe de création :

```
CREATE [OR REPLACE] VIEW NOM_VUE [ ( NOM_COL1, [, NOM_COL2 ... ] ) ]
AS
REQUÊTE_SELECT
```

Les vues (2)

Création d'une vue

```
        trf_id
        trf_date
        prd_id
        trf_valeur

        1 1996-01-01
        53
        123.45

        2 1998-09-15
        53
        128.52

        3 1999-12-31
        53
        147.28

        4 1997-01-01
        89
        254.89

        5 1999-12-31
        89
        259.99

        6 1996-01-01
        97
        589.52
```

```
CREATE VIEW V_TARIF

AS

SELECT TRF_ID, PRD_ID, TRF_DATE AS TRF_DATE_DEBUT,

(SELECT COALESCE (MIN(TRF_DATE) - INTERVAL '1 DAY', CURRENT_DATE)

FROM T_TARIF T2

WHERE T2.PRD_ID = T1.PRD_ID

AND T2.TRF DATE > T1.TRF DATE) AS TRF DATE FIN, TRF VALEUR
```

FROM T_TARIF T1

ORDER BY PRD_ID;

SELECT * FROM V_TARIF ;

trf_id	prd_id	trf_date_debut	trf_date_fin	trf_valeur
1	53	1996-01-01	1998-09-14 00:00:00	123.45
2	53	1998-09-15	1999-12-30 00:00:00	128.52
3	53	1999-12-31	2007-03-23 00:00:00	147.28
4	89	1997-01-01	1999-12-30 00:00:00	254.89
5	89	1999-12-31	2007-03-23 00:00:00	259.99
6	97	1996-01-01	2007-03-23 00:00:00	589.52

Les vues (3)

Supprimer une vue

```
DROP VIEW VIEW_NAME [, VIEW_NAME] ...

Exemple:

DROP VIEW V_TARIF;
```