
## Zookeeper + ActiveMQ 集群整合配置文档

### 一:使用ZooKeeper实现的Master-

Slave实现方式,是对ActiveMQ进行高可用的一种有效的解决方案,高可用的原理:使用ZooKeeper(集群)注册所有的ActiveMQ

Broker。只有其中的一个Broker可以对外提供服务(也就是Master节点),其他的Broker处于待机状态,被视为Slave。如果Master因故障而不能提供服务,则利用ZooKeeper的内部选举机制会从Slave中选举出一个Broker充当Master节点,继续对外提供服务。

### 官网文档如下:



http://activemq.apache.org/replicated-leveldb-store.html

### 二: 部署方案, ActiveMQ集群环境准备:

(1) 首先我们下载apache-activemq-5.11.1-bin.tar.gz, 到我们的一台主节点上去, 然后我们在(192.168.1.111一个节点上实现集群即可)

(2) Zookeeper方案

主机IP	消息端口	通信端口	节点目录/usr/local/下
192. 168. 1. 111	2181	2888:3888	zookeeper
192. 168. 1. 112	2181	2888:3888	zookeeper
192. 168. 1. 113	2181	2888:3888	zookeeper

### (3) ActiveMQ方案

主机IP	集群通信端口	消息端口	控制台端口	节点目录/usr/local/下
192. 168. 1. 111	62621	51511	8161	activemq-cluster/node1/
192. 168. 1. 111	62622	51512	8162	activemq-cluster/node2/
192. 168. 1. 111	62623	51513	8163	activemq-cluster/node3/

- 2: 首先搭建zookeeper环境
- 3:继续搭建activemq环境
- (1) 在192.168.1.111节点下, 创建/usr/local/activemq-
- cluster文件夹,解压apache-activemq-5.11.1-

bin. tar. gz文件, 然后对解压好的文件改名, 操作如下:

- 1 命令: mkdir /usr/local/activemq-cluster
- 2 命令: cd software/
- 3 命令: tar -zxvf apache-activemq-5.11.1-bin.tar.gz -C

/usr/local/activemg-cluster/

- 4 命令: cd /usr/local/activemg-cluster/
- 5 命令: mv apache-activemq-5.11.1/ node1

如此操作,再次反复解压apache-activemq-5.11.1-

bin.tar.gz文件到/usr/local/activemq-

cluster/下,建立node2和node3文件夹,如下:

```
[root@bhz111 activemq-cluster]# 11
total 12
drwxr-xr-x. 10 root root 4096 Feb 14 2015 node1
drwxr-xr-x. 10 root root 4096 Feb 14 2015 node2
drwxr-xr-x. 10 root root 4096 Feb 14 2015 node3
[root@bhz111 activemq-cluster]#
```

- (2) 那我们现在已经解压好了三个mq节点也就是node1、node2、node3,下面我们要做的事情就是更改每个节点不同的配置和端口(由于是在一台机器上实现集群)。
- 1 修改控制台端口(默认为8161),在mq安装路径下的conf/jetty.xml进行修改即可。(三个节点都要修改,并且端口都不同)

1命令: cd /usr/local/activemq-cluster/nodel/conf/

2命令: vim /usr/local/activemq-cluster/nodel/conf/jetty.xml

三个节点都需要修改为8161、8162、8163!!!

2 集群配置文件修改:我们在mq安装路径下的conf/activemq.xml进行修改其中的持久化适配器,修改其中的bind、zkAddress、hostname、zkPath。然后也需要修改mq的brokerName,并且每个节点名称都必须相同。命令:vim /usr/local/activemq-cluster/nodel/conf/activemq.xml第一处修改:brokerName="activemq-cluster"(三个节点都需要修改)

```
<br/>
<
```

第二处修改: 先注释掉适配器中的kahadb

```
<persistenceAdapter>
    !-- <kahaDB directory="${activemq.data}/kahadb"/> -->
    </persistenceAdapter>
```

#### 第三处修改:添加新的leveldb配置如下(三个节点都需要修改):

Node1:

<persistenceAdapter>
<!--kahaDB directory="\${activemq.data}/kahadb"/ -->

<replicatedLevelDB
directory="\${activemq.data}/leveldb"</pre>

directory="\${activemq.data}/leveldb"
replicas="3"

bind="tcp://0.0.0.0:62621"

zkAddress="192.168.1.111:2181, 192.168.1.112:2181, 192.168.1.113:2181" hostname="bhz111"

zkPath="/activemq/leveldb-stores"

互联网应用架构师课程, QQ交流群:424170105

作者:白贺翔

```
</persistenceAdapter>
Node2:
<persistenceAdapter>
<!--kahaDB directory="${activemq.data}/kahadb"/ -->
<replicatedLevelDB</pre>
directory="$ {activemq.data} / leveldb"
replicas="3"
bind="tcp://0.0.0.0:62622"
zkAddress="192.168.1.111:2181,192.168.1.112:2181,192.168.1.113:2181"
hostname="bhz111"
zkPath="/activemq/leveldb-stores"
</persistenceAdapter>
Node3:
<persistenceAdapter>
<!--kahaDB directory="${activemq.data}/kahadb"/ -->
<replicatedLevelDB</pre>
directory="$ {activemq.data} / leveldb"
replicas="3"
bind="tcp://0.0.0.0:62623"
zkAddress="192.168.1.111:2181,192.168.1.112:2181,192.168.1.113:2181"
hostname="bhz111"
zkPath="/activemq/leveldb-stores"
/>
</persistenceAdapter>
第四处修改: (修改通信的端口,避免冲突)
命令: vim /usr/local/activemq-cluster/nodel/conf/activemq.xml
修改这个文件的通信端口号,三个节点都需要修改(51511,51512,51513)
```

Ok, 到此为止, 我们的activemq集群环境已经搭建完毕!

### 三:测试启动activemg集群:

第一步: 启动zookeeper集群,命令: zkServer.sh start

第二步: 启动mg集群: 顺序启动mg:命令如下:

/usr/local/activemq-cluster/nodel/bin/activemq start(美闭stop)

/usr/local/activemq-cluster/node2/bin/activemq start(美闭stop)

/usr/local/activemq-cluster/node3/bin/activemq start(关闭stop)

第三步: 查看日志信息:

tail -f /usr/local/activemq-cluster/nodel/data/activemq.log

tail -f /usr/local/activemq-cluster/node2/data/activemq.log

tail -f /usr/local/activemq-cluster/node3/data/activemq.log

如果不报错,我们的集群启动成功,可以使用控制台查看!

### 第四步:集群的brokerUrl配置进行修改即可:

failover: (tcp://192.168.1.111:51511, tcp://192.168.1.111:51512, tcp://192.168.1.111:51513)?Randomize=false

/usr/local/activemq-cluster/node1/bin/activemq stop /usr/local/activemq-cluster/node2/bin/activemq stop /usr/local/activemq-cluster/node3/bin/activemq stop zkServer.sh stop

#### 第四:负载均衡配置如下:

#### 集群1链接集群2:

<networkConnectors>

<networkConnector

 $uri = "static: (tcp://192.\,168.\,1.\,112:51514,\,tcp://192.\,168.\,1.\,112:51515,\,tcp://192.\,168.\,1.\,112:51516)"$ 

duplex="false"/>

</networkConnectors>

集群2链接集群1:

<networkConnectors>

<networkConnector

uri="static:(tcp://192.168.1.111:51511, tcp://192.168.1.111:51512, tcp://192.168.1.111:51513)"

duplex="false"/>

</networkConnectors>