# Chapitre 5 Pointeurs intelligents

Allocation de ressources Pointeur intelligent unique Pointeur intelligent partagé Divers

#### Allocation de ressources

#### Allocation de ressources

Pointeur intelligent unique

Pointeur intelligent partagé

Divers

## Valeurs, Références, Pointeurs

En C++, les objets peuvent être manipulés par valeur, référence, pointeur.

```
personne p1(...);
personne & p2(p1);
personne * p3(nullptr);
personne * p4(&p1);
personne * p5(new personne(...));
```

Une valeur et une référence identifient obligatoirement un objet.

Un pointeur peut être **nullptr** : on ne doit pas appeler de méthode à partir de ce pointeur.

Syntaxiquement p4 et p5 sont de même type mais p5 doit être libéré (delete p5;) et surtout pas p4.

## Valeurs, Références, Pointeurs

Quand on peut éviter d'utiliser des pointeurs, on les évite :

- ► Cause de fuites de mémoire (si on oublie delete p5;)
- ► Cause de plantages (delete p4;)

Même chose pour le passage de paramètres :

```
bool estplusjeuneque(personne const * p2) const // ou
bool estplusjeuneque(personne const & p2) const
```

La deuxième solution est préférable, car un pointeur peut être **nullptr**.

## Valeurs, Références, Pointeurs

Même chose pour le type des attributs d'une classe.

```
class personne{
...
  private:
    std::string * _nom;
    unsigned int * _age;
};
```

Faire ceci est une mauvaise idée : il faut allouer dynamiquement std::string et unsigned int dans le constructeur, et les libérer dans le destructeur.

#### **Pointeurs**

Quels sont les avantages des pointeurs, alors?

- ► Ils peuvent être nullptr : Donnée optionnelle
- ► Ils permettent de repérer des objets de différentes classes (polymorphisme)
- ► Ils sont facilement copiables (partage d'objets)

Le partage d'objets est aussi une difficulté : qui doit libérer l'objet pointé par le pointeur si plusieurs classes/fonctions ont accès au même objet par pointeur? quand le faire?

#### **Pointeurs**

Dès qu'on utilise des pointeurs, se pose la question de la propriété de l'objet pointé.

Bonne pratique (RAII). L'objet pointé par un pointeur attribut est créé dans le constructeur de la classe propriétaire, détruit dans le destructeur de la même classe. Une classe robuste ne devrait jamais donner accès à ce pointeur.

Problème. Comment respecter la *règle des 0* quand un attribut d'une classe est un pointeur.

## Pointeurs - Information optionnelle

```
class fichier {
...
  private:
    fichiernom _nom;
    fichiertaille _taille;
    infofichier * _infosuppl;
};
```

\_infosuppl est une information optionnelle : certaines instances de fichier auront une valeur nullptr, d'autres une valeur non nulle (pointant sur un objet alloué dynamiquement dans le constructeur, libéré dans le destructeur).

**fichier** respecte la bonne pratique RAII mais requiert d'écrire un destructeur. Comment faire pour s'en passer?

# Pointeurs - Conteneur et polymorphisme

Dans la classe stock, les objets doivent être manipulés par pointeur.

- ► Pointeurs sur des objets créés dynamiquement dans stock
- ► Objets libérés dans **stock**
- ► Les pointeurs sur ces objets ne doivent être visibles nulle par ailleurs.
- ⇒ Un constructeur virtuel a été défini, ce qui est mémorisé dans stock lors d'un ajout est une copie de produit dont le stock est propriétaire.

**stock** respecte la bonne pratique RAII mais requiert l'écriture d'un destructeur. Comment faire pour s'en passer?

# Pointeur intelligent unique

Allocation de ressources

Pointeur intelligent unique

Pointeur intelligent partagé

Divers

#### **Pointeurs**

stock est robuste car respecte le principe RAII et la règle des 3 mais...

Requiert de gérer la mémoire, avec un constructeur par recopie particulier, un destructeur particulier, un opérateur d'affectation particulier, si on en oublie un, code incorrect.

Un **produit** d'un **stock** a comme (unique) propriétaire le **stock** et n'est accessible qu'à ce **stock**.

→ Pour un **produit** il existe un unique pointeur pointant sur cette instance, ce pointeur étant stocké dans une instance de **stock**.

## unique\_ptr

Un pointeur intelligent unique est un pointeur qui représente une relation de propriété unique d'un objet pointé.

- ► Unique point d'accès à l'objet propriété du pointeur.
- ► Peut être vide (n'est propriétaire d'aucun objet).
- ► Sa valeur ne peut être copiée (cela créerait un deuxième accès à l'objet pointé). Vérifié à la compilation.
- ► Libère automatiquement l'objet propriété quand le pointeur cesse d'exister.
- ► Coût en mémoire ou en temps d'exécution : 0.

## unique\_ptr

- ► #include <memory>
- ► Type:std::unique\_ptr<type>
- ► Constructeur par défaut : Pas d'objet propriété
- ► Allocation dynamique d'un objet propriété par std::make\_unique<type>(parametrescontructeur)
- ► Conversion en **bool** : **true** si possède un objet, **false** sinon
- ► Le constructeur par recopie et l'opérateur d'affectation sont =delete
- ▶ std::move permet de transférer la propriété de l'objet pointé
- ► reset permet libérer l'objet propriété

## unique\_ptr - déclaration

std::unique\_ptr s'utilise comme un pointeur : utilisation de -> pour accéder à un membre, opérateur \* pour accéder à l'objet pointé.

## unique\_ptr - accès

```
stock: parcours - Erreur
                                                     (ressources/stock.cc)
void stock::afficher() const {
 for (auto p : prod)
   p->afficher();
Erreur de compilation : p est résolu comme un
std::unique ptrrproduit>, qui a chaque itération reçoit une copie
d'un std::unique ptrcproduit> de prod
error: use of deleted function
stock: parcours - Correct
                                                     (ressources/stock.cc)
void stock::afficher() const {
 for (auto const & p : prod)
   p->afficher();
```

# unique\_ptr - dynamic\_cast

Un **dynamic\_cast** ne peut être fait directement sur un **std::unique\_ptr**, mais uniquement sur un pointeur (brut).

La méthode get de std::unique\_ptr permet d'accéder au pointeur (brut) sur l'objet.

À utiliser avec précaution. Normalement, uniquement pour faire une conversion telle que **dynamic\_cast**.

```
stock: dynamic_cast

void stock::afficherperemptions() const {
  for (auto const & p : _prod) {
    auto pp = dynamic_cast<produitperissable const*>(p.get());
    if (pp != nullptr)
       std::cout << pp->peremption();
    }
}
```

# unique\_ptr - passage en paramètre

Erreur de compilation : ajoute à \_prod une copie de p. Il faut transférer la propriété de l'objet au std::unique\_ptr qui sera dans \_prod en utilisant std::move.

```
stock:ajout

void stock::ajouterproduit(std::unique_ptrproduit> p) {
    _prod.push_back(std::move(p));
}
```

Après un appel à std::move, le std::unique\_ptr p ne pointe plus sur un objet, sa conversion en bool est false.

# unique\_ptr - passage en paramètre

```
stock: ajout
    stock s;
auto pp = std::make_uniqueproduitperissable>("pp1", 100, "10/10")
    ;
/* Erreur, copie impossible.
s.ajouterproduit(pp);
*/
s.ajouterproduit(std::move(pp));
```

Il n'a pas été nécessaire de définir un constructeur virtuel pour écrire une classe robuste.

La classe **stock** est plus simple que précédemment : pas de gestion d'allocations dynamiques (aucun **new**, aucun **delete**), pas de destructeur.

# unique\_ptr - constructeur par recopie

Toute classe dispose d'un constructeur par recopie implicite qui appelle les constructeurs par recopie de ses attributs.

```
→ Le constructeur par recopie de stock appelle le constructeur par
recopie de std::vector<std::unique_ptr<produit>>
qui appelle le constructeur par recopie de
std::unique_ptr<produit>
qui ne peut être appelé.
```

# unique\_ptr - constructeur par recopie

Mais alors... pourquoi pas d'erreur de compilation?

Parce que le constructeur par recopie implicite n'est « généré » que s'il est appelé. Il suffit de l'appeler pour obtenir une erreur...un peu incomprehensible car elle est dans un code qu'on n'a pas écrit.

Il est donc conseillé d'interdire explicitement la copie (constructeur par recopie, opérateur d'affectation) de **stock** (idem **operator**=).

```
stock: interdire la copie (ressources/stock.hh)
stock(stock const & s) =delete;
```

Ainsi l'appel au constructeur par recopie provoquera l'erreur error: use of deleted function 'stock::stock(const stock&)'.

# unique\_ptr - constructeur par recopie

Mais si on veut copier des stock? Rien n'empêche de définir le constructeur par recopie (et l'opérateur d'affectation) en utilisant le constructeur virtuel de produit.

```
stock: constructeur par recopie
    stock(stock const & s) {
    for (auto const & p : s._prod)
        _prod.push_back(p->clone());
}
```

# Pointeur intelligent partagé

Allocation de ressources Pointeur intelligent unique

Pointeur intelligent partagé

Divers

# unique\_ptr et propriété partagée

Dans certains cas, std::unique\_ptr n'est pas adapté : Quand la propriété d'un objet doit être partagée dans plusieurs instances.

Exemple. On veut rajouter à produit, stock... la possibilité de représenter des commandes composées de produits, et on veut stocker à l'intérieur d'une commande des pointeurs vers les produits du stock (et non des copies des produits).

Premier problème. Donner accès aux produits d'une instance de stock.

```
recherche d'un produit dans stock - Erreur (ressources/partage/stock.hh)

produit rechercher1(reference r) const {
  for (auto & p : _prod)
    if (p->ref() == r)
        return *p;
}
```

Erreur de compilation : la méthode retourne une instance de produit (construite par le constructeur par recopie de produit), or produit est abstraite.

Mais même si elle n'était pas abstraite, ce serait faux : Problème de slicing.

```
recherche d'un produit dans stock - Fragile (ressources/partage/stock.hh)
produit const * rechercher2(reference r) const {
  for (auto & p : _prod)
    if (p->ref() == r)
      return p.get();
  return nullptr;
}
```

Fonctionne, mais dangereux : **stock** expose un pointeur sur un objet dont il devrait être le seul propriétaire.

Erreur de segmentation dans le destructeur de stock.

```
recherche d'un produit dans stock - Moyen (ressources/partage/stock.hh)

produit const & rechercher3(reference r) const {
  for (auto & p : _prod)
    if (p->ref() == r)
        return *p;
}
```

Fonctionne, mais génère un avertissement : la méthode peut se terminer sans rien retourner. (Peut être géré par une levée d'exception).

Attention à l'utilisation :

```
Retour de référence - Incorrect (ressources/partage/stockmain.cc)

produit prod1 = s.rechercher3(ref);
auto prod2 = s.rechercher3(ref);
```

Ces deux lignes provoquent une erreur de compilation : Ce sont des appels au constructeur par recopie de produit (initialisation d'un produit à partir d'une référence de produit) : instanciation d'une classe abstraite.

```
Retour de référence - Correct (ressources/partage/stockmain.cc)

auto const & prod = s.rechercher3(ref);
std::cout << prod << "\n";
```

std::cout << prod << "\n";

commande c1("nom");
c1.ajouter(&prod);

```
La classe commande - fragile
                                              (ressources/partage/commandev1.hh)
class commande {
  public:
    commande(std::string const & client)
      : client(client), produits()
    {}
    void ajouter(produit const * p) {
      produits.push back(p);
  private:
    std::string client;
    std::vectorroduit const *> _produits;
Utilisation
                                               (ressources/partage/stockmain.cc)
  auto const & prod = s.rechercher3(ref);
```

219

#### Ça marche, mais...

- ► Les produits sont manipulés par référence et par pointeurs (bruts).
- ► Des pointeurs bruts sur les produits de stock sont utilisés ailleurs que dans stock.
- ► Ne pas libérer les pointeurs de \_produits.
- ► Aucune garantie dans commande que les pointeurs mémorisés pointent sur des objets qui existent encore → Fragilité aux évolutions de stock.

## shared\_ptr

Un pointeur intelligent partagé est un pointeur qui représente une relation de propriété d'un objet pointé. La propriété peut être partagée à partir de plusieurs pointeurs.

- ► Peut être vide (n'est propriétaire d'aucun objet).
- ► Sa valeur peut être copiée : Cela partage la propriété avec un nouveau pointeur partagé.
- ▶ Libère automatiquement l'objet propriété quand le « dernier » pointeur partagé est détruit ou est modifié pour pointer vers un autre objet.
- ► Coût en mémoire (compteur de référence) et en temps d'exécution (incrémentation / décrémentation du compteur).

## shared\_ptr - Déclaration

```
Stock
                                                (ressources/partage/stockv2.hh)
class stock {
 public:
  stock() =default;
  stock(stock const & s) =delete;
  ~stock() =default:
  stock & operator=(stock const & s) =delete;
  void afficher() const;
  float tvamoyenne() const;
  void afficherperemptions() const;
  void ajouterproduit(std::shared ptrproduit> p);
  std::shared ptr<const produit> rechercher(reference r) const;
  private:
  std::vector<std::shared ptr<pre>produit>> prod;
```

# shared\_ptr - Utlisation

```
void stock::ajouterproduit(std::shared_ptrprod.push_back(std::move(p));
}
std::shared_ptr<const produit> stock::rechercher(reference r) const{
  for (auto const & p : _prod)
    if (p->ref() == r)
        return p;
  return nullptr;
}
```

- L'appel à std::move dans ajouterproduit est optionnel.
- rechercher permet de partager la propriété d'un produit.
- ▶ **nullptr** peut être utilisé pour construire un **std::shared\_ptr**.
- Préférer le passage par valeur des std::shared\_ptr, sauf si on sait ce qu'on fait.

# shared\_ptr - Utilisation

```
Commande
                                             (ressources/partage/commandev2.hh)
class commande {
  public:
    commande(std::string const & client)
      : client(client), produits()
    {}
   void ajouter(std::shared ptr<const produit> p) {
     produits.push back(std::move(p));
  private:
    std::string client;
    std::vector<std::shared ptr<const produit>> produits;
```

Garantie. Les pointeurs mémorisés dans commande pointent sur des objets qui ne peuvent être détruits ailleurs (même si le stock est modifié / supprimé).

224

## shared\_ptr - Exemple

```
main
                                             (ressources/partage/stockmainv2.cc)
int main() {
 stock s:
  auto pp = std::make sharedcproduitperissabl
("pp1", 100, "10/10")
  auto ref = pp->ref();
  s.ajouterproduit(std::move(pp));
  auto prod = s.rechercher(ref);
 commande c1("nom");
  c1.ajouter(std::move(prod));
  return 0;
```

## shared\_ptr - Opérateurs de conversion

La méthode get retourne le pointeur brut d'un std::shared\_ptr mais doit être évitée.

Il est inutile de l'appeler pour faire appel à un opérateur de conversion : std::static\_pointer\_cast, std::const\_pointer\_cast et std::dynamic\_pointer\_cast.

```
std::dynamic_pointer_cast

void stock::afficherperemptions() const {
  for (auto const & p : _prod) {
    auto pp = std::dynamic_pointer_castproduitperissable(p);
    if (pp)
        std::cout << pp->peremption();
    }
}
```

#### shared\_ptr

- ► Utiliser systématiquement std::make\_shared<>.
- ► Un constructeur de std::shared\_ptr prend comme paramètre un std::unique\_ptr.
- ► std::shared\_ptr<>::use\_count() permet d'accéder au compteur de références.
- ► std::shared\_ptr libère l'objet pointé quand le compteur de références atteint 0. Totalement déterministe.
- ► Attention aux références cycliques. Résolues par std::weak\_ptr.

# Pointeurs intelligents - Résumé

- ► Éviter autant que possible les pointeurs bruts. Causes de fuites de mémoire, Cause d'erreurs d'exécution si mal utilisés, Complique le code : Requiert destructeur, constructeur par recopie, opérateur d'affectation (règle des 3).
- Préférer les pointeurs intelligents.
   Permettent souvent d'appliquer la règle des 0.
- ▶ Préférer les std::unique\_ptr aux std::shared\_ptr. Gestion « automatique » de la mémoire, sans aucun coût (mémoire, cpu).
- ▶ Réserver les std::shared\_ptr à la propriété partagée de ressources entre différentes instances pour lesquelles on ne peut isoler un propriétaire qui aura une durée de vie supérieure aux autres et qui contiendra toutes les ressources.

## **Divers**

Allocation de ressources Pointeur intelligent unique Pointeur intelligent partagé

Divers

#### Déclaration avancée

Habituellement, une classe est déclarée dans un fichier .hh et définie dans un fichier .cc de même nom.

- Pour hériter d'une classe C, pour déclarer un attribut de type C, pour utiliser C comme paramètre (passé par valeur) d'une déclaration de méthode ou valeur de retour (par valeur) d'une déclaration de méthode, pour appeler une méthode de C... Le compilateur a besoin de la déclaration de la classe ⇒ Inclure le fichier .hh
- ▶ Pour déclarer un pointeur (ou une référence) sur un C...
   Le compilateur a besoin de savoir que C est une classe.
   ⇒ Il n'est pas nécessaire d'inclure le fichier .hh
   Une déclaration avancée suffit.

#### Déclaration avancée

```
Précédemment, nous avions fait un #include "produit.hh" dans stock.hh pour déclarer l'attribut std::vector<produit *> _prod. (ou un std::vector<std::unique_ptr<produit>>)
```

En utilisant une déclaration avancée, on peut écrire :

```
Déclaration de stock

#pragma once
#include <vector>
#include <iostream>
#include <memory>
class produit;

class stock {
```

#### Déclaration avancée

Par contre, pour appeler des méthodes de produit, le compilateur a besoin de connaître la déclaration complète de la classe. Ici stockv2.hh ne contient pas de code de méthodes appelant des méthodes de produit donc une déclaration avancée est possible. Les méthodes de produit sont appelées dans stockv2.cc, il faut donc une déclaration complète de la classe :

```
Définition de stock
#include "stockv2.hh"
#include "produit.hh"
#include "produitperissable.hh"
#include <iostream>
void stock::afficher() const {
    for (auto const & p : _prod)
        p->afficher();
}
```

#### friend

Problème. Rendre visibles à une fonction f ou aux méthodes d'une classe D les membres privés d'une classe C... sans les montrer aux autres fonctions/classes de l'application.

Exemple. Montrer les attributs de fichier dans son opérateur de sortie.

#### Syntaxe friend

La déclaration dans une classe D de :

- ▶ friend nomclasse; rend les membres privés de D visibles par toutes les méthodes de nomclasse.
- friend typeretour nomfonction(arguments); rend les membres privés de D visibles par la fonction nomfonction.

#### friend

```
Opérateur de sortie de stock
                                                      (ressources/stockv2.hh)
 void ajouterproduit(std::unique ptrproduit> p);
  private:
  std::vector<std::unique ptr<pre>produit>> prod;
  friend std::ostream & operator<<(std::ostream & os, stock const &
      s);
Opérateur de sortie de stock
                                                      (ressources/stockv2.cc)
std::ostream & operator<<(std::ostream & os, stock const & s) {
  for (auto const & p : s. prod)
    p->sortie(os):
  return os;
```