Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene USTHB



Outils de synchronisation évolués

Dr BOUYAKOUB F. M bouyakoub.f.m@gmail.com

Chapitre 2: Outils de synchronisation évolués

Les moniteurs La variante de *Kessels* Moniteur avec priorité Les régions critiques

Les moniteurs

Définition de *Hoare* (1974)

- Un moniteur est un module exportant des procédures (et éventuellement des constantes).
- Contrainte d'exclusion mutuelle pour l'exécution des procédures du moniteur: au plus une procédure en cours d'exécution.
- Mécanisme de synchronisation interne.
- Un moniteur est passif: ce sont les activités qui invoquent ses procédures.



Définition 2:

- Un moniteur est un outil de synchronisation entre processus. Il est composé de:
 - Un ensemble de variables de synchronisation;
 - Procédures pour la manipulation de ces variables:
 - Procédures internes au moniteur;
 - Procédures externes accessibles aux processus.
- Les ressources sur lesquelles les processus se synchronisent sont manipulées par les procédures externes (points d'entrée) du moniteur.



Remarques


- Un seul processus est actif à un instant donné dans le moniteur.
- Chaque entrée (opération) est accessible en exclusion mutuelle.
- Pas de variable exportée, seules les procédures du moniteur sont susceptibles de manipuler les variables du moniteur.
- Les sections critiques sont transformées en opérations (procédures) d'un moniteur.
- La gestion de la section critique est à la charge du moniteur et non pas de l'utilisateur. Le moniteur est implanté tout entier comme une section critique.
- Si le moniteur appelé par un processus pour manipuler une donnée partagée, est occupé, le processus est placé dans la file d'attente du moniteur. Dès qu'il est libéré, l'un des processus de la file est choisi et la procédure invoquée est exécutée.

Procédures internes au moniteur

- La synchronisation des processus s'exprime à l'aide de conditions;
- Le blocage et le réveil des processus se fait à l'aide de trois primitives: wait, signal et empty:
 - Wait: cette primitive bloque le processus appelant en dehors du moniteur et derrière une condition c (c.wait).
 - Signal: c.signal réveille l'un des processus bloqués derrière la condition c (FIFO) si la file est non vide, sinon le signal est perdu (pas de mémorisation).
 - Empty: cempty retourne "vrai" s'il y a au moins processus bloqué derrière la condition c.

La variante de *Kessels* Moniteur avec priorité Les régions critiques

Représentation du moniteur



Méthodologie d'implémentation du moniteur

- Déterminer l'interface du moniteur: procédures externes
- Définir les prédicats d'acceptation de chaque opérations: conditions d'exécution des procédures externes
- Déduire les variables d'état qui permettent d'écrire ces prédicats d'acceptation: variables associées aux conditions
- Programmer les opérations

La variante de Kessels Moniteur avec priorité



Exemple 1: Gestion d'une ressource à N points d'accès

Allocation: moniteur

Variable

N:entier;

dispo: condition

Initialisation

Entry procedure Demander

Début

Si (N==0) alors dispo.wait; fsi

N--;

Fin

Entry procedure Libérer

Début

N++;

dispo.signal;

La variante de *Kessels* Moniteur avec priorité Les régions critiques

Exemple 2: producteur/consommateur (1/2)

Allocation: moniteur

Constante N //nombre de cases du tampon

Variable

Tampon : tableau;

prod, cons: entier // indice du tableau;

cpt: entier;

non-vide, non-plein: condition;

Initialisation

cpt =0;

prod=0;

cons=0;

Entry procedure Déposer (x)

Début

Si (cpt ==N) alors non-plein. wait **fsi**

Tampon[prod] = x;

Prod = (prod + 1) modulo N;

cpt++;

non-vide.signal;

Fin

Entry procedure Prélever (x)

Début

Si (cpt ==0) alors non-vide.wait **fsi**

X= tampon[cons];

cons = (cons + 1) modulo N;

cpt--;

non-plein.signal;

Exemple 2: producteur/consommateur (2/2)

- Inconvénient de la solution proposée: Le tampon est utilisé en exclusion mutuelle (dans le moniteur)
- Solution: faire sortir le tampon du moniteur et associer aux processus producteur/consommateur deux procédures "classiques": Déposer(article) et prélover (article)

```
prélever (article)
{......

Demande-Dépôt()
Déposer(article);
Libérer-Dépôt()
```

```
Processus Consommateur
```

```
{......

Demande-Prélèvement()

Prélever(article);

Libérer-Prélèvement()

\
```

La variante de *Kessels* Moniteur avec priorité Les régions critiques



Entry procedure Demande-Dépôt

Début

Si (cpt==N) alors Non-plein.wait fsi

Fin

Entry procedure Demande-Prélèvement

Début

Si (cpt ==0) alors non-vide.wait fsi

Fin

Entry procedure Libérer-Dépôt

Début

cpt++;

non-vide.signal;

Fin

Entry procedure Libérer-Prélèvement

Début

cpt--;

non-plein.signal;

La variante de *Kessels*Moniteur avec priorité
Les régions critiques

A faire!

Généraliser la solution précédente pour plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs

La variante de *Kessels* Moniteur avec priorité Les régions critiques

Variantes des moniteurs

• Conditions de *Kessels*

Condition avec priorité

Chapitre 2:
Outils de synchronisation évolués

Les moniteurs La variante de *Kessels* Moniteur avec priorité Les régions critiques

La variante de Kessels



Condition de Kessels

- Cette variante du moniteur consiste en la redéfinition de la primitive wait en lui associant une condition booléenne: wait(c)
- Un processus se bloque sur *wait* si la condition n'est pas vérifiée.
- Quand un processus sort du moniteur ou lors de son blocage par wait toutes les conditions figurant dans les primitives wait sont réévaluées automatiquement → suppression de signal

Les moniteurs
La variante de *Kessels*Moniteur avec priorité
Les régions critiques



Cas du producteur/consommateur avec condition de Kessels

Entry procedure Demande-Dépôt

Début

wait(cpt<N);</pre>

Fin

Entry procedure Demande-Prélèvement

Début

wait(cpt>0);

Fin

Entry procedure Libérer-Dépôt

Début

cpt++;

Fin

Entry procedure Libérer-Prélèvement

Début

cpt--;

Chapitre 2:
Outils de synchronisation évolués

Les moniteurs La variante de *Kessels* Moniteur avec priorité Les régions critiques

Moniteur avec priorité



Condition avec priorité

- Introduction d'un ordre de réveil priorité.
- On associe un entier avec wait: c.wait(i).
- i indique la priorité du processus.
- Quand signal est exécutée, le processus bloqué sur la condition de synchronisation correspondante et ayant la valeur minimal de priorité est réveillé.

Les moniteurs La variante de *Kessels* Moniteur avec priorité Les régions critiques



Exemple

• Gestion d'une ressource dont l'allocation est faite en priorité à celui qui a le moins d'instances de la ressource

Entry procedure Demande(K)

Début

Si (Disp<K) alors Ressource.wait(k) fsi

Fin

Entry procedure Libérer(m)

Début

Disp=Disp+m;

Ressource.signal;

Chapitre 2:
Outils de synchronisation évolués

Les moniteurs La variante de *Kessels* Moniteur avec priorité Les régions critiques

Les régions critiques

Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene USTHB



Questions?

