

FICHE TECHNIQUE SON - EMPREINTE

Cette fiche technique est adaptable à chaque lieu de diffusion.

Aussi, merci de prendre contact avec l'interlocuteur désigné ci-dessous, en cas d'interrogations :

Régisseuse son

Galibert Joséphine

+33 6 31 46 31 25

Membre groupe

Bouadna Yannis

+33 6 99 78 32 98

Timing souhaité :

Temps d'installation : 30 minutes

Balances : 45min - 1 heure

Equipe attendue sur place :

- Un régisseur son connaissant bien la salle et ses équipements afin d'effectuer l'accueil et d'aider le cas échéant au patch et à l'installation.
- Un régisseur lumière

Plateau :

Prévoir :

- 2 praticables de 1×2m à une hauteur de 60 cm pour former un riser batterie ;
- 1 praticable de 1×2m à une hauteur de 20 cm qui sera placé au mitard à l'avant-scène.
(cf. plan de scène ci-dessous)

Backline :

Batterie :

- 2 kick 22"
- Toms : 10", 12", 16", 18"
- 1 snare 13"
- 1 rack cymbales

Sauf indication contraire, nous fournissons tout le reste du backline.

SON :

Nous utilisons un système autonome composé de :

- X32 rack + S16 + Ipad
- IEM
- Un ordinateur
- Un monitor pour Félix (batterie)

Il suffira de brancher les sorties 7-8 LR (X32) vers la console d'accueil.

Nous avons prévu des xlr courts pour faciliter l'accès.

Merci de fournir :

- Un système de diffusion professionnel muni de sub, couvrant l'ensemble de l'audience avec une pression acoustique homogène de 102 dB (A), adapté à la capacité de la salle, installé, mis en phase et calé avant notre arrivée (exemples : D&B, L Acoustics, Adamson)

- Tous les micros, pieds de micros, boîtiers de scène, électricité, multiprises et câbles nécessaires à la mise en oeuvre du concert, à savoir :

: 4 points de jus avec multiprises

- Minimum 18 câbles XLR entre 3 et 10 mètres (principalement pour la batterie mais aussi pour les 2 voix sur scène) ;

Liste microphones sur le patch ci dessous (flexible) +

- 4 Grand pied de micros
- 1 x Petit pied de micros
- 1 grand pied perche
- 1 grand pied droit embase ronde
- un XLR mini jack en régie FOH
- un Rj45 allant du plateau (praticable batterie) à la régie FOH pour une connexion filaire routeur-lpad

Retour :

Les retours sont gérés par les musiciens depuis la X32 rack du groupe qui sera située sur le plateau à jardin du praticable batterie.

Nous fournissons les émetteurs et récepteurs In Ear Monitor (Sennheiser XSW E-Band sur la plage fréquentielle 823,2 MHz-831,8 MHz).

A prévoir :

- 2 XLR pour les IEM filaires du batteur ;
- Un envoi du talkback vers la X32 rack sur le plateau **ou** un talkback avec envoi vers des retours éventuellement dédiés aux concerts prévus ce même jour.


Lumière :

Nous fournissons 2 Washer ainsi que 3 bar Led.

Nécessitant 5 prises 230V.

Merci de fournir 3 pied de micros avec rondelles

STAGE PLOT



Patch

In or Out	Container	Console Ch	Src/Dst Name	Make/Model	Not provided		Stand/Mount	Location
Input ▾	IN X32 ▾	1	Kick	B91	x		x	Center back
Input ▾	IN X32 ▾	2	Kick trigg	Jack XLR	x	SPD out 3	x	Center back
Input ▾	IN X32 ▾	3	snare top	SM57	x		Little stand	Center back
Input ▾	IN X32 ▾	4	snare bot	SM57 ou 904	x		Little stand/clip	Center back
Input ▾	IN X32 ▾	5	T1	904	x		clip	Center back
Input ▾	IN X32 ▾	6	T2	904	x		clip	Center back
Input ▾	IN X32 ▾	7	T3	904	x		clip	Center back
Input ▾	IN X32 ▾	8	HH	KM184	x		Stand	Center back
Input ▾	IN X32 ▾	9	OH L	KM184	x		Stand	Center back
Input ▾	IN X32 ▾	10	OH R	KM184	x		Stand	Center back
Input ▾	IN X32 ▾	11	China	KM184	x		Stand	Center back
Input ▾	IN X32 ▾	12	SPD sn	DI stéréo L		SPD out 1	x	Center back
Input ▾	IN X32 ▾	13	SPD HH	DI stéréo R		SPD out 2	x	Center back
Input ▾	IN S16 ▾	14	Bass					
Input ▾	IN S16 ▾	15	GTR L Quentin					
Input ▾	IN S16 ▾	16	GTR R Lylia					
Input ▾	IN S16 ▾	17	SUB L					
Input ▾	IN S16 ▾	18	SUB R					
Input ▾	IN S16 ▾	19	FX L					
Input ▾	IN S16 ▾	20	FX R					
Input ▾	IN S16 ▾	21	KEYS L					
Input ▾	IN S16 ▾	22	KEYS R					
Input ▾	IN S16 ▾	23	GTR L					
Input ▾	IN S16 ▾	24	GTR R					
Input ▾	IN S16 ▾	25	Back L					
Input ▾	IN S16 ▾	26	Back R					
Input ▾	IN X32 ▾	27	Lead Vocal	SM58			Straight Stand	Front center
Input ▾	IN X32 ▾	28	Vocal Lylia	SM58			Boom Stand	Front left stage
Input ▾			talkback	SM58	x			
Input ▾	IN S16 ▾	30	clic					
Input ▾	FOH	31	mini jack L					
Input ▾	FOH	32	mini jack R					
Output ▾		7	Main L					to FOH
Output ▾		8	Main R					to FOH