# Android 编译+GIT 安装配置步骤

### Ubuntu Server 12.04.x LTS x64

### Build 2013-05-13

### 目录

史新	日志:	2
一、(	Ubuntu Server 12.04 LTS	3
:	1、去 Ubuntu 官方网站下载 Ubuntu Server 12.04 LTS X64	3
2	2、安装 Ubuntu Server	
	2.1、Ubuntu Server 12.04 LTS X64 安装步骤	3
	2.2、安装图形界面	4
	2.3、重设网卡管理工具	
	2.4、设置服务器名称	
3	3、JDK 安装	
	3.1、安装 sun JDK(Oracle JDK)	
	<mark>3.2、安装 OpenJDK7【Android L 编译,不改变系统默认 JDK】</mark>	
	3.3、【Android PDK 编译,设置系统默认 JDK】	
4	4、安装编译环境	14
	A、Android 4	
	C、Linux[此步骤不对外]	
	D、Android NDK	
	Z、所有 Android 相关 x64 安装放在一起	
	所有 Linux 编译相关安装	
	所有 Android 编译+Linux 编译	
į	5、安装开发工具	
	5.1、安装代码比较工具	
	5.2、代码生成文档工具	
	5.3、其他工具	
	5.4、gcc 版本设置 5.5、git-email 安装	
	5.6、同步时间	
,	5.0、四夕时间	
,	6.1、新建用户	
	6.2、新建 Samba 用户	
	6.3、设置 samba 共享目录	
	6.4、配置 sudo 权限组	
-	7、性能调优	
•	7.1、Swap 优先级调节	
8	8、安装性能监控软件	
	安装杀毒软件并检查服务器安全配置	23

## 更新日志:

2014/11/10 新增 Android L 编译所需 OpenJDK 安装

2014/10/23 新增 Android PDK 默认 OpenJKD 7 安装

2013/3/1 建议添加一个步骤: 在安装中文支持的前提下,设置系统默认语言为英文。

2013/5/13 增加 12.04.2 Samba 共享 WinXP 无法使用问题的解决方法,以及删除 smb.conf 错误选项 publice(因为 public 但启用 guest ok=no 后无需设置 public 选项)。

2013/5/17 增加 Samba 共享目录权限限制,避免 Samba 用户只读访问其他用户的共享目录。

2013/7/2 增加 12.04.4 添加 samba 用户的命令改变情况。



### 一、Ubuntu Server 12.04 LTS

### 1、去 Ubuntu 官方网站下载 Ubuntu Server 12.04 LTS X64

http://releases.ubuntu.com/precise/

选择最新的 ubuntu-12.04.X-server-amd64.iso 下载,例如目前最新的是 ubuntu-12.04-server-amd64.iso 注意选择 64 位 Server 版本。

### 2、安装 Ubuntu Server

将下载来的 iso 刻录成光盘,用光盘启动服务器,进行系统的安装。 注意安装系统期间,不要连接外网,以免安装时自动连外网更新软件包,安装起来更慢

### 2.1、Ubuntu Server 12.04 LTS X64 安装步骤

- 1、Language,语言选择,选择"中文(简体)"
- 2、进入安装界面选择第一项:安装 Ubuntu 服务器版
- 3、提示语言不能完全被支持,问 Continue the installation in the selected language? 选择"Yes"
- 4、 检测键盘布局? 选默认"否"
- 5、键盘布局所属国家,,选默认"汉语"
- 6、键盘布局,选默认"汉语"
- 7、主网络接口,选择"eth0"
- 8、网络自动设置失败时,选"继续"
- 9、网络配置方式,选择"手动进行网络设置"
- 10、进行网络配置,配置ip、子网掩码、网关、域名服务器
- 11、设置主机名,根据情况设置,例如: Exdroid001
- 12、域名留空不设置
- 13、请输入新用户的全名: Exdroid
- 14、您的帐户的用户名: exdroid
- 15、设置密码, 若密码少于 8 位会有提示, 建议设置带大写小写数字符号的较复杂密码。
- 16、加密你的主目录,选择"否"
- 17、硬盘分区,选择"手动",选定磁盘回车,出现要在此设备上创建新的空分区表,选择"是"。 分区注意

/boot: 500M

Swap: 内存的 1-2 倍,如果内存超过 24G,则按内存的 1/2 分配,最大不超过 24G,如果内存大于等于 192G,则按内存的 1/8 计算 Swap 大小。

/: 200G

/home: 剩下的都分给 Home 分区设定结束并将修改写入磁盘

- 18、将改订写入磁盘吗? 选择"是"
- 19、HTTP 代理信息,留空不设,选择"继续"

- 20、你想如何管理该系统上的更新,选择"自动安装安全更新"
- 21、请选择要安装的软件,选择全部的服务,但不要勾选最后一行"手动选择 Manual package selection" 选择时用空格键选定,用上下方向键导航,全部选择完成后,按 Tab 键选中"继续",按回车进入下一步。
- 22、New password for the MySQL "root" user, 设置 MySQL 的 root 用户密码
- 23、General type of mail configuration,选择"Internet Site"
- 24、System mail name,按默认设置名称与主机名相同即可
- 25、将 GRUB 启动引导器安装到主引导记录 (MBR) 上,选择"是"
- 26、安装完成,把光盘取出,然后选择"继续"
- 27、系统会重启,进入字符界面,登陆 exdroid 用户即可。

### 2.2、安装图形界面

默认 Ubunt Server 是命令行界面,没有图形界面

安装图形界面:

启用 root 帐号:

#### \$sudo passwd root

输入安装时候的用户名 exdroid 和对应的密码; 输入两次 root 密码;

#### 安装 Ubuntu server 12.04 桌面系统

1、连接网络,你一定要确保网络通畅,现在 Liunx 发行版大部分都使用在线安装的方式,当然离线也是可以的,需要修改一些东西,或下载很多相关组件非常的麻烦。还是先想办法将网络连上。 设置 IP:

\$sudo ifconfig eth0 192.168.x.x netmask 255.255.255.0

如果需要手动设置自动获取 IP,则运行命令:

\$sudo ifconfig eth0 dhcp

\$sudo ifconfig eth0 down

\$sudo ifconfig eth0 up

设置网关:

\$sudo route add default gw 192.168.x.1

设置 DNS:

\$sudo vi /etc/resolv.conf

2、安装图形界面



\$sudo apt-get update

\$sudo apt-get upgrade (确保安装的是最新的 12.04 LTS 版本,视网络情况,不升级也可以,勿升级到非 LTS 版本)

\$sudo apt-get install ubuntu-desktop

\$sudo apt-get install language-pack-zh-hans language-pack-zh-hant

为防止编译时候出现"初始化月份数字字符串出错"(12.04 LTS),修改如下文件:

\$sudo cp /var/lib/locales/supported.d/local /var/lib/locales/supported.d/local.bak

\$sudo vi /var/lib/locales/supported.d/local

将文件内容修改如下:

en\_US.UTF-8 UTF-8 zh\_CN.UTF-8 UTF-8 zh\_CN.GBK GBK

zh CN GB2312

\$sudo locale-gen

\$sudo cp /etc/default/locale /etc/default/locale.bak

\$sudo vi /etc/default/locale

修改文件内容如下:

LANG="zh CN.UTF-8"

LANGUAGE="zh\_CN:zh"

LC\_NUMERIC="zh\_CN.UTF-8"

LC\_TIME="zh\_CN.UTF-8"

LC\_MONETARY="zh\_CN.UTF-8"

LC\_PAPER="zh\_CN.UTF-8"

LC\_NAME="zh\_CN.UTF-8"

LC\_ADDRESS="zh\_CN.UTF-8"

LC\_TELEPHONE="zh\_CN.UTF-8"

LC\_MEASUREMENT="zh\_CN.UTF-8"

LC\_IDENTIFICATION="zh\_CN.UTF-8"

\$sudo apt-get install gnome-session-fallback (如果不习惯 Unity 界面,登录时选择 GNOME Classic)

安装完,重启,登陆时选择 GNOME Classic。

注意:本文以下所述图形界面的操作都基于 GNOME Classic!

3、安装 VNC Server

注意不要启用系统自带的"应用程序"→"系统工具"→ "首选项"→ ""桌面共享"。系统自带的 vino

必须在控制台登录了才能远程连接。按以下方法安装使用更好用的 vnc4server: 打开终端:

\$sudo apt-get install vnc4server

\$vncserver (注意不是 sudo vncserver)

(注意按提示设置 vnc 密码, 手动设置 VNC 密码命令: vncpasswd)

\$vncserver -kill:1

\$ vi ~/.vnc/xstartup

在文件最后添加一行 gnome-session --session=gnome-classic &, 保存退出。(注意第二个 session fina有两个英文减号,不要只输入一个减号或者输入中文字符减号)

4、增强工具

右键打开终端:

\$sudo apt-get install nautilus-open-terminal

系统管理工具:

\$sudo apt-get install gnome-system-tools

右键菜单"以管理员身份打开":

[本框内信息知道即可,可以不用设置]首先,在 Ubuntu 11.10 X64 系统用

\$sudo apt-get install nautilus-gksu

安装,然后拷贝 11.10 上的 /usr/lib/nautilus/extensions-2.0/libnautilus-gksu.so 文件 (\\172.16.1.6\\its\IT\\ISO\Linux\Ubuntu\Ubuntu 12.04 LTS Resources\nautilus extensions),放到Ubuntu 12.04 LTS x64 系统的/usr/lib/nautilus/extensions-2.0/目录下,运行

\$sudo | In -s /usr/lib/nautilus/extensions-2.0/libnautilus-gksu.so

/usr/lib/nautilus/extensions-3.0/libnautilus-gksu.so

。并在12.04 上执行\$nautilus -q 退出 nautilus,重新打开一个主目录即可重新启动 nautilus 会自动安装 nautilus 新扩展。

注意: 12.04 上系统默认已经有一个 gksudo,在打开需要管理员权限的窗口进行更改操作时,会自动弹出密码输入窗口来应用 sudo 权限。而特别需要注意的是"用户和组"有 bug,如果右键以管理员身份打开,会出现假死,必须把 vnc 窗口关闭才能关闭用户和组窗口结束进程(12.04 版本)。所以nautilus-gksu(即右键功能:以管理员身份打开)更多的适用于右键打开文件时候获得编辑权限,或者用于其他没有假死 bug 的程序。

图形界面下配置防火墙:

\$sudo apt-get install gufw

#### 图形界面下配置启动服务:

\$ sudo apt-get install bum

图形界面下配置 Samba:

\$ sudo apt-get install system-config-samba

性能监控软件:

\$ sudo apt-get install nmon

网络流量监控:

\$ sudo apt-get install nethogs iptraf

5、重启服务器, 待服务器启动到了登陆界面, 用 ssh 登录, 输入命令开启 VNC 窗口:

\$vncserver:1

6、使用 VNC Viwer 登录进入图形界面,

注意:由于只允许打开一个GDM 管理程序,平时如果要使用VNC 远程登录服务器,必须先在控制台注销!否则VNC 上去的界面没有工具栏。

如果出现 VNC 连接后没有工具栏的现象,那么首先将服务器上的用户注销,并按下 Ctrl+Alt+F1 进入字符 界面登陆后,使用\$vncserver -kill:1 的方式来关闭窗口,然后再运行\$vncserver:1 来重新打开窗口。

应用软件→系统工具→System Settings→Language Support:

会提示语言支持没有安装完整、按提示安装即可。

应用软件→系统工具→System Settings→Additional Driver:

按提示看是否需要更新驱动。

7、重启服务器

#shutdown -r now

**注意:** 在平时 vnc4server 在系统重启后不会自动开启窗口,需要先使用 SSH 登陆服务器,再利用 \$vncserver:1来开启窗口。这样才能使用 vnc viewer来远程连接服务器完成图形界面下的相关操作。如果需要开机自动启用 VNC 窗口,则需要利用开机脚本来实现了。

### 2.3、重设网卡管理工具

进入服务器控制台(服务器本地)的图形界面,应用程序→系统工具→首选项→网络连接,看看网络是否正常,如果网络管理器出现问题,如网络管理小工具里面多出了几个 managed-eth0 之类的网卡,或者网络连接里面网卡

1、修改 NetworkManager.conf

\$sudo gedit /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

将"managed=false" 改为"managed=true"

2、修改 interfaces 文件

\$sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak

\$sudo gedit /etc/network/interfaces

确保只有下面内容,其他内容全部删除:

auto lo

iface lo inet loopback

3、重启 network-manager 服务

\$sudo service network-manager restart

- 4、应用程序→系统工具→首选项→网络连接: 这时就可以在 Ubuntu 桌面看到"网络连接"窗口,网卡的名字和顺序也都恢复成默认值了。
- 5、在图形界面"网络连接"窗口设置各网卡的固定 IP 地址等信息(网关不设,需要时候添加路由出外网),然后重启服务器,再次打开"网络连接",查看 IP 是否正常。

### 2.4、设置服务器名称

如有需要,设置服务器名:

\$sudo vi /etc/hostname

\$sudo vi /etc/hosts

改名之后需要服务器重启后才能生效。

立即生效但重启后失效的方法:

\$sudo hostname Exdroid001

### 3、JDK 安装

### 3.1、安装 sun JDK(Oracle JDK)

注意:如果需要编译 Android 2.3.4,那么要安装 Oracle JDK 1.6.0\_31,不要装 1.6.0\_33,装 1.6.0\_33 可能出现编译出的固件刷机后无法启动的问题!

注意,由于复制粘贴时的文档格式自动转换问题,如果直接复制本文档的命令,部分符号可能会被粘贴板自动转换为中文格式,导致命令出错,建议直接在英文输入法的状态下输入本文档中的命令!

Ubuntu 12.04 默认安装了 openJDK, gcj 等 Java 环境。不过如果要构建一个高效可用的 Java 开发环境,需要安装 SUN JRE 也就是 SUN 公司(现在的 Oracle 公司)的 JDK。

安装步骤如下:

1, 从 Oracle 官网上下载最新的 JDK 1.6 Update xx 版本, 链接是

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

(\\RFServer\Software\系统工具\升级补丁\运行库\Java\6\JDK,如果用 SMB 来复制内网服务器文件共享的安装包,那么需要注意,在 Ubuntu12.04 中打开 Windows 文件共享的方法是:打开任意文件夹,按 Ctrl+l,在转到里面输入:smb://RFServer/Software 后回车,用户名小写,域必须全部大写,密码输入后点击"链接"按钮。)

选择 linux 的 platform, continue 一下开始下载,文件名是 jdk-6u33-linux-x64.bin,暂保存在/home/exdroid/目录下面。

注意:不要贪新去安装 JDK7,因为 JDK7 安装后会无法编译!如果有 JDK6 的更新版本,例如 jdk-6u35,那么可以下载 JDK6 的新 update 版本,下面步骤把所有 6u33 改成 6u35,同理把所有  $jdk1.6.0_33$  改为  $jdk1.6.0_35$ 。

注意:要在 Ubuntu 12.04 上编译 android 2.3.4,推荐安装 **JDK1.6.0\_31**,安装 1.6.0\_33 版本可能会导致编译出来的固件无法启动的问题。

2, 新建目录,在console终端中,输入:

\$cd /usr/lib

依次输入:

\$sudo mkdir sunJVM

\$cd sunJVM

\$sudo mkdir JDK

这样就新建了/usr/lib/sunJVM/JDK 这样的目录层次。

3、将安装文件 jdk-6u31-linux-x64.bin 拷贝至新建的目录中,

\$sudo cp /home/exdroid/jdk-6u31-linux-x64.bin /usr/lib/sunJVM/JDK/ (注意字符间的空格)

将可执行权限赋予该安装文件,

\$cd /usr/lib/sunJVM/JDK

\$sudo chmod a+x jdk-6u31-linux-x64.bin

执行安装命令:

\$sudo ./jdk-6u31-linux-x64.bin

按提示安装。

4, 设置环境变量,

在终端执行代码:

\$sudo gedit /etc/environment

添加如下变量:

JAVA\_HOME=/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_31

PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/games:/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_31/bin"

CLASSPATH=.:/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_31/lib

执行下面命令来生效:

\$source /etc/environment 注意不是 sudo source /etc/environment

5,设置默认的 jdk,因为系统可能将其他已安装的 jdk 作为默认 ,例如 open-jdk,因此需要在终端执行代码:

\$sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_31/bin/java 400 (400 是权重,可以设置为更大值)

\$sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_31/bin/javac 400 \$sudo update-alternatives --install /usr/bin/jar jar /usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_31/bin/jar 400

接着输入:

\$sudo update-alternatives --config java

选择对应的 jdk: 1.6.0\_xx

\$sudo update-alternatives --config javac

选择 1.6.0\_xx, 提示"只有一个候选项" 且指向的是 1.6.0\_31 则属于正常情况。

\$sudo update-alternatives --config jar

选择 1.6.0 xx, 提示"只有一个候选项" 且指向的是 1.6.0\_31 则属于正常情况。

输入以下命令查看当前 java 版本:

\$java -version

\$javac -version

检查是否为 Sun (Oracle) jdk, 至此已成功安装 sun-jdk。

## 3.2、安装 OpenJDK7【Android L 编译,不改变系统默认 JDK】

安装 openjdk-7-jdk:

\$sudo route add default gw 172.16.0.1

\$sudo apt-get update

\$sudo apt-get install openjdk-7-jdk

确认系统已安装 OpenJDK7:

\$sudo update-alternatives --config java \$sudo update-alternatives --config javac \$sudo update-alternatives --config jar

(看带\*的默认 java 的版本是不是 sunJDK,如果不是则选择 sunJDK) (看带\*的默认 javac 的版本是不是 sunJDK,如果不是则选择 sunJDK)

(看带\*的默认 jar 的版本是不是 sunJDK, 如果不是则选择 sunJDK)

#### javap:

\$sudo update-alternatives --install /usr/bin/javap javap /usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_31/bin/javap 400

\$sudo update-alternatives --install /usr/bin/javah javah /usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0 31/bin/javah 400

\$sudo update-alternatives --install /usr/bin/javadoc javadoc /usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0 31/bin/javadoc 400

\$sudo update-alternatives --config javap

(看带\*的默认 jar 的版本是不是 sunJDK, 如果不是则选择 sunJDK)

\$sudo update-alternatives --config javah

(看带\*的默认 jar 的版本是不是 sunJDK, 如果不是则选择 sunJDK)

\$sudo update-alternatives --config javadoc (看带\*的默认 jar 的版本是不是 sunJDK,如果不是则选择 sunJDK)

#### 看默认 java 的版本:

(确认默认 java 是 sunJDK) \$java -version (确认默认 java 是 sunJDK) \$javac -version

#### 查看 jar 和 javap 版本:

\$ II /usr/bin/jar

Irwxrwxrwx 1 root root 21 7月 25 2013 /usr/bin/jar -> /etc/alternatives/jar

\$ II /etc/alternatives/jar

Irwxrwxrwx 1 root root 39 11 月 11 10:31 /etc/alternatives/jar -> /usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_31/bin/jar\*

\$ II /usr/bin/javap

Irwxrwxrwx 1 root root 21 7月 25 2013 /usr/bin/javap -> /etc/alternatives/javap\*

\$ II /etc/alternatives/javap

Irwxrwxrwx 1 root root 39 11 月 11 10:31 /etc/alternatives/javap -> /usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_31/bin/javap\*

#### 删除默认外网路由:

\$sudo route delete default

#### 其他设置优先级:

sudo update-alternatives --install /usr/bin/jarsigner jarsigner

/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0 31/bin/jarsigner 400

sudo update-alternatives --install /usr/bin/jcmd jcmd

/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0 31/bin/jcmd 400

sudo update-alternatives --install /usr/bin/jconsole jconsole

/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0 31/bin/jconsole 400

sudo update-alternatives --install /usr/bin/jdb jdb /usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_31/bin/jdb 400

sudo update-alternatives --install /usr/bin/jhat jhat

/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0 31/bin/jhat 400

sudo update-alternatives --install /usr/bin/jinfo jinfo

/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_31/bin/jinfo 400

sudo update-alternatives --install /usr/bin/jmap jmap

/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_31/bin/jmap 400

sudo update-alternatives --install /usr/bin/jps jps /usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0 31/bin/jps

```
400
sudo update-alternatives --install /usr/bin/jrunscript jrunscript
/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0_31/bin/jrunscript 400
sudo update-alternatives --install /usr/bin/jsadebugd jsadebugd
/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0_31/bin/jsadebugd 400
sudo update-alternatives --install /usr/bin/jstack jstack
/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0_31/bin/jstack 400
sudo update-alternatives --install /usr/bin/jstat jstat
/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0_31/bin/jstat 400
sudo update-alternatives --install /usr/bin/jstatd jstatd
/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0_31/bin/jstatd 400
sudo update-alternatives --install /usr/bin/appletviewer appletviewer
/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0_31/bin/appletviewer 400
sudo update-alternatives --install /usr/bin/extcheck extcheck
/usr/lib/sunJVM/JDK/jdkl.6.0 31/bin/extcheck 400
sudo update-alternatives --install /usr/bin/idlj idlj
/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0 31/bin/idlj 400
sudo update-alternatives --install /usr/bin/native2ascii native2ascii
/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0_31/bin/native2ascii 400
sudo update-alternatives --install /usr/bin/rmic rmic
/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0 31/bin/rmic 400
sudo update-alternatives --install /usr/bin/schemagen schemagen
/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0_31/bin/schemagen 400
sudo update-alternatives --install /usr/bin/serialver serialver
/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0_31/bin/serialver 400
sudo update-alternatives --install /usr/bin/wsgen wsgen
/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0 31/bin/wsgen 400
sudo update-alternatives --install /usr/bin/wsimport wsimport
/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0_31/bin/wsimport 400
sudo update-alternatives --install /usr/bin/xjc xjc /usr/lib/sunJVM/JDK/jdkl.6.0_31/bin/xjc
400
sudo update-alternatives --install /usr/bin/policytool policytool
/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0 31/bin/policytool 400
其他配置默认版本,注意选择 sun JDK:
sudo update-alternatives --config javap
sudo update-alternatives --config jarsigner
sudo update-alternatives --config javadoc
sudo update-alternatives --config javah
sudo update-alternatives --config jcmd
sudo update-alternatives --config jconsole
sudo update-alternatives --config jdb
sudo update-alternatives --config jhat
sudo update-alternatives --config jinfo
sudo update-alternatives --config jmap
sudo update-alternatives --config jps
sudo update-alternatives --config jrunscript
sudo update-alternatives --config jsadebugd
sudo update-alternatives --config jstack
```

```
sudo update-alternatives --config jstatd
sudo update-alternatives --config appletviewer
sudo update-alternatives --config appletviewer
sudo update-alternatives --config extcheck
sudo update-alternatives --config idlj
sudo update-alternatives --config native2ascii
sudo update-alternatives --config rmic
sudo update-alternatives --config schemagen
sudo update-alternatives --config serialver
sudo update-alternatives --config wsgen
sudo update-alternatives --config wsimport
sudo update-alternatives --config xjc
sudo update-alternatives --config policytool

检查是否有未设置:

11 /etc/alternatives/|grep /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin
```

#### 以下为用户自己的配置建议,管理员不要在服务器上设置:

#### 用户如果需要使用 OpenJDK-7, 请用户设置自己的环境变量:

JAVA\_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre

PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin:/arm/arm-2010.09/bin"

CLASSPATH=.:/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/lib

#### 用户切换回默认环境变量:

JAVA\_HOME=/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_31

 $PATH= "/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/sbin:/usr/sbin:/usr/sbin:/usr/games:/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_in:/usr/sbi$ 

31/bin"

CLASSPATH=.:/usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_31/lib

#### 3.3、安装 OpenJDK 7

### 3.3、【Android PDK 编译,设置系统默认 JDK】

```
安装 openjdk-7-jdk
$sudo apt-get install openjdk-7-jdk
$sudo update-alternatives --config java (选择 openJDK 7)
$sudo update-alternatives --config javac (选择 openJDK 7)
$sudo update-alternatives --config jar (选择 openJDK 7)
$sudo update-alternatives --config javap (选择 openJDK 7)
```

如果报错只有一个选择,那么:

\$sudo update-alternatives --install /usr/bin/javap javap /usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_31/bin/javap 400

\$sudo update-alternatives --config javap (看带\*的默认 jar 的版本是不是选择 openJDK 7,如果不是则选择选择 openJDK 7)

设置 java PATH:

\$sudo vi /etc/environment

JAVA\_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre

PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/sbin:/usr/games:/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin:/arm/arm-2010.09/bin"

CLASSPATH=::/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/lib

看默认 java 的版本:

\$java -version (确认默认 java 是 OpenJDK) \$javac -version (确认默认 java 是 OpenJDK)

查看 jar 和 javap 版本:

\$ II /usr/bin/jar

Irwxrwxrwx 1 root root 21 7月 25 2013 /usr/bin/jar -> /etc/alternatives/jar\*

\$ II /etc/alternatives/jar

lrwxrwxrwx 1 root root 39 11 月 11 10:31 /etc/alternatives/jar -> /usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_31/bin/jar\*

\$ II /usr/bin/javap

Irwxrwxrwx 1 root root 21 7月 25 2013 /usr/bin/javap -> /etc/alternatives/javap\*

\$ II /etc/alternatives/javap

Irwxrwxrwx 1 root root 39 11 月 11 10:31 /etc/alternatives/javap -> /usr/lib/sunJVM/JDK/jdk1.6.0\_31/bin/javap\*

### 4、安装编译环境

#### A, Android 4

以下是 Android 4 编译服务所需软件包:

#### ubuntu64:

\$sudo apt-get install git-core git-email gnupg flex bison gperf build-essential zip curl libc6-dev

libncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386

libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc

zlib1g-dev:i386 zlib1g-dev lib32ncurses5-dev ia32-libs libx11-dev lib32readline-gplv2-dev

lib32z1-dev libreadline6-dev libgl1-mesa-glx gcc-multilib uboot-mkimage gcc-4.4 g++-4.4

q++-4.4-multilib

gcc-4.4-multilib

qcc-4.4-multilib

gcc-4.5-arm-linux-gnueabihf

gcc-arm-linux-gnueabihf g++-arm-linux-gnueabihf c++-arm-linux-gnueabihf

\$sudo In -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so

### C、Linux[此步骤不对外]

以下是 Linux 编译服务所需软件包:

\$sudo apt-get install exuberant-ctags emacs cscope mutt-patched tofrodos

\$sudo apt-get install libglib2.0-dev libatk1.0-dev libdirectfb-dev libgtk2.0-dev libghc6-zlib-dev

\$sudo apt-get install uboot-mkimage libtool libtool-doc autoconf automake

\$sudo apt-get install gcc-4.4 g++-4.4 g++-4.4-multilib gcc-4.4-multilib

安装 ARM 交叉编译器

\$sudo mkdir /arm

下载 dl\_arm-2010.09-50-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2 到桌面。

(12.04 的 nautilus 开始区别大小写,但是有 bug,不能像 10.04 那样使用"位置→连接到服务器"的方法来连接共享目录。首先打开任意文件夹,例如:主文件夹,按 Ctrl+L 键,地址栏就会出现,在地址栏输入 smb://172.16.1.6/its 回车,用户名输入小写,域输入大写的 ALLWINNERTECH,密码输入后,点击"连接"按钮即可登录共享文件夹: \\172.16.1.6\its\IT\Git\安装软件\Package)

右键点击"dl\_arm-2010.09-50-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2"选择"以管理员身份打开",将里面的 arm-2010.09 文件夹解压缩到/arm/下面;如果没有"以管理员身份打开",那么输入命令行:

\$sudo tar xjvf dl\_arm-2010.09-50-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2 -C /arm 然后执行下面的命令修改系统变量:

\$sudo gedit /etc/environment

在 PATH 最后添加:

:/arm/arm-2010.09/bin

保存 environment 文件后,输入如下命令应用生效:

\$ source /etc/environment (注意, 不是 sudo source /etc/environment)

#### D<sub>2</sub> Android NDK

#### 1、下载 NDK

官方网址: https://developer.android.com/sdk/index.html

内网地址: ..\ Git\安装软件\Package\android-ndk-\*-linux-x86\_64.tar.bz2

#### 2、安装 NDK

解压缩 android-ndk-\*-linux-x86\_64.tar.bz2 里面的 android-ndk-\*到用户根目录下面:

\$cp android-ndk-\*-linux-x86 64.tar.bz2 /home/username

\$cd /home/username

\$ tar jxvf android-ndk-\*-linux-x86\_64.tar.bz2

设置用户权限:

\$cd /home/username

\$sudo chown -R username:username android-ndk-\*

对于 patch 和 NDK\_ROOT 变量,由于不是全局变量,由用户自己 export 即可。

### Z、所有 Android 相关 x64 安装放在一起

\$sudo apt-get install git-core git-email gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib libc6-dev-i386 lib32ncurses5-dev ia32-libs x11proto-core-dev libx11-dev lib32readline-gplv2-dev lib32z1-dev gitk gettext texinfo uboot-mkimage libc6-dev libgl1-mesa-dev mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils meld docbook-utils xmlto exuberant-ctags libncurses5-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libreadline6-dev libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-glx zlib1g-dev:i386 gcc-4.4 g++-4.4 g++-4.4-multilib gcc-4.4-multilib gcc-4.4-multilib gcc-4.4-multilib gcc-4.5-arm-linux-gnueabihf gcc-arm-linux-gnueabihf gcc-arm-linux-gnueabihf uuid-dev tree

\$sudo In -s /usr/lib/i386-linux-qnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-qnu/libGL.so

### 所有 Linux 编译相关安装

\$sudo apt-get install git-core git-email gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib libc6-dev-i386 lib32ncurses5-dev ia32-libs x11proto-core-dev libx11-dev lib32readline-gplv2-dev lib32z1-dev gitk gettext texinfo uboot-mkimage libc6-dev libgl1-mesa-dev

mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils meld docbook-utils xmlto libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libreadline6-dev libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-glx zlib1g-dev:i386 exuberant-ctags emacs cscope mutt-patched libglib2.0-dev libatk1.0-dev libdirectfb-dev libgtk2.0-dev libghc6-zlib-dev libtool libtool-doc autoconf automake gcc-4.4 g++-4.4 g++-4.4-multilib gcc-4.4-multilib gcc-4.4-multilib gcc-4.5-arm-linux-gnueabihf gcc-arm-linux-gnueabihf gcc-arm-linux-gnueabihf tree

### 所有 Android 编译+Linux 编译

\$sudo apt-get install git-core git-email gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev libesd0-dev libwxgtk2.6-dev build-essential zip curl libncurses5-dev zlib1g-dev valgrind gitk gettext texinfo uboot-mkimage gcc-multilib g++-multilib libc6-dev libc6-dev-i386 lib32ncurses5-dev ia32-libs x11proto-core-dev libx11-dev lib32readline-gplv2-dev lib32z1-dev libc6-dev libgl1-mesa-dev mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils meld docbook-utils xmlto libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libreadline6-dev libgl1-mesa-glx zlib1g-dev:i386 exuberant-ctags emacs cscope mutt-patched libglib2.0-dev libatk1.0-dev libdirectfb-dev libgtk2.0-dev libghc6-zlib-dev libtool libtool-doc autoconf automake xsltproc gcc-4.4 g++-4.4 g++-4.4-multilib gcc-4.4-multilib gcc-4.5-arm-linux-gnueabihf gcc-arm-linux-gnueabihf g++-arm-linux-gnueabihf

\$sudo In -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so

### 5、安装开发工具

### 5.1、安装代码比较工具

#### #sudo apt-get install meld

安装 meld 后用 git config 命令设置 meld 为默认的比较工具,并且把 prompt 设为 false(不显示提示对话框),这样以后就可以使用 meld 作为比较工具了。

\$sudo git config --system diff.tool meld

\$sudo git config --system difftool.prompt false

或者直接修改配置文件/etc/gitconfig

```
[diff]
    tool = meld
[difftool]
    prompt = false
```

### 5.2、代码生成文档工具

\$sudo apt-get install docbook-utils xmlto

### 5.3、其他工具

\$sudo apt-get install exuberant-ctags uuid-dev tree

## 5.4、gcc 版本设置

```
$sudo update-alternatives --install /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-4.4 100
$sudo update-alternatives --install /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-4.6 50
$sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-4.4 100
$sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-4.6 50
$sudo update-alternatives --install /usr/bin/cpp cpp-bin /usr/bin/cpp-4.4 100
$sudo update-alternatives --install /usr/bin/cpp cpp-bin /usr/bin/cpp-4.6 50
```

### 5.5、git-email 安装

#### \$sudo apt-get install git-email

配置 git-sendmail:

查看/var/log/mail 的日志确定使用 sendmail 或是 postfix:

如果是 sendmail 代理:

#vi /etc/mail/sendmail.cf

找到 DS 在后面加上:中间不需要空格。

DS:repeater.allwinnertech.com

如果是 postfix 代理:

#grep relayhost /etc/postfix/main.cf

然后设置 relayhost = repeater.allwinnertech.com

然后重启 sendmail 或 postfix,

查看 maillog 已经使用 repeater.allwinnertech.com

### 5.6、同步时间

内网服务器设置 NTP 时间同步源: time.allwinnertech.com, 即 BCDE 网段的 38 服务器。[禁止添加到客户发布文档]

外网服务器设置 NTP 时间同步源: time.asia.apple.com。[可添加到客户发布文档]

执行一次时间同步:

\$sudo ntpdate time.allwinnertech.com

如果提示找不到主机 time.allwinnertech.com,则根据服务器所在网段设置 hosts 文件后再手动同步一次:

\$sudo vi /etc/hosts

172.16.1.38 time.allwinnertech.com

添加同步时间任务:

\$sudo vi /etc/crontab

# auto sync time

30 \* \* \* \* root ntpdate time.allwinnertech.com

注意: 如果 crontab 里面的示例里面没有 user-name,那么上面的任务语句里面删除执行用户(root)。

### 6、设置多用户环境

注意: Ubuntu Server x64 **12.04.2** 版本自带的 Samba 版本有问题,导致 Win**7** 可以访问 Samba 共享而 WinXP 无 法进入 Samba 共享文件夹。必须升级。

执行:

\$sudo apt-get install samba

按提示升级即可!

### 6.1、新建用户

为各开发人员在 Ubuntu Server 中新增用户,应用程序→系统工具→系统管理→用户和组,或者通过命令行: \$sudo useradd -m -d /home/user001 -s /bin/bash user001

### 6.2、新建 Samba 用户

在终端下输入:

\$smbpasswd -a username (注意用户名和系统用户名一致

或者

\$sudo smbpasswd -a username (注意用户名和系统用户名一致,12.04.4 开始要加 sudo)

### 6.3、设置 samba 共享目录

### 方法 1: 使用图形工具

应用程序→系统工具→系统管理→Samba,

点击"添加"按钮,在"基本"选项页填写目录、共享名、描述后,选择"可擦写"和"显示",在"访问" 选项页选择"只允许指定用户的访问",只让用户自己能访问自己的 home 目录。

#### 方法 2: 修改配置文件

修改/etc/samba/smb.conf 文件:

\$sudo gedit /etc/samba/smb.conf

在文件的最后一行添加:

#### [username]

comment = username

path = /home/username

guest ok = no

writable = yes

valid users = username

### 6.4、配置 sudo 权限组

允许 sudo-users 用户组使用 sudo 权限:

1、新建用户组 sudo-users, 并把相关用户添加进这个组

#### \$sudo groupadd sudo-users

应用程序→系统工具→系统管理→用户和组,点击"管理组",找到并双击组: sudo-users,将各 sudo 用户勾选后,点击"确定"按钮,再次双击 sudo-users组,看是否成功添加成员。"用户和组"管理工具有 Bug 见本文 2.2中"右键以管理员身份打开"部分。如果添加不了使用如下命令:

\$sudo gpasswd -a user001 sudo-users

//添加 user001 到 sudo-users 组

\$dudo gpasswd -d user002 sudo-users

//从 sudo-users 组删除成员 user002

2、在终端下,输入 visudo, 修改/etc/sudoer 配置文件:

#### \$sudo visudo

在# User privilege specification 下面增加%sudo-users 的描述:

# User privilege specification

root ALL=(ALL) ALL

%sudo-users ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mknod, /bin/mount, /bin/umount

Ctrl+O 保存写入,提示保存路径时直接按回车确认; Ctrl+X 退出。

### 7、性能调优

### 7.1、Swap 优先级调节

\$cat /proc/sys/vm/swappiness

可以看到显示的是 60, 即 60%机会分配给 Swap

设置临时修改,立即生效:

\$sudo sysctl vm.swappiness=10

设置重启后可生效,修改 sysctl.conf 文件,最后一行增加一条:

\$sudo vi /etc/sysctl.conf

vm.swappiness = 10

## 8、安装性能监控软件

安装 Nagios。

# 99、安装杀毒软件并检查服务器安全配置

按《服务器安全配置》标准来安装杀毒软件;

按《服务器安全配置》标准来检查服务器的安全性;

