

COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN

The Hardware/Software Interface



Linguagem de montagem

2. Instruções de acesso à memória e representação de inteiros

Prof. John L. Gardenghi Adaptado dos slides do livro

Acesso à memória

- A memória principal é usada para armazenar os dados que não cabem nos registradores
 - Arrays, structures, dados dinâmicos
- Para executar operações aritméticas:
 - Carrega o dado em um registrador
 - Armazena o resultado do registrador na memória
- A memória é endereçada por bytes
 - Cada endereço é um dado de 8-bits (1 byte)
- Palavras são alinhadas na memória
 - O endereço inicial deve ser múltiplo de 4
 - Restrição de alinhamento



Instruções de acesso à memória

- lw reg, offset(base)
 - Tw: load word, Th: load halfword, Tb: load byte
 - carrega o dado no registrador reg do endereço base + offset
- sw reg, offset(base)
 - sw: store word, sh: store halfword, sb: store byte
 - salva o dado do registrador reg no endereço base + offset
- Syscall código 9: alocação de memória
 - \$a0 recebe o tamanho em bytes
 - \$v0 retorna o endereço base
- Atenção!
 - base é um registrador
 - offset é um número



Acesso à memória – Exemplo 1

Código C:

```
g = h + A[8];
```

- g em \$s1, h em \$s2, endereço base de A em \$s3
- Código MIPS compilado:
 - Índice 8 do vetor requer um offset de 32 bytes
 - 4 bytes por palavra

```
lw $t0, 32($s3)
add $s1, \dagger{$s2, \dagger}$t0

offset

Endereço base
(registrador)
```



Acesso à memória – Exemplo 2

Código C:

```
A[12] = h + A[8];
```

- h em \$s2, endereço base de A em \$s3
- Compiled MIPS code:
 - Índice 8 do vetor requer um offset de 32

```
lw $t0, 32($s3)  # load word
add $t0, $s2, $t0
sw $t0, 48($s3)  # store word
```

Atenção com o uso de lw e sw!



Registradores vs. Memória

- Registradores possuem acesso mais rápido que memória
- Operar na memória requer carregar e salvar o dado
 - Mais instruções a serem executadas
- Um compilador deve usar os registradores o máximo possível
 - A memória deve ser acessada apenas para variáveis menos utilizadas
 - Otimização de registradores é importante!



Instruções imediatas

- Dado constante especificado na instrução addi \$s3, \$s3, 4
- Não há instrução imediata de subtração
 - Basta usar uma constante negativa addi \$s2, \$s1, -1
- Princípio de Design 3: Torne o caso comum mais rápido
 - O uso de constantes pequenas é muito comum
 - Instruções imediatas evitam uma instrução 1w num registrador



O zero

- O registrador MIPS \$zero representa a constante 0
 - Não deve ser sobrescrita
- Evitar utilizar a constante 0 em instruções imediatas
 - E.g., mover dados entre registradores add \$t2, \$s1, \$zero (move \$t2, \$s1)
 - E.g., inicializar com zero add \$t1, \$zero, \$zero (move \$t1, \$zero)

Inteiros binários sem sinal

Dado um número binário $x = x_{n-1}x_{n-2}...x_1x_0$

$$x = x_{n-1}2^{n-1} + x_{n-2}2^{n-2} + \dots + x_12^1 + x_02^0$$

- Varia de 0 a +2ⁿ − 1
 - Com n=32, de 0 to +4,294,967,295
- Exemplo
 - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 10112

$$= 0 + ... + 1 \times 2^{3} + 0 \times 2^{2} + 1 \times 2^{1} + 1 \times 2^{0}$$

$$= 0 + ... + 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$$

Inteiros com sinal (comp. a 2)

Dado um número binário $x = x_{n-1}x_{n-2}...x_1x_0$

$$x = -x_{n-1}2^{n-1} + x_{n-2}2^{n-2} + \dots + x_12^1 + x_02^0$$

- Varia de -2^{n-1} a $+2^{n-1}-1$
 - Com n=32, de −2,147,483,648 to +2,147,483,647
- Exemplo

Inteiros com sinal (comp. a 2)

- O bit 31 é o bit de sinal
 - 1 para negativo
 - 0 para não-negativo
- Números não negativos tem a mesma representantação em inteiros sem sinal ou complemento a 2
- Números específicos
 - 0: 0000 0000 ... 0000
 - —1: 1111 1111 ... 1111
 - Mais negativo (- 2³¹): 1000 0000 ... 0000
 - Mais positivo(2³¹ 1): 0111 1111 ... 1111

Negação com sinal

- Calcula o complemento e soma 1
 - Complemento: transformar 1 → 0, 0 → 1

$$x + \overline{x} = 1111...111_2 = -1$$

 $\overline{x} + 1 = -x$

Exemplo: negar +2

$$- +2 = 0000 \ 0000 \ \dots \ 0010_2$$

$$-2 = 1111 \ 1111 \ \dots \ 1101_2 + 1$$

= 1111 \ 1111 \ \dots \ 1110_2

Extensão de sinal

- Consiste em representar um número com mais bits
 - Objetivo: preservar o valor numérico
- No conjunto de instruções MIPS
 - addi: extende o valor imediato
 - 1b, 1h: extende o byte/meia palavra carregado
- Replica o bit de sinal para a esquerda
- Exemplos: 8-bit para 16-bit
 - **+**2: 0000 0010 => 0000 0000 0000 0010
 - −2: 1111 1110 => 1111 1111 1111 1110