Manejo de Bits en Lenguaje C

Arquitectura del Computador LCC-FCEIA

Septiembre de 2020

Operadores de bits en C

Operador	Acción	
&	Operación AND bit a bit	
- [Operación OR bit a bit	
^	Operación XOR bit a bit	
~	Operación NOT bit a bit	
>>	Desplazamiento a la derecha	
<<	Desplazamiento a la izquierda	

Operadores de bits en C

Importante!

Los operadores de bits pueden ser aplicados a variables de tipo entero ya sea con signo o sin signo (char, short, int, long, etc.) y NO pueden ser aplicados a variables tipo flotante (float, double, etc.).

Operador AND

La operación AND esta definida por la siguiente tabla de verdad:

Α	В	A&B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Supongamos que tenemos dos variables, a=56 y b=72, entonces la operación AND entre estas dos variables resulta:

Es decir, a&b=8.

Operador AND

Ejemplo

Dado a=72, se quiere averiguar si el cuarto bit de dicho número es 1 o 0:

Por lo tanto, al realizar a&b vemos que efectivamente el cuarto bit del número es 1.

Operador OR

La operación OR esta definida por la siguiente tabla de verdad:

Α	В	AIB
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Supongamos que tenemos dos variables, a=56 y b=72, entonces la operación OR entre estas dos variables resulta:

Es decir, a|b=120. Notar que el resultado es distinto al obtenido si se utiliza el operador OR lógico (||).

Operador OR

Ejemplo

Dado número a=28, si queremos poner en uno el séptimo bit (b_6) podemos realizar a=a|b, donde b=01000000b:

Podemos observar que el séptimo bit de a ahora es uno.

Operación XOR

La operación XOR está definida por la siguiente tabla de verdad:

Α	В	A ^ B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Supongamos que tenemos dos variables, a=56 y b=72, entonces la operación XOR entre estas dos variables resulta:

Es decir, a^b=112.

Propiedades del operador XOR

- ► Conmutativa: A^B = B^A
- ► Asociativa: A^(B^C) = (A^B)^C
- $A^A = 0$
- $A^0 = A$

A partir de las propiedades anteriores resulta:

$$(B^A)^A = B^0 = B$$

Operador XOR

Ejemplo

La cadena de caracteres "Hola" se puede representar utilizando código ASCII como 01001000 01101111 01101100 01100001.

Esta cadena puede ser cifrada con la clave 11110011:

```
01001000 01101111 01101100 01100001

^ 11110011 11110011 11110011 11110011

10111011 10011100 10011111 10010010
```

Aplicando el operador XOR con la misma clave:

```
10111011 10011100 10011111 10010010

11110011 11110011 11110011 11110011

01001000 01101111 01101100 01100001
```

Operador complemento a uno

El operador binario ~ se conoce como operador complemento a uno o también como operador NOT. Es un operador unario, es decir solo necesita un operando.

Α	~A
0	1
1	0

Si a=56, resulta $^{\sim}$ a=-57 dado que la secuencia de bits que representa a la variable a es 00111000b y la secuencia que resulta de aplicarle el operador $^{\sim}$ resulta 11000111b.

Operador complemento a uno

Ejemplo

La expresión $x=x\&^0xff$ pone los últimos 8 bits de x en cero.

Notar que esto es independiente de la longitud del tipo de dato a diferencia de la expresión x=x&0xffffff00 que asume que x tiene 32 bits.

- ▶ Se pueden realizar corrimientos de N bits, con $N \in \mathbb{N}$, es decir N = 1, 2, ...
- Los desplazamientos de bits pueden ser hacia la derecha o la izquierda.
- Cada vez que se hace un desplazamiento se completa con ceros en el otro lado (no se trata de una rotación).

Ejemplo

Si a=56 ($56_{10} = 00111000b$) y le realizamos un corrimiento de un bit hacia la derecha: a>>1. El resultado es $00011100b = 28_{10}$.

Notar que se ha dividido al número a por dos!

Desplazando el número n bits hacia la derecha se realiza la división entera del número:

$$a>>n=a/2^n$$

Análogamente, el desplazamiento a la izquierda es equivalente a multiplicar por potencias de dos:

$$a << n = a \times 2^n \tag{1}$$

La ventaja de los desplazamientos es que son menos costosos que hacer las operaciones de multiplicación y división.

Importante: Hay que tener cuidado al realizar desplazamientos hacia la izquierda dado que se obtener resultados erróneos debido al *overflow*.

También hay que tener precauciones la desplazar hacia la derecha:

- ► En los desplazamientos hacia la derecha de valores sin signo siempre se completan los bits vacíos con ceros.
- ► En los desplazamientos hacia la derecha de valores con signo se completa de acuerdo al bit de signo ("arithmetic shift") en algunas máquinas y con ceros ("logical shift") en otras.

Ejemplo

Determinar si el bit b_3 de un número en binario es 0 o 1:

(a>>3)&1

Si el resultado es 1, indica que efectivamente el bit b_3 es 1.