

# Métricas de avaliação l

# Aula	13
□ Ready	<b>✓</b>
	<b>✓</b>
≡ Ciclos	Ciclo 02: Fundamentos

## **Objetivo da Aula:**

П	Métricas	de	avaliação	de	desem	penho
		٠. ٠	a ranaça c		0.000	P C

Quadro comparativo das métricas

### Conteúdo:

# ▼ 1. Métricas de avaliação de desempenho

Avaliar o desempenho de modelos de séries temporais é essencial para garantir que as previsões sejam precisas e úteis para a tomada de decisão.

Como as séries temporais lidam com dados sequenciais e dependentes do tempo, as métricas de erro devem capturar a diferença entre os valores previstos e os valores reais, considerando tanto a magnitude do erro quanto seu impacto na interpretação dos resultados.

A seguir, estão as principais métricas utilizadas na avaliação de modelos de previsão de séries temporais:

#### ▼ 1.1 Erro Médio Absoluto (Mean Absolute Error)

O **Erro Médio Absoluto (MAE)** mede a média das diferenças absolutas entre os valores previstos e os valores reais.

Ele é útil porque expressa o erro em unidades da variável analisada, tornando a interpretação intuitiva.

O MAE não diferencia erros negativos e positivos, pois considera apenas o valor absoluto do erro, evitando que erros opostos se cancelem.

Quanto menor o MAE, melhor o desempenho do modelo.

#### ▼ 1.1.1. Fórmula do MAE

$$MAE = rac{1}{n}\sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|^2$$

Onde:

- n é o número total de observações
- yi é o valor real da observação i
- y^i é o valor previsto para a observação i

### ▼ 1.2 Erro Quadrático Médio ( Mean Squre Erro )

O **Erro Quadrático Médio (MSE)** é uma métrica que calcula a média dos erros ao quadrado. A principal característica do MSE é penalizar erros maiores, pois os valores são elevados ao quadrado antes de serem somados.

Isso significa que grandes erros impactam significativamente essa métrica. Embora seja amplamente utilizado, seu valor não é facilmente interpretável na escala original dos dados, pois está em unidades ao quadrado.

#### ▼ 1.2.1. Fórmula do MSE

$$MSE = rac{1}{n}\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Onde:

- n é o número total de observações
- yi é o valor real da observação i
- y<sup>i</sup> é o valor previsto para a observação i

#### ▼ 1.3 Raíz do Erro Quadrático Médio (RMSE)

A **Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE)** é a raiz quadrada do MSE e busca corrigir a escala dos erros ao trazê-los de volta para a unidade original dos dados. O RMSE também penaliza erros maiores, mas sua interpretação é mais intuitiva do que a do MSE.

Modelos com RMSE mais baixos apresentam melhor desempenho preditivo.

#### ▼ 1.3.1. Fórmula do RMSE

$$RMSE = \sqrt{rac{1}{n}\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Onde:

- n é o número total de observações
- yi é o valor real da observação i
- y<sup>i</sup> é o valor previsto para a observação i

#### ▼ 1.4 Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE)

O Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE) expressa o erro médio como uma porcentagem do valor real.

Ele é amplamente utilizado para avaliar previsões, pois fornece uma métrica relativa que facilita a comparação entre diferentes séries.

No entanto, o MAPE pode ser problemático quando há valores reais próximos de zero, pois a divisão por valores muito pequenos pode distorcer os resultados.

#### ▼ 1.4.1. Fórmula do MAE

$$MAPE = rac{100}{n} \sum_{i=1}^n \left| rac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} 
ight|$$

Onde:

n é o número total de observações

- yi é o valor real da observação i
- y<sup>i</sup> é o valor previsto para a observação i

### ▼ 1.5 Critério de Informação de Akaike (AIC)

O **Critério de Informação de Akaike (AIC)** é uma métrica usada para comparar diferentes modelos, penalizando modelos mais complexos.

Ele leva em consideração tanto a qualidade do ajuste quanto o número de parâmetros do modelo, incentivando a escolha de modelos mais simples e eficientes.

Um valor de AIC menor indica um modelo melhor.

## ▼ 1.6 Critério de Informação Bayesiano (BIC)

Semelhante ao AIC, o **Critério de Informação Bayesiano (BIC)** também penaliza a complexidade do modelo, mas o faz de forma mais rígida.

Ele é especialmente útil quando se deseja evitar modelos excessivamente complexos que possam estar ajustando ruído em vez de padrões reais. Assim como o AIC, um valor menor de BIC indica um modelo superior.

# ▼ 2. Quadro comparativo das métricas

#### **▼ 1. MAE (Erro Médio Absoluto)**

- **Descrição**: Mede o erro médio absoluto entre as previsões e os valores reais.
- Interpretação: Quanto menor, melhor; indica o erro médio na mesma unidade da variável.
- Principal Característica: Mede erro absoluto sem penalizar valores altos.
- Pontos Fracos: Não diferencia erros pequenos de grandes.
- Pontos Fortes: Simples e intuitivo, útil para entender o erro médio.
- Ocasiões de Uso: Quando se deseja um erro interpretável na mesma unidade da variável.

#### **▼ 2. MSE (Erro Médio Quadrático)**

- Descrição: Calcula a média dos erros elevados ao quadrado.
- Interpretação: Quanto menor, melhor; valores altos indicam erros mais expressivos.
- Principal Característica: Penaliza erros maiores devido ao uso do quadrado.
- Pontos Fracos: Valores altos podem ser inflacionados por erros grandes.
- Pontos Fortes: Dá destaque a grandes erros, útil para identificar padrões ruins.
- Ocasiões de Uso: Quando grandes erros devem ser penalizados fortemente.

#### ▼ 3. RMSE (Raiz do Erro Médio Quadrático)

- Descrição: Raiz quadrada do MSE, mantendo a unidade original dos dados.
- Interpretação: Quanto menor, melhor; mede o erro médio na mesma unidade da variável.
- Principal Característica: Corrige a escala do MSE, tornando-o mais interpretável.
- **Pontos Fracos**: Ainda penaliza erros grandes mais do que pequenos.
- Pontos Fortes: Mais interpretável que o MSE e mantém a penalização de grandes erros.
- Ocasiões de Uso: Quando se deseja um erro interpretável com penalização de grandes erros.

## **▼ 4. MAPE (Erro Percentual Médio Absoluto)**

- Descrição: Mede o erro percentual médio absoluto em relação ao valor real.
- Interpretação: Quanto menor, melhor; expressa o erro como percentual do valor real.

- Principal Característica: Permite comparação entre séries de diferentes escalas.
- Pontos Fracos: Pode ser distorcido quando há valores reais próximos de zero.
- **Pontos Fortes**: Útil para comparar modelos em diferentes escalas e unidades.
- Ocasiões de Uso: Quando é necessário comparar erros entre diferentes escalas.

#### **▼ 5. Bias (Viés do Modelo)**

- Descrição: Mede a média da diferença entre previsões e valores reais.
- Interpretação: Valores próximos de zero indicam que o modelo não superestima nem subestima.
- Principal Característica: Indica se o modelo tem tendência de erro sistemático.
- Pontos Fracos: N\u00e3o quantifica a magnitude total do erro, apenas sua tend\u00e9ncia.
- Pontos Fortes: Indica viés sistemático no modelo, ajudando a calibrá-lo.
- Ocasiões de Uso: Para entender se o modelo tem tendência de super ou subestimar.

# 6. AIC (Akaike Information Criterion - Critério de Informação de Akaike)

- **Descrição**: Critério para avaliar modelos estatísticos baseado na qualidade do ajuste e complexidade.
- Interpretação: Menores valores indicam melhor modelo, penalizando a complexidade.
- Principal Característica: Equilibra qualidade do ajuste e simplicidade do modelo.
- Pontos Fracos: Depende do tamanho da amostra e não indica precisão absoluta.

6

- Pontos Fortes: Ajuda a comparar modelos balanceando ajuste e complexidade.
- Ocasiões de Uso: Para comparar modelos estatísticos com diferentes parâmetros.

# 7. BIC (Bayesian Information Criterion - Critério de Informação Bayesiano)

- **Descrição**: Semelhante ao AIC, mas com uma penalização maior para modelos mais complexos.
- **Interpretação**: Menores valores indicam melhor modelo, penalizando fortemente a complexidade.
- **Principal Característica**: Favorece modelos mais simples e parcimoniosos.
- Pontos Fracos: Penaliza modelos mais complexos mais fortemente que o AIC.
- **Pontos Fortes**: Útil para escolher modelos estatísticos eficientes e sem overfitting.
- Ocasiões de Uso: Quando se busca um modelo parcimonioso sem overfitting.