



第3章 数据库、数据表、记录、索引





# MySQL数据库设计与应用

数据表操作扎实基本功之修改表





#### 修改表主要包括以下几个方面:

- 修改字段相关信息
- **●**修改约束条件
- 修改表的其他选项





#### 修改表结构之Alter TABLE语句

```
ALTER TABLE 表名 alter_spec [, alter_spec ...];
alter_spec定义要修改的内容,其常见语法片段如下:
ADD [COLUMN] col_name column_definition [FIRST | AFTER col_name]
                                                             --添加新字段
 | ADD [CONSTRAINT [symbol]] PRIMARY KEY (index_col_name,...)
                                                             --添加主键
 ADD [CONSTRAINT [symbol]]UNIQUE (index_col_name,...)
                                                             --添加唯一索引
 ADD [CONSTRAINT [symbol]] FOREIGN KEY (index_col_name,...)
                                                         --添加外键
       reference (index col name,...)
                                                         --修改默认值
 ALTER [COLUMN] col name {SET DEFAULT literal | DROP DEFAULT}
  CHANGE [COLUMN] old_col_name new_col_name column_definition --修改字段名及数据类型
 MODIFY [COLUMN] col name column definition
                                                   --修改字段类型
  DROP [COLUMN] col_name
                                                   --删除字段
                                                   --删除主键
  DROP PRIMARY KEY
  DROP INDEX index_name
                                                   --删除索引名称
                                                   --删除外键
  DROP FOREIGN KEY fk_symbol
                                                   --更改表的其它选项
 table options
ALTER TABLE语句允许对表进行多个修改操作,其子句间用逗号分隔。
```





#### >>> 修改字段相关信息--添加/删除字段

- ◆ 向表添加新字段的语法格式如下: Alter table 表名 add 新字段名 数据类型 [first | after 旧字段名]
- ◆删除字段的语法格式如下: alter table 表名 drop 字段名





### >> 修改字段相关信息--修改字段名/数据类型

- ◆修改表的字段名及数据类型的语法格式如下: alter table 表名 change 旧字段名 新字段名 数据类型
- ◆ 只修改表字段数据类型的语法格式如下: alter table 表名 modify 旧字段名 新数据类型





#### >>> 设置自增型字段

默认情况下,MySQL自增型字段的值从1开始递增,且步长为1。 设置自增型字段的语法片段如下:

字段名 数据类型 auto\_increment

自增型字段的数据类型必须为整形,建议将自增型字段设置为主键。





#### >>>> 数据完整性包括

实体完整性:通过主键约束和唯一性约束实现

参照完整性:通过外键约束实现

用户自定义的完整性:通过非空约束、默认值约束和检查约束实现

添加主键、外键、唯一性约束条件的语法格式:

ALTER TABLE 表名 ADD [CONSTRAINT [约束名]] 约束类型(字段名)





#### 修改约束条件--添加或删除主键约束

主键约束(primary key):确保表中每一行记录是唯一的,一个表只能有一个主键,主键的值不能重复而且不能为空( null )。

- ◆向表添加主键的语法格式: alter table 表名 add primary key (字段名);
- ◆删除主键约束的语法格式: alter table 表名 drop PRIMARY KEY





#### >>> 修改约束条件--添加或删除外键约束

外键约束(foreign KEY):用于保证外键字段值与父表中主键字段值的一致性,外键字段值要么是NULL,要么是父表中主键字段值的复制。

- ◆添加外键的语法格式: ALTER TABLE 表名 ADD CONSTRAINT 外键名 foreign KEY(外键字段) references 关联表名(关联字段) [on delete 级联选项][on update 级联选项];
- ◆删除外键的语法格式: alter table 表名 drop foreign Key 约束名





## 外键约束级联选项参数说明

参数名称	功能描述
cascade	父表记录的删除(delete)或修改(update)操作,会自动删除或 修改子表中与之对应的记录
set null	父表记录的删除(delete)或修改(update)操作,会将子表中与 之对应记录的外键自动设置为null值
no action	父表记录的删除(delete)或修改(update)操作,如果子表存在与之对应的记录,那么删除或修改操作将失败
restrict	与no action功能相同,是默认设置,也是最安全的设置




>>> 修改约束条件--添加或删除唯一性约束

唯一性约束(unique):用于保证表中某个字段的值不重复且值能为空(null),一个表可以定义多个唯一性约束。

- ◆添加唯一性约束的语法格式: alter table 表名 add [constraint [约束名]] unique (字段名);
- ◆删除唯一性约束的语法格式: alter table 表名 drop index 唯一索引名;





非空约束(not null):用于保证表中某个字段的值不能取 null值。

- ◆添加非空约束的语法格式: alter table 表名 modify 字段名 数据类型 not null;
- ◆取消非空约束: alter table 表名 modify 字段名 数据类型 null;





#### 修改约束条件--添加或删除默认值约束

默认值约束(default):用于指定一个字段的默认值。插入记录时,如果没有给该字段赋值,数据库系统会自动为这个字段插入默认值。

- ◆添加默认值约束: alter table 表名 alter 字段名 set default 默认值;
- ◆删除默认值约束: alter table 表名 alter 字段名 drop default;





### >>> 修改表的其它选项

alter table 表名 engine=新的存储引擎类型 alter table 表名 default charset=新的字符集 alter table 表名 auto\_increment=新的初始值 alter table 表名 pack\_keys=新的压缩类型





# >>> 总结与思考

本节介绍了修改数据表结构和数据完整性的含义及实现 方法。数据完整性通过主键约束、外键约束和用户自定义约束 来实现,保证了数据库中的数据不受非法数据的影响,保证了 数据的一致性。

思考:MySQL中检查约束的含义及实现方法。





信息时代,数据织就未来

