# AIRSS 说明手册

# Yang Li lyang.1915@gmail.com

2020.10.24 — 2020.10.28

# **Contents**

1	关于 AIRSS	2
2	准备工作         2.1 Linux 系统	3
3	自定义随机结构         3.1 *.cell 文件结构概括          3.2 *.cell 文件参数细节          3.2.1 结构数据          3.2.2 全局参数	7 7
4	结构弛豫与能量计算         4.1 联合 airss-pp3 模块弛豫         4.2 联合 CASTEP 弛豫         4.3 联合 VASP 弛豫	24
5	数据后处理         5.1 *.res 文件结构	
A	AIRSS 安装日志       :         A.1 软件主体安装	32

# 1 关于 AIRSS

AIRSS(Ab Initio Random Structure Searching) 是一款由英国剑桥大学 Chris Pickard 教授<sup>1</sup>等人开发的第一性原理结构搜索软件. 该软件是开源的, 受 GPL2 许可证保护. 访问其官方网站, https://www.mtg.msm.cam.ac.uk/Codes/AIRSS, 可获取安装源码.

所谓结构搜索是指:对于一原子结构未知的体系,在一定物理条件(如原子间距,分布密度,元素构成,元素配比等)的限制下,广泛地猜测其构型,进行结构弛豫并计算其能量,最终得到(DFT计算上的)全局最稳定原子结构的过程.显然人工手动猜测或是计算机盲目地遍历式搜寻是极为笨拙、耗时、甚至难以实现的.因此,就需要使用一套成熟的结构搜索软件,系统且巧妙地捕捉体系的稳定构型.

AIRSS 正是这样一款软件. Chris 教授本人关于此软件的介绍可参考有关视频. 另外还有两个较为常用的结构搜索软件: USPEX 和 CALYPSO.

与 USPEX 或 CALYPSO 中使用的遗传算法不同, AIRSS 基于完全随机的结构搜索策略, 其产生的不同结构是完全随机且独立的, 这样的算法非常有利于搜索任务的并行实现.<sup>2</sup> 而这种随机方法的有效性在 Chris 教授关于 AIRSS 文章中也有所证明.<sup>3</sup> AIRSS 最强大之处在于其众多灵活的可调参数, 这可以说是此项目最出众的特点. AIRSS 的用户体验给人一种"傻瓜相机 vs 专业单反相机"的感觉. 前者简单实用, 可以一键提交各种不同类型的任务并获得不错的结果. 后者按键众多参数可调, 能自定义产生各种更加专业精细的结果. 前者是牺牲灵活性换取操作简易; 后者则相反. AIRSS 可以根据用户需求高度自定义研究对象的特征. 例如, 我们甚至可以使用此软件验证某个原子结构的稳定性, 或是进行晶格表面势能的计算.

令人遗憾的是, AIRSS 作为一个功能强大的结构搜索软件, 其官方手册却相对简陋, 未能覆盖全部用法. 再加上网络上相关说明文档或教程十分匮乏, 所以大部分人对 AIRSS 这样一个材料设计领域异常优秀的程序并不熟悉.

为了弥补这一缺憾,笔者决定编写此文.以下内容算不上指南或教程,仅仅是学习 AIRSS 的一些记录.本文绝大部分结论是自行分析源码、实际运行程序、尝试摸索所得.<sup>4</sup> 受各种因素限制,理解和解释上的错误或不可避免.如有问题,还望您不吝指正.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Chris 教授同时还参与研发过 DFT 计算软件 CASTEP.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>比如, 我们可以用 AIRSS 随机产生 1000 个结构, 而后独立弛豫

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>[1] PRL 97, 045504 (2006); [2] JPCM 23, 053201 (2011)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>官方虽然没有给出完整的用户手册, 但是提供了大量的使用范例, 位于程序的 example 目录中, 供使用者参考学习.

# 2 准备工作

# 2.1 Linux 系统

阅读本记录前, 您需要对 Linux 操作系统有一定的了解. 例如, 能理解以下指令的含义:

user@machine\_name\$ ls | grep \*.cell

以及下述指令所能引起的灾难性事故:

root@machine\_name# rm -rf / home/user\_name/trash\_directory

另外需要特别提醒的是,由于 PDF 文档编译时会将某些字符转化为命令行不能识别的符号 (如 ls-1 中的减号,虽然他们看起来与命令号输入的减号并无不同),所以**在直接复制粘贴本文档中的命令或字符使用时,请加以小心**.

### 2.2 程序的安装与卸载

附录 A 中以 airss-0.9.0 版本为例, 简要记录了 AIRSS 的安装过程. 最新的 airss-0.9.1 在安装过程上做了大量简化, 您可以自行阅读其内包含的 README 文件, 安装此版本.

AIRSS 主运行脚本使用 perl 语言写成, 仅能安装在 \*nix 系统中, 且只支持在命令行 (Command Line) 使用. 安装此软件前, 您最好已经了解 GNU make 的使用方法.

### 2.3 初次运行 AIRSS

初次接触 AIRSS, 您可以在终端输入 airss.pl 指令查看软件欢迎界面.

```
user@machine_name$ airss.pl
      . 0 .
                00000 000000000.
                                    .000000..0 .000000..0
                '888' '888 'Y88. d8P' 'Y8 d8P'
888 888 .d88' Y88bo. Y88bo
     .888.
                                              Y88bo.
    .8:888.
                       88800088P,
                                    ':Y8888o.
   .87 7888.
                 888
                                                  ':Y8888o.
                                        ':Y88b
.d8P oo
                 888
                       888'88b.
 .880008888.
                      888 '88b. oo
                888
8,
       ,888
                                                       . d8P
0880
         o88880 o8880 o8880 o8880 8::88888P' 8::88888P'
     Ab Initio Random Structure Searching
    Chris J. Pickard (cjp20@cam.ac.uk)
            Copyright (c) 2005-2018
Please cite the following:
[1] C.J. Pickard and R.J. Needs, PRL 97, 045504 (2006)
[2] C.J. Pickard and R.J. Needs, JPCM 23, 053201 (2011)
Usage: airss.pl [-pressure] [-build] [-pp0] [-pp3] [-gulp]
                [-lammps] [-gap] [-psi4] [-cluster] [-slab]
                [-dos] [-workdir] [-max] [-num] [-amp] [-mode]
                [-minmode] [-sim] [-symm] [-nosymm] [-mpinp]
                [-steps] [-best] [-track] [-keep] [-seed]
 -pressure f Pressure (0.0)
  -build
               Build str. only (false)
               Use pair potentials rather than Castep (OD) (false)
  -pp0
               Use pair potentials rather than Castep (3D) (false)
 -pp3
 -gulp
               Use gulp rather than Castep (false)
 -lammps
               Use LAMMPS rather than Castep (false)
              Use GAP through QUIP/QUIPPY/ASE (false)
 -gap
 -ps4
               Use psi4 (false)
              Use VASP (false)
  -vasp
  -cluster
              Use cluster settings for symmetry finder (false)
               Use slab settings (false)
  -slab
  -dos
               Calculate DOS at Ef (false)
  -workdir s Work directory ('.')
            n Maximum number of str. (1000000)
 -max
           n Number of trials (0)
f Amplitude of move (-1.5)
  -amp
 -mode
               Choose moves based on low lying vmodes (false)
 -minmode n Lowest mode (4)
-sim f Threshold for structure similarity (0.0)
           f Symmetrise on-the-fly (0.0)
           f No symmetry (0)
n Number of cores per mpi Castep (0)
 -nosvmm
 -mpinp
 -steps
            n Max number of geometry optimisation steps (400)
 -best
               Only keep the best str. for each compos. (false)
  -track
               Keep the track of good str. during RESH(false)
               Keep intermediate files (false)
 -keep
           s Seedname ('NONE')
 -seed
user@machine_name$
```

airss.pl 是使用 AIRSS 执行结构搜索的主要指令. 欢迎界面中已经系统且简要地说明了该指令的用法. 用法解释中的表格有三列. 第一列是传入参数的名称; 第二列是传入参数的数据类型, f 代表浮点数, n 代表整数, s 代表字符串, "空" 代表逻辑字符串 true 或 false. 第三列是对相应参数的简单描述.

# 3 自定义随机结构

AIRSS 的核心组件名为 **buildcell**. 这个组件的作用就是依据用户给出的\*.cell 文件,生成一系列结构的随机但符合给定物理条件约束的初始原子构型. 另外,我们也可以单独拿出此模块,使其与其他程序(如 VASP等)适配. 学会书写出高度自定义化的\*.cell 文件是学习 AIRSS 的根本.

# buildcell 区块的执行大致分为以下几步:

- 1. 通过 cell.f90 模块读取 \*.cell 文件中的配置信息.
- 2. 通过 build.f90, opt.f90 等模块生成满足要求的结构.
  - (a) 首先根据给定的原子及其半径确定合理的晶格常数, 若存在晶格标签<sup>5</sup> #FIX 则忽略此步骤.
  - (b) 按要求在随机位置生成某个原子.
  - (c) 根据约束选择:接受这一位置,拒绝这一位置,或者 PUSH 当前原子. PUSH 是指:将原子位置过近的两原子在其连线方向上,反向移开相同 距离. 当原子标签中有 FIX 或 NOMOVE 时,忽略这一操作.
  - (d) 遍历体系中的全部原子, 直至更新完整个结构.
  - (e) 视用户设置, 用唯象的对势 (pp3) 对结构进行简单弛豫.
- 3. 通过 buildcell.f90 模块输出上述满足要求的随机结构.

### 3.1 \*.cell 文件结构概括

\*.cell 文件是结构搜索的"种子文件",您可以在此文件中设置搜索约束条件、文件名称前的星号(\*)代表是 Linux 系统下的通配符,也即它代表任意字符.在 AIRSS 文件系统中,我们把后缀名前的部分称为"seed name". Seed name 可用于区分不同计算的同类文件.文中后续见到所有通配符,如果不特殊指明,均代指 seed name.

#### \*.cell 文件有以下特点:

- 1. 由于 AIRSS 是由部分参与 CASTEP 研发的人员编写, 因此该程序对 CASTEP 极其友好, 这里的 \*.cell 文件与 CASTEP 中的 \*.cell 文件完全兼容.
- 2. \*.cell 文件设置参数时, 需要使用一定的 keywords 标明所设参数的含义.
- 3. AIRSS 完全复用了 CASTEP 中进行结构声明的 keywords, 如 LATTICE\_CART 等.
- 4. AIRSS 内置的 keywords 一般以 # 开头, 如 #RASH. (以使得 AIRSS 的 \*.cell 文件与 CASTEP 完全兼容)
- 5. \*.cell 文件主要由两部分组成: "结构数据" 和 "全局参数". 相应的, 文件中的 keywords 也可以分为上述两类.
- 6. 任何 keyword 之间没有书写顺序上的限制.
- 7. \*.cell 中设定的所有的 keywords 需要采用**大写字母**书写, 并注意在 keywords、等号和参数数值之间**不能添加空格**. 同时, 任何空行都将被自动忽略.
- 8. 该文件中使用双井号 (##) 标明注释内容.
- 9. 虽然程序允许单行中出现多个 keywords, 但出于对所写文件的规范性和易读性考虑, 最好一行只写一个 keyword.

#### 以下是预测金属铝结构所用到的 Al.cell 文件:

```
user@machine_name$ cat Al.cell
   %BLOCK LATTICE_CART
2
   2 0 0
3
   0 2 0
   0 0 2
   %ENDBLOCK LATTICE_CART
   %BLOCK POSITIONS_FRAC
   A1 0.0 0.0 0.0 # A11 % NUM=8
   %ENDBLOCK POSITIONS_FRAC
10
11
   #MINSEP=1.5
12
   user@machine_name$
```

#### 上述 \*.cell 文件的结构可做如下概括:

- 1. 前 9 行是由%BLOCK [keywords] 格式定义的数据读取区块, 这种格式在 CASTEP 中是十分常见的. 这些区块定义了晶体基本的**结构数据**.
- 2. 1 至 5 行数据的 [keywords] 是 LATTICE\_CART, 声明使用笛卡尔绝对坐标系 定义的单胞基矢.
- 3. 7至9行使用的 [keywords] 是 POSITIONS\_FRAC. 这在 CASTEP 中的意义是 "以分数坐标定义的原子位置". 而在 AIRSS 中,该数据模块不仅可以指明原子初始位置,还可以定义搜寻过程中对单种原子的约束条件. 若初始不知道原子的具体位置,可将其设为任意值,如(0,0,0),程序将自行找到符合要求的原子位置. 原子位置设置的更具体细节将在之后给出.
- 4. 第 11 行的 #MINSEP 是 AIRSS 中的**全局参数**. #MINSEP=1.5 表明了任意两原子的间距不得低于 1.5 Å.

可以看到,\*.cell 文件的结构大致分为两大部分:结构数据和全局参数.

# 3.2 \*.cell 文件参数细节

#### 3.2.1 结构数据

该部分沿用了 CASTEP 的结构文件中定义数据的模式. 结构数据由两部分构成: 晶格参数数据区块, 原子位置数据区块.

数据区块的具体模式如下所示:

```
%BLOCK [keywords]
[...]
[structure data]
[...]
%BLOCKEND [keywords]
```

可以在 AIRSS 中使用的数据区块关键字 ([keywords]) 已在 Table 1 中列出.

Table 1: AIRSS Cheat Sheet - Data BOLCK

参数名称	功能说明
LATTICE_CART	使用笛卡尔坐标系,以一个 3×3 的矩阵定义 <b>单胞</b> 基矢.通过在该区块中附加以下标签: #FIX,#CFIX,#ABFIX,可分别实现:固定整个晶格形状,固定晶格常数 c,固定晶格常数 ab. 另外,需要强调的是,如果要确保晶格参数不变,除了在晶格参数数据区块中加入#FIX,以保证在猜测晶格结构时保持其为常值外,还需要在 DFT 弛豫软件中做相应的设置,以保证其在结构弛豫时也不变.

Table 1 – Continued from previous page

参数名称	功能说明
LATTICE_ABC	以一个 2×3 的矩阵定义单胞的晶格参数. 矩阵第一行是参数 abc,第二行是三个夹角.在同一个.cell中,与LATTICE_CART二选一即可.通过在该区块中附加以下标签: #FIX,#CFIX,#ABFIX,可分别实现:固定整个晶格形状,固定晶格常数 c,固定晶格常数 ab.
POSITIONS_FRAC	以晶格基矢坐标系下的分数坐标定义原子 位置.
POSITIONS_ABS	以笛卡尔坐标系下的绝对数值坐标定义原子位置. 与 POSITIONS_FRAC 二者选一即可.
SYMMETRY_OPS	定义生成的单胞所必须满足的对称操作,四行一组,前三行定义旋转操作,第四行行定义平移操作。具体用法可参考CASTEP:SYMMETRY OPS.

下面简单介绍, 晶格参数数据区块和原子位置数据区块的详细书写方法.

**晶格参数** 首先介绍晶格参数的设定,以LATTICE\_CART 为例. 例 1.

上述字段构建了一个  $20 \times 20 \times 20$  ų 的正方体作为晶体的单胞. 这里的 #FIX 被称为**晶格标签** (Lattice Tags).

它声明了晶格常数在搜寻 (生成初始随机结构) 过程中是不能改变的. 如果您想保证体系晶格常数在进行 DFT 弛豫时也不变,则需要在相应计算软件的输入文件中设置.

**原子位置** 再介绍原子位置的设置方法,以POSITIONS\_FRAC 为例. 例 2.

```
1 %BLOCK POSITIONS_FRAC
2 Al 0.0 0.0 0.0 # Al1 % NUM=2
3 Mg 0.0 0.0 0.0 # Mg1 % NUM=4
4 0 0.4 0.2 0.3 # 01 % NUM=1 POSAMP=0 FIX
5 0 0.1 0.1 0.1 # 02 % NUM=1 POSAMP=0 UNMOVE
6 H 0.3 0.3 0.6 # free_H
7 H 0.0 0.0 0.0 # H-set % ANGAMP=0 POSAMP=0
8 H 0.0 0.0 0.0 # H-set % ANGAMP=0 POSAMP=0
9 %BLOCKEND POSITIONS_FRAC
```

通过这个例子可以看出,原子位置结构数据的基本格式是:

[element] [x] [y] [z] # [atoms\_set\_name] % [tag1] [tag2] [tag3]

#### 每一行内部的元素含义如下:

- 1. 第一项是元素名称,如果**将元素名称设置为 Z**,则表示此原子是个空位,空位与真实原子一样具有体积和 PUSH 属性,但不会在最终结果中输出.
- 2. 二三四项是原子位置坐标.
- 3. 井号(#)后的第一项是原子所在原子集的名称,原子集名称可以被设置成任意字符. 原子集名称相同的原子组成一个原子集,原子集是由一个或多个原子构成的基本结构单元,同一个原子集中的原子做相同的随机移动,且不受PUSH影响. 如无特殊需求,为了实现自由度相对最大化,一般不推荐将不同原子放入同一原子集中.
- 4. 百分号 (%) 之后的内容都是**原子标签** (Atom Tags). 同一行原子可以指定多个原子标签,中间用空格隔开,他们共同指定了该原子应该满足的若干约束条件.

Table 2 是 AIRSS 中全部可用的原子标签的具体说明.

Table 2: AIRSS Cheat Sheet – Atom Tags (distance in Å)

参数名称	输入类 型	默认   值	功能说明
$\begin{array}{c} \text{NUM=n} \\ \text{NUM=n}_{\text{min}} - n_{\text{max}} \end{array}$	int	1	定义该行原子实际代表的原子个数. 使用 NUM 定义的重复原子会被逐个单独分配到不同的 <b>原子集</b> 中.
POSAMP=d	float	-1.0	定义该行原子在结构搜索过程中, 能偏离初始位置的最大距离. 若 为负值则无限制.
MINAMP=d	float	0.0	定义该行原子在结构搜索过程中,   偏离初始位置的最小距离.
XAMP=d	float	-1.0	定义该行原子在结构搜索过程中, 在X轴方向上移动的最大距离. 若为负值则无限制.设置该项会 令 POSAMP 和 MINAMP 失效
YAMP=d	float	-1.0	定义该行原子在结构搜索过程中, 在 Y 轴方向上移动的最大距离. 若为负值则无限制. 设置该项会 令 POSAMP 和 MINAMP 失效.

Table 2 – Continued from previous page

Table 2 – Continued from previous page    输入类   默认   おおおい					
参数名称	型型	值	功能说明		
ZAMP=d	float	-1.0	定义该行原子在结构搜索过程中, 在 Z 轴方向上移动的最大距离. 若为负值则无限制. 设置该项会 令 POSAMP 和 MINAMP 失效.		
ANGAMP= $\theta$	float [0,360]	-1.0	原子绕自身所在 <b>原子集</b> 中心旋转角度的最大值 (与 POSAMP 互相独立,分开作用). 存在晶格标签 #FIX 时, ANGAMP=0, POSAMP=0 与NOMOVE(\FIX) 共用,可保证原子在原始位置不动. 如果 cell 文件中所有原子集都只有 1 个原子,则该参数失效, ANGAMP 强制设为0. 若为负值则无限制.		
RAD=d	float	0.0	设置原子的半径,用于判断两个原子间的最小距离,MINSEP,其优先级低于直接设置全局参数#MINSEP=.		
FIX	void	off	该原子在产生结构时不受 PUSH 影响. 任何接近该原子的可移动原子都会以 2 倍的 PUSH 步长被PUSH 回去. 同时向 cell 文件中写人指令使其在 CASTEP 弛豫时也不动. 这一指令仅在晶格被 #FIX时有效. 原子标签中的 FIX 与晶格标签中的 #FIX, #CFIX, #ABFIX 名称相似, 但作用不同.		
NOMOVE	void	off	该原子在产生结构时不受 PUSH 影响, 任何接近该原子的可移动原子都会以 2 倍的 PUSH 步长被PUSH 回去. 这一指令仅在晶格被#FIX 时有效.		
$\begin{array}{l} {\tt COORD=n,} \\ {\tt COORD=n_{min}-n_{max}} \end{array}$	int	-1	约束该行原子的配位数 (最近邻原子数). 若为负值则无限制.		
NN=±elm	string	null	规定原子最近邻元素种类,'+'代表必须近邻该元素,'-'代表不能近邻该元素,'-'代表不能近邻该元素.一个原子只能指定一种元素近邻或不近邻 (NN 参数仅会被读入一次).若为空,则表示无限制		

Table 2 – Continued from previous page

参数名称	输入类   型	默认   值	カ能说明
0CC=p	float [0,1]	1.0	该点位占据原子的几率,同种元素在不同位占据原子的几率,同种元素的占据几率之数. 接收分数形式的输入,如 OCC=1/3. 若该值设为小于 0 的数,则强行不再输送的输入,如 DCC 设置为 1,同时不再输其的原子位置. 若原可能因对称性的有 FIX NOMOVE 标签,则 OCC 强制设力 1. 若该原子 OCC 大于 1,则将其为 Z的效果相同). 系统存可强制提为 Z的效果相同). 系统存可强制模型,所不可能是更为实验,使用更小的 OCC 可用,是位于对称性更高的用法是置,对称性不少的。 若设置,若设置,在没有对称性不,OCC 参数失效;在有对称性条件下,可是参数失效;中的说明.
MULT=m	float	-1.0	设置该原子点位的 multiplicities. 这一数值为正时,强制将 OCC 参数的值覆盖为 MULT/SYMM_NUM. 其中 SYMM_NUM 为晶格对称群元的个数. 若设置了全局参数#NFORM=n(n 大于 0),则等效于将所有原子的 MULT 的值设为 n,同时不设置#NFORM=. 若该行原子有标签 FIX 或 NOMOVE,则强制将该原子的 MULT 设为-1. 使用这一参数,可以限制某一行原子由晶体对称性实际生成原子的作数,以及所处位置对称性的高低.关于格点 multiplicities 与对称性的关系可参考 BCS: Wyckoff Position.
PERM	void	off	在完成原子位置选定后, 重排 (按一定概率互相交换) 指定原子位置间的元素种类. 需要配合全局参数 #PERMUTE 使用, 否则该参数将被关闭.

Table 2 – Continued from previous page

参数名称	输人类 型	默认 值	功能说明
ADATOM	void	off	表明该行原子是等,未加该标签的所有原子位置生成结束之后, 再加入的原子.
ATHOLE	void	off	表明该原子位于被挖掉的孔洞之中,输出结构中将自动删除该原子. 常与全局变量 #HOLE=, #HOLEPOS= 联用.

#### 3.2.2 全局参数

结构搜索过程中整个体系应遵守的条件由全局参数指定. AIRSS 中的全局参数均以井号(#)开头,对体系中晶格以及全部的原子作用. 另外,有些全局参数和原子标签有相同的作用,此时,原子标签设置的优先级要高于全局参数.

#### 全局参数目前覆盖的功能大致可以分为以下几类:

- 1. **对晶胞参数的约束**. 比如固定初始晶胞, 约束晶胞体系, 约束晶胞变化程度, 约束晶胞所在晶系, 为晶胞添加真空层等.
- 2. 对体系化学式的要求. 比如体系是几元的, 电子是否能配平 (是否有悬挂键) 等.
- 3. **对原子位置的约束**. 如两原子之间的最短距离, 某个原子偏离初始位置的最大/最小距离, 某原子的配位数等.
- 4. **对体系对称性的约束**. 如体系有几个对称操作, 在什么空间群, 对称性寻找的精细程度, 是否引入破坏对称性扰动等.
- 5. **对程序本身搜索算法的调整**. 如,接受搜索失败次数上限,是否引入 PSUH,是否引入 TPSD,是否引入 RASH 等.
- 6. (不太常用的) 在晶体中加入一个覆盖整个晶胞的力场. 如, 加入一个球形力场, 椭球力场, 长条状力场, 平面力场等.

AIRSS 中全部可用的全局参数的功能和详细使用方法如 Table 3 所示.

Table 3: AIRSS Cheat Sheet – Global Pragma (distance in  $\mbox{\normalfont\AA})$ 

参数名称	制入类型 型	默认 值	功能说明
#CELLCON= $\alpha$ b $c$ $\alpha$ $\beta$ $\gamma$	int	off	定义晶胞应满足的条件: $a,b,c$ 是晶格常数; $\alpha,\beta,\gamma$ 是三个晶角. 晶格常数可选填的值有 $\{0,-1\}$ , 晶角可选填的值有 $\{0,-1,\theta\}$ . 0表示无约束, $-1$ 表示相等. 如 #CELLCON=-1-1 -1 90 90 90表示立方晶系.
#SYSTEM=sys	string	off	设置结构所在的晶系,可选的输入有 [Tric, Mono, Hexa, Rhom(/Trig), Orth, Tetr, Cubi].该参数实际为 '#CELLCON=' 参数的若干特殊组合.
#CONS=p	float (0,1]	0.4	约束单胞边长.接近0表示完全 没有约束,等于1表示尽一切可 能约束晶胞 abc 三边等长.
#ACONS=p	float (0,1]	0.5	约束晶胞晶角,使其远离某一晶格参数极小、晶胞扁平的情况.接近0表示完全没有约束,等于1表示尽一切可能约束三个键角严格等于90度.
#CELLAMP=p	float	-1.0	在一定限度内,随机变化晶格形状,设为负值时采用晶格形状将完全随机变化. p 越小,晶格偏离 cell 文件中给定值越小. 若要启用该参数,建议不要设置超过1.0 的值.6 使用该参数后,晶格标签 #ABFIX 与 #CFIX,原子标签 #CONS 与 #ACONS 都将被弃用. 若为负数则关闭该参数设置.
#VACUUM=d	float	0.0	在晶格 (Z 方向) 中加入 d Å 的真 空层.
#NFORM=n	int	-1	声明单胞中实际存在的原子个数是的 %BLOCK POSITIONS_* 或#SPECIES 中定义的 n 倍. 该选项不可与 #NATOM 联用. 若为负值则此参数被关闭.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>该参数使用方法详见 airss-0.9.1/src/buildcell/src/build.f90 第 100 行 cellamp 变量的使用.

Table 3 – Continued from previous page

参数名称	输入类 型	   默认   值	功能说明
#SUPERCELL= $n_a$ $n_b$ $n_c$ #SUPERCELL= $a_x$ $a_y$ $a_z$ $b_x$ $b_y$ $b_z$ $c_x$ $c_y$ $c_z$	int	off	定义超胞的尺寸. 可以使用超胞中单胞的的个数 n,超胞 中单胞的的个数 n,超胞晶格基矢在三个方向的数值 na nb nc,或是超胞与单胞晶格基矢之间的变换矩阵 [[ax,ay,az],[bx,by,bz],[cx,cy,cz]定义新的超胞. 超胞的构建策略是:首先用单胞构建符合条件的原子构型,而后根据扩胞参数复制粘贴得到超胞后直接输出.
#SLAB	void	off	声明该结构是一个二维平面结构, 取超胞时将不再向 c 方向扩胞,同时检查结构对称性时也将忽略 c 方向.
#SURFACE	void	off	声明该结构是一个表面结构, 表面结构继承 SLAB 的全部特性, 同时增加一条与表面相关的对称性限制条件. <sup>7</sup>
#MOLECULES	void	off	声明同一个原子集中的原子构成了一个基本分子构型,检查配位时将不再对同一个原子集内的原子做检查.
#CLUSTER	void	off	声明预测的结构是无周期性的团   簇.
#F0CUS=n	int	0	约束最终结构必须是 n 组分的 (由 n 种不同的元素构成). 该参数一般用于变组分分析. 小于等于 0 表示无约束.
#OCTET	void	off	检查化学配比是否电子配平 (全   部电子数是否可以被 8 整除).
#POSAMP=d	float	-1.0	与原子标签中的定义相同,结构 搜索中原子偏离初始点的最大位 置. 负值为无限制.
#MINAMP=d	float	-1.0	与原子标签中的定义相同,结构   搜索中原子偏离初始点的最小位   置. 负值为无限制.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>见源码 airss-0.9.1/src/buildcell/src/cell.90 第 3216 行

Table 3 – Continued from previous page

参数名称	输人类 型	默认 值	功能说明
#XAMP=d	float	-1.0	与原子标签中的定义相同,结构 搜索中原子 X 方向偏离初始点的 最大振幅. 负值为无限制. 设置 该项会令 POSAMP 和 MINAMP 失 效.
#YAMP=d	float	-1.0	与原子标签中的定义相同,结构 搜索中原子Y方向偏离初始点的 最大振幅.负值为无限制.设置 该项会令POSAMP和MINAMP失 效.
#ZAMP=d	float	-1.0	与原子标签中的定义相同,结构 搜索中原子 Z 方向偏离初始点的 最大振幅. 负值为无限制. 设置 该项会令 POSAMP 和 MINAMP 失 效.
#ANGAMP=θ	float [0,360]	-1.0	与原子标签中的定义相同,原子 绕自身所在 <b>原子集</b> 中心旋转角度 的最大值. 负值为无限制.
#MINBANGLE=θ	float (0,360]	0.0	设置搜索结构中,原子键角的最   小值.
#MAXBANGLE=θ	float (0,360]	180.0	设置搜索结构中,原子键角的最   大值.
#MINSEP=d $x-x=d_{XX}$ $x-y=d_{XY}$	float	0.0	两原子间最小距离, 也可以用来定义两原子距离固定是多少. 比如 #MINSEP= 2.0 Li-Li=2.6 Ge-Ge=2.51
#RAD=d	float	0.0	与原子标签中的定义相同, 定义   原子的半径大小.
#C00RD=n	int	-1	与原子标签中的定义相同,设置 原子的配位数限制. 负值为无限 制.

Table 3 – Continued from previous page

参数名称	输入类 型	   默认   值	previous page 功能说明
#SPIN= $S_{real}$ $S_{mod}$ #SPIN= $S_{real}$ $S_{mod}$ "elm <sub>1</sub> elm <sub>2</sub> "	float, string	off	随机设置体系每个原子上共线自旋的取值. 并要求 $S_{t,real}/N_{ions}$ = $S_{real}$ , $S_{t,mod}/N_{ions}$ = $S_{mod}$ , 其中 $S_{t,real}$ 是全部指定原子自旋的和, $S_{t,mod}$ 是全部指定原子自旋绝对值的和. 未被指定的原子自旋绝对值的和. 未被指定的原子自旋保持为 $0$ . 可以用被双引号包裹的带空格的元素符号指明哪些是指定原子. 若未指定任何原子,则默认所有原子都是指定原子. 例如 #SPIN=0 5 "Fe Co"或者 #SPIN=1 4
#SPECIES=elm <sub>1</sub> %tags <sub>1</sub> , elm <sub>2</sub> %tags <sub>2</sub> , #SPECIES=elm <sub>1</sub> , elm <sub>2</sub>	string	off	使用简化记号定义体系原子组分. 例如, #SPECIES=Si%NUM=1 COORD=2,0%NUM=2. 该参数不能与BLOCK POSITIIONS_* 同时出现.
$\label{eq:matom} \begin{split} & \text{\#NATOM=n} \\ & \text{\#NATOM=n}_{\min} - n_{\max} \end{split}$	0	int	与#SPECIES 联用,定义单胞中总原子数,一般用于变组分分析(变胞预测).且使用此全局参数会使#SPECIES 指令包含的%后的原子标签全部失效.8若#SPECIES 中含有多中元素,则每种元素随机数目,保持总和为 NATOM.该参数设为 0 时自动失效.
$\label{eq:targvol} \begin{split} &\text{\#TARGVOL=V}\\ &\text{\#TARGVOL=V}_{min} - V_{max} \end{split}$	float	init. cell vol.	固定晶格体积为 V, 或 V <sub>min</sub> 到 V <sub>max</sub> 之间的随机数值. 存在晶格 标签 #FIX 时该参数失效. 默认为 初始给定原胞的体积. 该参数常在不引入 BLOCK POSITION_* 区 块时使用.
#VARVOL=V	float	init. cell vol.	与 #TARGVOL= 作用相同, 该参数会覆盖 #TARGVOL= 的设置. 默认为初始给定原胞的体积.
#SLACK=p	float [0,1)	0.0	使用此参数可整体降低体系对原子间成键 (原子相对位置) 的限制, p 越大对原子间间距和角度的要求越低. 默认为 0, 推荐值 0.1-0.3.

<sup>8</sup>详细原因请参见源码 "airss-0.9.1/src/buildcell/src/cell.f90" 第 493 行与 514 行区别.

Table 3 – Continued from previous page

参数名称	输入类 型	默认   值	功能说明
#AUTOSLACK=p	float [0,1)	off	使用此参数可整体降低体系对原子间成键 (原子相对位置) 的限制, p 越大对原子间间距和角度的要求越低. 若给定的初始值 p 不合适, 则以 0.01 的步长递增 SLACK, 直到找到合适的 SLACK 值.
#FLIP	void	off	搜索结构时,对 <b>原子集</b> 引入随机 翻转操作. 若体系中所有原子集 中均只有一个原子,则该参数失 效.
#REMOVE	void	off	删除 (PUSH 后) 重叠的原子 (之一). 可以用于高初始原子密度的结构预测.
#TIGHT	void	off	使得生成的结构更加紧密.
#SYMMOPS=n #SYMMOPS=~n #SYMMOPS=n <sub>min</sub> - n <sub>max</sub>	int	off	声明生成的结构中必须含有 n 种对称操作. 若体系是周期性晶体结构, 推荐从下述整数中选取: 1,2,3,4,5,6,8,12,16,24,48. 若输入中含有波浪号 (~)则表明, 结构搜索时将只在 general positions 上放置原子, 对于对称性更高但数量。即少的 special position 不予考虑. 10 另外需要注意的是, AIRSS中实历,对于对称性复制 n 份. 终序,实现锁定对称性复制 n 份. 终原子按对称性复制 n 份. 终原子按对称性复制 n 份. 终原子有 C4 对称性,则最终治验,则是结合原子标签 OCC,MULT等的点点,可实现在更高对称的点位安放更少原子的操作. 在有波浪号 (~)的模式下不推荐制的个数.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>这里的"数量"是指,满足对称操作所需的最少同类原子数量,也即该点位的 multiplicities.
<sup>10</sup>源代码中这样描述: Symmetry is only be approximately applied (filling general positions only)

Table 3 – Continued from previous page

Table 3 – Continued from previous page    输入类   默认   共会公開					
参数名称 	输入类 型	款以   值	功能说明		
#SYMM=spg #SYMM=~spg	string	off	生成的结构必须在 spg 空间群中, spg 是空间群的名称. 若输入中含有波浪号 (~)则表明,结构搜索时将只在 general positions 上放置原子,对于对称性更高但数量更少的 special position 不予考虑,在此模式下不推荐使用MULT 等参数限制原子对称复制的个数.		
#SYMMNO=n #SYMMNO=~n	int	off	生成的结构必须在第 n 号空间群中, n 是空间群的序号. 若输入中含有波浪号 (~)则表明,结构搜索时将只在 general positions 上放置原子,对于对称性更高但数量更少的 special position 不予考虑,在此模式下不推荐使用MULT 等参数限制原子对称复制的个数.		
#SYMMORPHIC	void	off	只检查体系是否存在点式对称操   作.		
#SGRANK=n	int	230	设置空间群寻找/锁定的序号上限 n. 此值设为 230 时,接受任何空间群的对称性锁定.		
#ADJGEN=n #ADJGEN=n <sub>min</sub> — n <sub>max</sub>	int	0	调整晶胞中使用 general positions(GP) 的个数. 该值为 0 时, 会最大程度地使用 GP 点位. 增大该值则将逐渐更多地使用 Special positions(SP) 点位. 如果尝试后发现难以生成符合条件结构,则程序将动态增加该值. 关于SP/GP 与晶体空间群的关系请参考: Wiki: Wyckoff Position.		
#BREAKAMP=d	float	0.0	在晶格矢量 a 方向随机移动原子破坏原有对称性,原子分数坐标移动距离: $d_a^{(frac)} = (random(0,1) \times d)^{1/3}$		
#NOPUSH	void	off	对于距离过近的原子不引入 PUSH 步,直接拒绝该构型. 该关键字不会关闭 #SPHERE 等关键字引入的晶体中心势场的 PUSH 步.		
#PUSHSTEP=p	float	0.25	每一步 PUSH 移动距离大小 (stepsize) 的比例参数.		

Table 3 – Continued from previous page

参数名称	編入类 型	默认 值	previous page 功能说明
#PUSHMAX=n	int	100	设置最大 PUSH 步数 (在 buildcell 的输出中, 两个 X 之间所夹的* :-符号的个 数).
#OVERLAP=cov	float	off	结束 PUSH 之后,再附加采用 TPSD <sup>11</sup> 对势对晶体结构进行简单 弛豫. cov 为收敛判据,其值越小 对晶格收敛限制越高,推荐值为 0.1-0.2.
#RASH	float	off	在使用 TPSD 对势弛豫结束后 再引入原子集之间的随机位移 和旋转 (SHAKE step). 设置过 #0VERLAP 之后此参数才有效.
#RASH_POSAMP=d	float	1.0	设置由 RASH 引入的 SHAKE 步移 动原子集的最大距离,与 POSAMP 类似.该项必须为一个小的正值, <b>不可设为负数</b> .
#RASH_ANGAMP=θ	float (0,360]	30.0	设置由 RASH 引入的 SHAKE 步原 子集绕自身中点转动的最大角度, 与 ANGAMP 类似. 该项必须为一 个小的正值, <b>不可设为负数</b> .
#CELLADAPT	void	off	在设置#OVERLAP 的情况下附加设置此项,可强制要求 TPSD 简单结构弛豫时同时尝试在保持体积不变的情况下改变单胞的形状.体系默认不会在 TPSD 结构优化步改变单胞形状. 若存在晶格标记#FIX 或者设置了 #CELLAMP=0则此参数失效.
#THREE=p	float	TODO	使用三体势能代替 TPSD 弛豫 结构, <b>该参数对应的功能尚未在</b> airss-0.9.1 中实现.
#COMPACT	void	on	对最终生成的单胞进行 nig- gli reduce 操作. 在晶格形状 没有被锁定时 (未引入晶格标 签#FIX, #CFIX, #ABFIX), 该项 默认打开. R. W. Grosse-Kunstleve, N. K. Sauter and P. D. Adams, Acta Cryst., A60, 1-6 (2004)

 $<sup>\</sup>overline{\ \ }^{11}$  Two-point Step Size Gradient Methods - Barzilai and Borwein, IMA Journal of Numerical Analysis (1988) 8, 141-148

Table 3 – Continued from previous page

参数名称	输人类 型	默认     值	功能说明
#NOCOMPACT	void	off	强制关闭 COMPACT 操作.
#PERMUTE	void	off	在完成原子位置选定后, 重排 (按一定概率互相交换) 指定原子位置间的元素种类. 可以联合原子标签 PERM 使用.
#PERMFRAC=p	$\begin{array}{c} \texttt{float} \\ [0,1] \end{array}$	1.0	设置重排发生的概率.
#HOLE=d	float	-1.0	设置在晶格上切割球洞的半径. 设为负数时不对成型的结构做任 何处理.
#HOLEPOS= $f_a f_b f_c$	float	random	设置在晶格上切割球洞的位置 (分数坐标). 默认为随机位置. 可 与原子标签中的ATHOLE 联用.
#VACANCIES=n@elm	float, string	off	等待结构生成完毕后, 选取 n 个 元素种类为 elm 的原子替换为空 位. 12
#MAXTIME=t	float	1.0	设置对一个猜测结构 PUSH 步使用时间的上限,超过该时间程序将停止 PUSH 并重新猜测新结构.默认 t = 1s.
#NFAILS=n	int	0	每个结构允许的失败次数 (在buildcell 命令输出中出现 X 的次数). 若其值为 0,则无限制.
#SPHERE=r	float	off	在单胞中心处引入一球状势能. 设置球势能的吸引半径为 r. 当原 子与晶格中心距离大于 r 时, 会受 到指向晶格中心的 PUSH.
#ELLIPSOID=r $\epsilon$	float	off	在单胞中心处引人一椭球状吸引势. r 为椭球势能半长轴长度, $\varepsilon$ 为形变程度. 当原子与晶格中心距离大于 r 时, 会受到指向晶格中心的 PUSH. $\varepsilon=0$ 为球形, $\varepsilon$ 越大畸变越严重.

<sup>12</sup>该参数本来还设计了一种不加 @ 符号的输入,但目前在 airss-0.9.1 中,这种输入在后续处理中存在一些 BUG,因此在此未予说明.

Table 3 – Continued from previous page

参数名称	输入类 型	默认 值	功能说明
#PANCAKE=r ε	float	off	在单胞中心处引入一圆饼状吸引势. $r$ 为圆饼半径, $ε$ 为形变程度. 当原子与晶格中心距离大于 $r$ 时, 会受到指向晶格中心的 PUSH. $ε=0$ 为偏平圆饼, $ε=1$ 为接近球形的势能.
#CIGAR=r ε	float	off	在单胞中心处引入一雪茄状吸引势. $r$ 为雪茄长度, $\epsilon$ 为形变程度. 当原子与晶格中心距离大于 $r$ 时, 会受到指向晶格中心的 PUSH. $\epsilon=0$ 为针尖状势能, $\epsilon=1$ 为接近球形的势能.
#CYLINDER=r	float	off	在单胞中心处引入一圆筒状势能(原子在 Z 方向不受力). r 为圆筒势能吸引半径. 当原子与晶格中心距离大于 r 时, 会受到指向晶格中心的 XY 方向的 PUSH.
#CORE=r	float	off	对定义的球状 (椭球状,圆饼状,雪茄状,圆筒状) 吸引势附加排斥核心.设置排斥核心半径 (长轴长度,半径,雪茄长度,圆筒半径) 为r. 当原子与晶格中心距离小于r时,会受到远离晶格中心方向的PUSH.
#WIDTH=l	float	off	使用平面状势能 (原子在 X 和 Y 方向均不受力), 附加计算 PUSH 步的距离. l 为平面状势能吸引长度. 当原子与原点 (origin) 距离大于 l 时, 会受到指向原点的 Z 方向的 PUSH.
#SHIFT=h	float	0.0	将平面势移动至 Z=h 的位置 (origin 的位置), 默认 h = 0.

现在您应该可以轻松读懂下述内容了:

```
%BLOCK LATTICE_CART
    20 0 0
3
   0 20 0
 4
   0 0 20
   #FIX
   %ENDBLOCK LATTICE_CART
 6
   %BLOCK POSITIONS_FRAC
9
   Al 0.0 0.0 0.0 # Al1 % NUM=7-13 COORD=4
10
   %ENDBLOCK POSITIONS_FRAC
11
   #MINSEP=1.5
12
13
    #CLUSTER
14
   #OVERLAP=0.2
15
   #RASH
16
   #POSAMP=3.0
   #MINBANGLE=80
17
   #MAXBANGLE=120
```

另外,\*.cell 文件中还可以完全不出现结构数据对应的数据区块. 比如您只对晶体大概的结构有一些模糊的认识 (比如,只知道其晶体原子构成,晶格大概的体积大小等),仍然可以使用 AIRSS 进行结构搜索. 下面就是这样两则符合规范且十分简洁的 AIRSS 结构种子文件.

例 4.1

```
1 #VARVOL=15
2 #SPECIES=A%NUM=4,B%NUM=1
3 #NFORM=2
4 #MINSEP=1.5
```

#### 例 4.2

```
1  #VARVOL=15
2  #SPECIES=A,B,C
3  #NATOM=2-8
4  #MINSEP=1.5
```

这里用 #VARVOL 代替了晶格参数数据区块 BLOCK LATTICE\_CART, 用 #SPECIES 代替了原子位置数据区块 BLOCK POSITIONS\_FRAC.

# 4 结构弛豫与能量计算

## 4.1 联合 airss-pp3 模块弛豫

使用 AIRSS 联合 airss-pp3 计算模块预测结构时,除了要准备一个\*.cell 的文件外,还需要准备一个名为\*.pp 文件.

airss-pp3 是 AIRSS 自带的 pp3 对势 (pair potential) 计算模块. 其功能是使用化学上经典的分子势场 (如 6-12 势) 弛豫原子结构并输出体系能量. 由于这一模块使用的是维象的晶体能量模型,不涉及任何第一性原理的复杂运算,因此其实现简单、效果稳定、计算速度极快,适用于简单组分的小体系. 更具体的,airss-pp3 采用了如下势能计算原子的受力和体系总能:

$$\mathsf{E}_{ij} = 4\varepsilon_{ij} \left[ \left( \frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{\mathfrak{m}} - \beta_{ij} \left( \frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{\mathfrak{n}} \right] \tag{1a}$$

$$E = \sum_{i < j}^{\text{all ions}} E_{ij} \tag{1b}$$

其中 i,j 标定了不同原子位置, 当元素种类不同时,  $\epsilon_{ij}$ ,  $\sigma_{ij}$  等变量对应不同的值. 使用该模块时, 需要首先配置名为 \*.pp 的参数文件. 这个文件中存储了对势的相关参数, 其内部书写形式如下:

```
n_spec m n range
    specs
3
    # Epsilon
    eps_11 eps_12 ...
    eps_22 ...
    # Sigma
    sgm_11 sgm_11 ...
    sgm_11 ...
10
11
12
    beta_11 beta_12 ...
13
    beta_22 ...
14
```

#### 上述参数中,

- 1. 第 1 行各项分别是: 元素个数; 对势中指数 m,n 的数值; 对势中能量极小值 (力为 0 处) 处距离原子中心的距离  $d_{min}$  与  $\sigma$  的比值, 也即  $d_{min}^{(ij)} = \sigma_{ij} * d_{range}$ .
- 2. 第2行指明了体系中的元素种类,不同元素间用空格隔开.
- 3. 第3行是注释行,在程序中无意义,但必须存在.
- 4. 第 4 至  $(n_{spec} + 3)$  行声明了元素之间的 varepsilon 值对应的矩阵.
- 5. 第 (n<sub>spec</sub> + 4) 行是注释行, 在程序中无意义, 但必须存在.
- 6. 第  $(n_{spec} + 5)$  至  $(2n_{spec} + 4)$  行声明了元素之间的 sigma 值对应的矩阵.
- 7. 第  $(2n_{spec} + 5)$  行必须为书写含有 "Beta" 字符的注释. 若此字符未出现,则系统将强制把全部 beta 值设为 1.
- 8. 第  $(2n_{spec} + 6)$  至  $(3n_{spec} + 5)$  行声明了元素之间的 beta 值对应的矩阵.

例如,

```
1 2 12 6 5

2 A B

3 # Epsilon

4 1.00 1.50

5 0.50

6 # Sigma

7 2.00 1.60

1.76
```

下面通过一个例子来演示 AIRSS 联合 pp3 的计算过程.

```
user@machine_name$ ls
Al.cell Al.pp
user@machine_name$ cat Al.cell
%BLOCK LATTICE_CART
2 0 0
0 2 0
0 0 2
%ENDBLOCK LATTICE_CART
%BLOCK POSITIONS_FRAC
Al 0.0 0.0 0.0 # Al1 % NUM=8
%ENDBLOCK POSITIONS_FRAC
#MINSEP=1.5
user@machine_name$ cat Al.pp
1 12 6 2.5
Al
# Epsilon
# Sigma
2
1
user@machine_name$ airss.pl -pp3 -max 3 -seed Al
user@machine_name$ ls -1
Al-43867-3302-1.res
A1-43867-3302-2.res
A1-43867-3302-3.res
A1-43867-3302.cell
Al.cell
Al.pp
user@machine_name$
```

### 4.2 联合 CASTEP 弛豫

官方推荐 AIRSS 结合 CASTEP 使用, 且构建了 AIRSS 和 CASTEP 间十分完善的接口.

要使用 CASTEP 联合 AIRSS 计算, 首先需要将成功安装的 CASTEP 可执行文件 castep.serial 或 castep.mpi 复制到 AIRSS 的 bin 目录中, 并重命名为 castep.

使用 CASTEP 联合 AIRSS 计算时,除了\*.cell 外,还需要准备\*.param 文件. \*.param 是 CASTEP 的配置文件,您可以在其中定义 CASTEP 计算过程中的必要 配置参数,包括,计算的类型(结构优化,自治,光学性质计算,能带计算等),电 荷,自旋取向,截断能,收敛标准等.该文件通常由若干行组成,每一行包含一个keyword 及其相应的赋值.

#### \*.param 文件主要有以下特点:

- 1. 任何两个 keywords 之间没有书写顺序上的限制.
- 2. 您可以使用#或;或!又或者单词 COMMENT 来添加注释.
- 3. \*.param 中设定的所有的 keywords 和数据均不区分大小写, 同时, 任何标点符号 (除了标明注释内容的符号), 多余的空格和任何空行都将被自动忽略.
- 4. 文件的任何一行中最多只能出现一个 keywords 及其对应参数.

\*.param 文件每一行的基本格式均为:

[keywords] : [value]

其中的':'是为了书写美观便于区分内容所加,程序实际执行时会自动忽略,您也可以完全不加入这一符号转而用空格代替.

CASTEP 中[keywords] 的定义和使用方法, 可参考: CASTEP cell keywords and data blocks.

AIRSS 默认联合 CASTEP 计算, 因此运行下述命令即可启动结构搜索.

user@machine\_name\$ airss.pl -max 3 -seed Al

## 4.3 联合 VASP 弛豫

AIRSS 自带了 airss.pl -vasp 选项用于联合 VASP 弛豫计算. 但官方自带的接口在并行计算方面还有待完善. 基于 AIRSS, 笔者用一套 bash 命令集重新编写了 AIRSS 至 VASP 的接口, 将其命名为airss4vasp(a4v). 后虽考虑过将此命令集使用 python 重新编写, 但 AIRSS 本身无法在 Windows 上运行, 而复写工程又过于庞大且收效甚微, 因此 a4v 目前仍然主要基于 bash 实现.

a4v 可以看做是 AIRSS 的改版, 无需安装原生 AIRSS 便可独立运行. 其主要基于 AIRSS 原生的 buildcell 模块, 同时内嵌了 PBS, NSCC, Slurm 等作业提交系统指令, 真正做到了一键提交 AIRSS+VASP 任务的功能, 同时对计算的并行也有较好的支持. 其具体用法可参见项目内部的 README.md 文件. <sup>13</sup>

在\*.cell 文件设置方面: a4v 增加了对应原子位置弛豫固定的SD-XYZ, SD-XY, SD-X 等原子标签; 同时删减了原先 buildcell 中设置共线自旋数值的全局参数, #SPIN=.

<sup>13</sup>事实上,该说明手册也在此项目中.(笑

# 5 数据后处理

## 5.1 \*.res 文件结构

AIRSS 的计算结果全部储存在了 \*.res 文件中. 这种 \*.res 结构文件最早在 SHELX 中使用. 由于一些历史原因被 CASTEP 和 AIRSS 复用. 由于 SHELX 本身是对 Windows 友好的程序, 因此其输入输出文件的书写格式也沿袭了部分 Windows 文档的特点, 如倾向使用大写字母, REM 代表注释行, 文件使用 END 结尾等.

```
user@machine_name$ cat Al-43867-3302-1.res
TITL A1-43867-3302-2 0.0000000004 60.4852769773 -53.2712053113 0 0
   8 (P63/mmc) n - 1
REM
REM in /Users/alex/Documents/ProgramCode/MaterialCalculateProgram/
   AIRSS/airss-0.9/examples/1.1
R.F.M
CELL 1.54180 2.2 5.2 5.2 86.6 90.0 90.0
LATT -1
SFAC Al
Αl
         0.2544637028970 0.9316224149716
                                           0.6657635302849 1.0
      1
      1 0.7544640475988 0.0982890099295 0.3324301203388 1.0
Al
      1 0.2544640470150 0.3482890078890 0.5824301202379 1.0
Αl
Αl
      1
         0.2544640470479
                          0.8482890103459
                                           0.0824301202324 1.0
      1 0.7544640476367 0.5982890097930 0.8324301190566 1.0
Α٦
      1 0.7544637023180 0.1816224159838 0.9157635306900 1.0
         0.7544637024482
                          0.6816224143044
                                           0.4157635299253 1.0
Αl
      1
      1 0.2544637030384 0.4316224167828 0.1657635292340 1.0
Al
END
user@machine_name$
```

### AIRSS 输出的 \*.res 文件各行的含义如下:

- 1. 第一行 TITL 中的第一项是软件分配给该结构的名称标签, 第二项是系统外加静水压 (GPa), 第三项是单胞体积, 第四项是每个单胞总的焓 (能量), 第五项是原子自旋值的平均值, 第六项是原子自旋绝对值的平均值, 第七项是体系的总原子数, 第八项是体系所在空间群名称, 最后一项是固定字符 n-1.
- 2. 之后若干以 REM 开头的行是注释行, 记录了文件生成的基本信息, 删除后不会有任何影响.
- 4. 下面一行是 LATT -1. 这一行在 SHELX 中用于标定晶格的对称性, 在 AIRSS 中锁定为固定值-1.
- 5. 接下来以 SFAC 开头的一行记录了构成体系的全部元素名称, 不同的元素用一个空格隔开.
- 6. 最后若干行标定了单胞中原子的位置. 这些行中的第一列是元素符号,第二列指明了该元素在 SFAC 行中出现的次序,第三到五列是该行储存了原子的分数坐标,最后一列是原子的占据数,一般设为 1.
- 7. 文件最终以 END 行结尾.

#### 5.2 数据批量化处理

有了计算数据 \*.res 文件后, 就可以使用ca 指令进行数据处理了. ca 是对 AIRSS 中基本分析套件 cryan 的封装.

```
user@machine_name$ ca
ca [-R(recurcsive)] [command line arguments for cryan]
user@machine_name$
```

cryan 的使用方法如下:14

```
user@machine_name$ cryan
Usage: cryan [OPTIONS]
The str. are read from STDIN, for example:
     cat *.res | cryan -s
     gunzip -c lots.res.gz | cryan -f H20
find . -name "*.res" | xargs cat | cryan -m
cryan options (note - the order matters):
-r, --rank
                                         Rank all str.
-s,
     --summary
                                         Summary
-e, --enthalpy <length_scale>
                                        Plot enthalpy vs. pressure
-f, --formula <formula > Select str. of a given com.
-fc, --formula_convert <formula > Attempt to convert.
-t, --top [num] Output top few results
     --unite <thresh>
                                        Unite similar str.
-u,
-dr, --distance <rmax>
                                        Distance threshold
-de, --delta_e <energy>
                                        Ignore str. above energy
-sd, --struc_dos <smear>
                                       Plot a structural DOS
Additional pressure
                                         Extract the stable com.
-ph, --pressure_hull
                                        Ext. the stable str. with P
-<n>
                                         Component <n>
-xg, --xmgrace Plot output with xr-c, --compare <thresh> <structure> Compare structures
                                         Plot output with xmgrace
     --delete
                                        Delete unwanted str.
     --geometry [thresh]
                                         Calculate the atomic geometry
-g,
-n, --num_units
                                        Report n separate str.
     --dimensionality
-d,
                                        Report dD str.
-cl, --cluster
                                         No periodic boundary
-bl, --bondlength
                                        Maximum bond length
-bs, --bondscale
                                        Bond length scaling
-dm, --deltamodularity
                                         Modularity bias parameter
-wt, --weight
                                         Weight the adjacancy matrix
-ns, --notsymm
                                         Clusters point group off
-sc, --struct_comm <thresh>
                                         Determine the community str.
-cm, --community
                                         Output the community str.
-am, --adjacancymatrix
                                         Output the adjacancy matrix
-x, --xyz
                                         Output clusters in {\tt XYZ} format
     --off
                                         Output polyhedra in OFF
-o,
-al, --alpha
                                         Construct alpha shapes
-1, --long
-h, --help, -?
                                         Long names for str.
                                         Print usage information
user@machine_name$
```

<sup>14</sup>为了行文简洁, 对参数的说明做了少许简化, 请自行运行上述指令查看更详细的信息.

使用ca 就可以对之前的计算结果进行分析.

```
user@machine_name$ ca -r > analysis.data

user@machine_name$ cat analysis.data

Al-43867-3302-2 0.00 7.561 -6.659 8 Al P63/mmc 1

Al-43867-3302-1 -0.00 7.561 0.000 8 Al P63/mmc 1

Al-43867-3302-3 0.00 7.564 0.005 8 Al Fm-3m 1

user@machine_name$
```

#### 上述输出结果中,

- 1. 第一列是 AIRSS 软件分配给该结构的名称标签
- 2. 第二列压力值 (GPa)
- 3. 第三列是每个化学式结构单元 (fu) 的体积
- 4. 第四列第一行是一个化学式结构单元 (fu) 的焓值, 之后的几行是不同结构下相对于第一行的焓值
- 5. 第五列是单胞中化学式结构单元 (fu) 的总个数 (单胞中 fug 的个数乘以一个 fug 中 fu 的个数.)
- 6. 第六列是化学式结构单元 (fu) 的化学式
- 7. 第七列是空间群名称
- 8. 第八列是所有搜索结果中出现该结构的次数

如果您认为所列结果过多,可以使用-u 选项,但是要注意,-u 一定要排在-r 之前使用.<sup>15</sup> 如果您仔细看过 cryan 的 help 信息就不难发现这样一个提醒: "note - the order matters".

```
user@machine_name$ ca -u 0.01 -r > analysis.data
user@machine_name$ cat analysis.data
A1-43867-3302-2 0.00 7.561 -6.659 8 A1 P63/mmc 2
A1-43867-3302-3 0.00 7.564 0.005 8 A1 Fm-3m 1
user@machine_name$
```

指令 ca -u 后所跟的数字是一个无量纲的比例. 可以将这一参数简单的做如下理解: 他标定了晶格相似度阈值. 该数值越大,容忍度越高,最终展示出来的不同结构越少. 更详细的,这一参数标定的距离,是原子结构内部最接近的两个原子之间距离的倍数. 例如,现有两个结构十分相似,晶格中最短键长为 1.5 Å,则 ca -u 0.1 就意味着,依次比较两结构对应原子的两两距离,如果未能发现这些距离差存在大于 0.15 Å 的情况,则标定这两个结构一致. <sup>16</sup> 该值可根据需求调整,建议在 0.1-0.01 之间选择.

<sup>15</sup>事实上, 所有排在 rank (-r) 任务之后的参数都会被自动忽略.

 $<sup>^{16}</sup>$ 这一段描述只是一个粗浅直观的解释, 实际使用的算法要更加复杂且稳定. 详细见源码 "airss-0.9.1/src/cryan/src/cryan.f90"2133 行.

# A AIRSS 安装日志

下面将以 airss-0.9.0 版本为例, 简要记录 AIRSS 的安装.

AIRSS 只支持在命令行 (Command Line) 使用,且仅能安装在\*nix系统中. 安装此软件前,您最好已经了解 GNU make 的使用方法. 当然,如果您实在对此不感兴趣,这不是必须的. 前提是您能完全按照以下步骤操作.

### A.1 软件主体安装

具体的安装分为以下几步, 非必须步骤已使用\*标出:

\*(I) 建立安装包文件管理系统 在开始一切安装之前,建议作为非root 用户但是有sudo 权限的您:在自己能进行任意操作的家目录~/中建立一个安装包管理文件夹,如~/install\_package;同时在系统目录/usr/local中建立一个存放 airss 和其他程序二进制可执行文件的目录,如/usr/local/airss-0.9/bin.

之所以这样建议,是为了减少您安装过程中在系统目录下需要进行的操作,降低由此可能引发的事故的概率,同时让安装过程更简洁(避免每个命令都要使用前缀sudo ..., sudo sh -c "...>...").

当然, 您也可以完全不将软件安装在系统目录, 一切都凭您的个人喜好.

```
user@machine_name$ cd /usr/local/
user@machine_name$ sudo mkdir -p airss-0.9/bin
Password:
user@machine_name$ cd airss-0.9
user@machine_name$ ls -F
bin/
user@machine_name$ cd
user@machine_name$ mkdir -p install_package/AIRSS
user@machine_name$ cd install_package
user@machine_name$ ls -F
AIRSS/
```

(II) AIRSS 安装包下载 您可以访问前文所述官方网站下载 airss-0.9.0.

您可以选择在浏览器上下载,也可以使用wget 指令.

```
user@machine_name$ wget -P ~/Downloads https://www.mtg.msm.cam.ac.uk/files/airss-0.9.tgz
```

(III) **拷贝并解压安装包** 将您下载的airss-0.9-2.tag 拷贝到安装包管理文件 夹中,并使用tar 解压.

```
user@machine_name$ cd AIRSS
user@machine_name$ cp ~/Downloads/airss-0.9-2.tgz .
user@machine_name$ tar -zxvf airss-0.9-2.tgz
x airss-0.9/.hg_archival.txt
x airss-0.9/.hgignore
x airss-0.9/LICENCE
x airss-0.9/README
x airss-0.9/VERSION
...
```

(IV) 使用 GNU make 指令安装 AIRSS 使用make 等指令安装编译安装 AIRSS.

```
user@machine_name$ cd airss-0.9
user@machine_name$ make
(cd src/pp3/src; make)
gfortran -03 -c ../../common/constants.f90
gfortran -03 -c cell.f90
gfortran -03 -c pp.f90
gfortran -03 -c pp.f90
gfortran -03 -c pp3.f90
...
...
user@machine_name$ make install > make_install.log 2>&1
user@machine_name$
user@machine_name$ cat make_install.log
(cp src/pp3/src/pp3 bin/)
(cp src/cabal/src/cabal bin/)
(cp src/cyan/src/cryan bin/)
user@machine_name$
```

十分鼓励您今后使用make isntall 指令时,将其输出重定向到一个记录文件中,这样会给您卸载软件时提供便利.

\*(V) 安放可执行文件 ~/install\_package/AIRSS/airss-0.9/bin 存放了安装 完毕的可执行文件,将其拷贝至系统目录下.

```
user@machine_name$ sudo cp -r bin/ /usr/local/airss-0.9/bin
Password:
user@machine_name$ ls /usr/local/airss-0.9/bin
                         cell2lammps crud.pl
airss.pl cabal
            gulp_relax mc pp3_relax
                                       psi4_relax
despawn
spawn-slow
            tidy.pl
                          buildcell
                                       castep2res
check_airss cryan
                          gap_relax lammps2cell
niggli
           press
                          run.pl
                                      stopairss
            castep_relax
                          comp2minsep csymm
ca
            lammps_relax pp3
gencell
                                       prim
spawn
           symm
```

(VI) 设置系统环境变量 完成以上所有设置后, 您实际上就可以通过使用使用命令/usr/local/airss-0.9/bin/airss.pl -[option] [parameter] ...来运行 AIRSS 了. 为了简便, 可以考虑在~/.bash\_profile 文件中加入如下内容

```
## Setting PATH for AIRSS
export PATH="/usr/local/airss-0.9/bin:${PATH}"
```

修改储存并退出后, 请重新登入终端, 或运行source 指令完成环境变量的 更新.

```
user@machine_name$ source ~/.bash_profile
```

这样您就可以在系统中的任何路径上执行airss.pl 等 AIRSS 的指令了.

(VII) 检查安装情况 设置好环境变量后, 您可以在~/install\_package/AIRSS/airss-0.9/下输入make check 指令检查 AIRSS 安装情况.

```
user@machine_name$ make check
(sh bin/check_airss)
Essential:
airss.pl +
run.pl +
crud.pl +
castep2res +
buildcell +
cryan +
pp3 +
cabal +
cellsym - Install cellsym: http://www.tcm.phy.cam.ac.uk/sw
/check2xsf/cellsym.html
symmol - Patch and install symmol: http://www.
ccp14.ac.uk/ccp/web-mirrors/symmol/~pila/symmol.zip
bob - Get Bob!
Recommended:
castep - Install castep: http://www.castep.org/
optados - Install optados: http://www.tcm.phy.cam.ac.uk/
~ajm255/optados/index.html
qhull - Install qhull from package manager, or:
http://www.qhull.org/
qconvex - Install qhull from package manager, or:
http://www.qhull.org/
xmgrace - Install grace from package manager or:
http://plasma-gate.weizmann.ac.il/Grace/
Rscript - Install R/Rscript and ggtern from package manager
or: https://cran.r-project.org/
Optional:
gulp - Install gulp: http://projects.ivec.org/gulp/
cif2cell - Install cif2cell from: http://cif2cell.
sourceforge.net/
Very optional:
lammps - Install lammps: http://lammps.sandia.gov/
hull - Install hull: http://www.netlib.org/voronoi/
hull.html
off_util - Install antiprism: http://www.antiprism.com/
files/antiprism-0.24.1.tar.gz
Pseudopotentials:
{\tt pspot - set $PSPOT\_DIR \ to \ location \ of \ the \ CASTEP \ pspot}
directory
Spawn file:
.spawn -
Tests run in .check:
Running example 1.1 (Crystals):
Al-9002-4643-1 -0.00 7.561 -6.659 8 Al n/a 1
```

```
Al-9002-4643-2 0.00 7.564 0.005 8 Al n/a 1

Running example 1.2 (Clusters):

Al-9274-4255-2 0.00 615.385 -3.014 13 Al n/a 1
Al-9274-4255-1 0.00 615.385 0.019 13 Al n/a 1

Skipping example 3.1 (Gulp)
Skipping example 2.1a (Castep)
```

如果您仔细阅读了上述输出文件,会发现必要的组件中还有cellsym 和symmol没有安装.这直接导致了晶体和团簇空间群符号输出为n/a.

### A.2 辅助插件安装

AIRSS 支持的全部插件信息可查询~/install\_package/AIRSS/airss-0.9/README 文件. 下面只演示最核心的cellsym 和symmol 插件的安装过程.

(I) 下载插件安装包 cellsym 的安装包官方网站是:

```
http://www.tcm.phy.cam.ac.uk/sw/check2xsf/cellsym.html
```

需要注意的是, cellsym 源码是使用 C 语言编写的, 安装此程序前, 需要下载并安装库文件spglib.h.

spglib.h 的下载地址是:

http://www.tcm.phy.cam.ac.uk/sw/check2xsf/spglib-1.9.4.tar.gz cellsym 的下载地址是:

http://www.tcm.phy.cam.ac.uk/sw/check2xsf/cellsym.tgz

symmol 插件安装包的下载地址是:

http://www.ccp14.ac.uk/ccp/web-mirrors/symmol/~pila/symmol.zip您可以通过浏览器下载上述文件,也可以使用wget指令下载.

```
user@machine_name$ wget -P ~/Downloads
www.tcm.phy.cam.ac.uk/sw/check2xsf/spglib-1.9.4.tar.gz
www.tcm.phy.cam.ac.uk/sw/check2xsf/cellsym.tgz
www.ccp14.ac.uk/ccp/web-mirrors/symmol/~pila/symmol.zip
```

(II) 拷贝并解压插件 将您下载的三个压缩包拷贝到安装包管理文件夹中,并使用tar 和unzip 解压.

```
user@machine_name$ cd ~/Downloads
user@machine_name$ cp cellsym.tar spglib-1.9.4.tar
symmol.zip ~/install_package/AIRSS
user@machine_name$ cd ~/install_package/AIRSS
user@machine_name$ tar -xvf cellsym.tar
user@machine_name$ tar -xvf spglib-1.9.4.tar
user@machine_name$ unzip symmol.zip -d symmol
user@machine_name$ ls -F
airss-0.9/
           airss-0.9-2.tgz
                                 cellsym-0.16a/
cellsym.tar
              spglib-1.9.4/
                                 spglib-1.9.4.tar
symmol/
             symmol.zip
```

#### (III) 编译插件 将解压好的插件按如下顺序操作.

首先安装库文件 spglib. 使用 GNU make 指令.

```
user@machine_name$ cd spglib1.9.4/
user@machine_name$ ./configure
user@machine_name$ make
user@machine_name$ sudo sh -c 'make install > make_install.log
    2>&1'
Password:
user@machine_name$ cat make_install.log
Making install in src
.././install-sh -c -d '/usr/local/lib'
/bin/sh ../libtool
                    --mode=install /usr/bin/install -c
   libsymspg.la '/usr/local/lib'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libsymspg.O.dylib
   /usr/local/lib/libsymspg.0.dylib
libtool: install: (cd /usr/local/lib && { ln -s -f libsymspg
    .O.dylib libsymspg.dylib || { rm -f libsymspg.dylib && ln
    -s libsymspg.0.dylib libsymspg.dylib; }; })
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libsymspg.lai /usr
   /local/lib/libsymspg.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libsymspg.a /usr/
    local/lib/libsymspg.a
libtool: install: chmod 644 /usr/local/lib/libsymspg.a
libtool: install: ranlib /usr/local/lib/libsymspg.a
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/
   XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/ranlib: file: /usr/local/
   lib/libsymspg.a(debug.o) has no symbols
.././install-sh -c -d '/usr/local/include/spglib'
/usr/bin/install -c -m 644 arithmetic.h cell.h debug.h
   delaunay.h hall_symbol.h kgrid.h kpoint.h mathfunc.h
   \verb|niggli.h| \verb|pointgroup.h| \verb|primitive.h| refinement.h|
    site_symmetry.h sitesym_database.h spacegroup.h
   spg_database.h spglib.h spin.h symmetry.h version.h '/usr/
   local/include/spglib'
make[2]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[2]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
user@machine_name$
user@machine_name$
user@machine_name$ make install check
. . .
PASS: spglib_test
Testsuite summary for spglib 1.9.4
# TOTAL: 1
# PASS:
# SKIP:
# XFAIL: 0
 FAIL:
# XPASS: 0
# ERROR: 0
make[1]: Nothing to be done for 'check-am'.
user@machine_name$
```

使用make install check 检查 PASS 后, 就可以开始编译cellsym 了.

```
user@machine_name$ cd ../cellsym-0.16a/
user@machine_name$ make
...
user@machine_name$ ls -all cellsym
-rwxr-xr-x 1 user groups 53628 Jan 25 12:28 cellsym
user@machine_name$
```

顺利编译完成后,会生成一个名为cellsym 的可执行文件. 注意, make 执行过程中可能会出现编译警告,但这并不影响程序执行,可忽略.

编译并确认生成了cellsym 文件后,就可以开始编译另一个插件symmol了. symmol 是使用 Fortran 写成的. 在网站上下载的是其源码,需要编译使其变为可执行文件. 需要注意的是,原版的symmol.f 并不兼容 AIRSS,需要为其打上~/install\_package/AIRSS/airss-0.9/misc 中提供的symmol.patch 补丁.

```
user@machine_name$ cd ../airss-0.9/misc/
user@machine_name$ cp ../../symmol/symmol.f .
user@machine_name$ ls
symmol.f symmol.patch
user@machine_name$ patch -p0 symmol.f symmol.patch
patching file symmol.f
user@machine_name$ gfortran symmol.f -o symmol
user@machine_name$ ls
symmol symmol.f symmol.patch
user@machine_name$ echo '-o 后跟的文件名一定要是 symmol
user@machine_name$ ls -all symmol
-rwxr-xr-x 1 user group 106800 Jan 25 12:41 symmol
user@machine_name$
```

至此,我们完成了所有插件的编译. 生成了symmol 和cellsym 两个可执行文件.

(IV) **将插件导人** AIRSS 这一步的操作十分简单, 将编译好的两个插件复制到系统目录下的bin/文件夹即可. 为了以防万一, 可以在安装包管理文件夹保存一个bin/的备份

```
user@machine_name$ pwd
/home/user_name/install_package/AIRSS/airss-0.9/misc
user@machine_name$ cp symmol ../bin/
user@machine_name$ sudo cp symmol /usr/local/airss-0.9/bin
Password:
user@machine_name$ cd ../../cellsym-0.16a/
user@machine_name$ cp cellsym ../airss-0.9/bin/
user@machine_name$ sudo cp cellsym /usr/local/airss-0.9/bin
```

(V) 安装最终检查 回到airss-0.9 中执行make 的文件夹. 重新输入make check 检查安装情况.

```
user@machine_name$ cd ../airss-0.9
user@machine_name$ make check
(sh bin/check_airss)
Essential:
airss.pl +
run.pl +
```

```
crud.pl +
castep2res +
buildcell +
cryan +
pp3 +
cabal +
cellsym +
symmol +
bob - Get Bob!
Recommended:
castep - Install castep: http://www.castep.org/
. . .
Tests run in .check:
Running example 1.1 (Crystals):
Al-14776-403-2 -0.00 7.784 -6.398 8 Al C2/m 1
Al-14776-403-1 0.00 7.820 0.066 8 Al P21/m 1
Running example 1.2 (Clusters):
Al-15054-7410-1 0.00 615.385 -3.190 13 Al Cs 1
Al-15054-7410-2 0.00 615.385 0.006 13 Al Cs
Skipping example 3.1 (Gulp)
Skipping example 2.1a (Castep)
user@machine_name$
```

成功输出了晶体的空间群名称!

至此, 我们完成了 AIRSS 的基本安装, 您现在已经可以使用 AIRSS 的 pp3 模块 (默认是 CASTEP) 进行结构搜索了.

AIRSS 是受 GPL 许可证保护的开源软件. 对此程序您有以下三种权利:

- \* 以任何目的运行此程序
- \* 再复制
- \* 改进此程序,并公开发布改进

### A.3 卸载软件

AIRSS 卸载可分为三步:

(I) 卸载 spglib 进入安装包管理文件夹,使用make uninstall 卸载 spglib.

```
user@machine_name$ cd ~/install_package/AIRSS/spglib-1.9.4
user@machine_name$ sudo make uninstall
...
user@machine_name$
```

(II) 删除相关文件夹 删除系统目录中的 bin 文件. 您可以选择保留安装文件. 保留安装文件可以在您试图恢复使用 AIRSS 时提供便利.<sup>17</sup>

```
user@machine_name$ cd /usr/local/
user@machine_name$ sudo rm -ri airss-0.9
Password:
user@machine_name$ cd ~/install_package/
user@machine_name$ rm -r AIRSS
```

(III) 恢复 PATH 变量 进入~/.bashrc 文件, 删除修改环境变量的语句即可.

###Setting PATH for AIRSS
export PATH="/usr/local/airss-0.9/bin:\${PATH}"

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>强烈建议您对文件进行删除时,在离此文件较近的路径上操作,并杜绝使用绝对路径,以免打出文章开头提到的的毁灭性指令.