# DNS 服务器

```
# sing-box 1.9.0 中的更改

+ client_subnet
```

## 结构

## 字段

tag

DNS 服务器的标签。

address

### 必填

DNS 服务器的地址。

协议	格式
System	local
TCP	tcp://1.0.0.1

协议	格式
UDP	8.8.8.8 udp://8.8.4.4
TLS	tls://dns.google
HTTPS	https://1.1.1/dns-query
QUIC	quic://dns.adguard.com
НТТРЗ	h3://8.8.8.8/dns-query
RCode	rcode://refused
DHCP	dhcp://auto 或 dhcp://en0
FakeIP	fakeip

为了确保 Android 系统 DNS 生效,而不是 Go 的内置默认解析器,请在编译时启用 CGO。

RCode 传输层传输层常用于屏蔽请求. 与 DNS 规则和 disable\_cache 规则选项一起使用。

RCode	描述
success	无错误
format_error	请求格式错误
server_failure	服务器出错
name_error	域名不存在
not_implemented	功能未实现
refused	请求被拒绝

### address\_resolver

#### 如果服务器地址包括域名则必须

用于解析本 DNS 服务器的域名的另一个 DNS 服务器的标签。

#### address\_strategy

用于解析本 DNS 服务器的域名的策略。

可选项: prefer\_ipv4 prefer\_ipv6 ipv4\_only ipv6\_only。

默认使用 dns.strategy。

#### strategy

默认解析策略。

可选项: prefer\_ipv4 prefer\_ipv6 ipv4\_only ipv6\_only。

如果被其他设置覆盖则不生效。

#### detour

用于连接到 DNS 服务器的出站的标签。

如果为空,将使用默认出站。

#### client\_subnet

## № 自 sing-box 1.9.0 起

默认情况下,将带有指定 IP 前缀的 edns0-subnet OPT 附加记录附加到每个查询。

如果值是 IP 地址而不是前缀,则会自动附加 /32 或 /128。

可以被 rules.[].client\_subnet 覆盖。

将覆盖 dns.client\_subnet。