SNMP MANAGEMENT

Simple Network Management Protocol – SNMP

Trình bày: Bùi Minh Quân


Email: bmquan@cit.ctu.edu.vn

NỘI DUNG

- * Cấu trúc thông tin quản lý SMI
- Cơ sở thông tin quản lý MIB
- ❖ Một số đối tượng trong MIB-2
- **❖** Công cụ Net-snmp-utils
- * Thực nghiệm mô hình Manage Agent


- SMI (Structure of Management Information)
 - ☐ SMIv1 (RFC 1155)
 - ☐ SMIv2 (RFC 2578)
- ❖ Mô tả "cây" MIB sao cho thiết bị có thể "hiểu" được.
- ❖ Định nghĩa kiểu dữ liệu cho từng đối tượng MIB.
- ❖ Biểu diễn cây MIB dưới dạng file text.
- Sử dụng cú pháp ASN.1 (Abstract Syntax Notation One)

- Gốc (root node) trong mib không không có tên.
- >ccitt(0): CCITT quản lý (Consultative Committee for International Telephone and Telegraph).
- ➤ iso(1): tổ chức ISO quản lý (International Organization for Standardization).
- ≥ joint-iso-ccitt(2): cả ISO và CCITT quản lý.
- Dưới node iso(1), tổ chức ISO thiết kế 1 node dành cho các tổ chức khác là org(3).
- ➤ Dưới org(3) có nhiều node con, một node được dành riêng cho US Department of Defense, dod(6).
- ➤ Bộ Quốc phòng Mỹ được coi là nơi sáng lập ra mạng Internet, dưới dod(6) chỉ có 1 node dành cho cộng đồng internet ngày nay, là node internet(1).



RFC1155 định nghĩa các cây con như sau:

```
OBJECT IDENTIFIER ::= { iso org(3) dod(6) 1 }
internet
               OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 1 }
 directory
               OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 2 }
 mgmt
 experimental
               OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 3 }
 private
               OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 4 }
               OBJECT IDENTIFIER ::= { private 1 }
  enterprises
```



Hình: SMIv1 (RFC1155)

1.3.6.1.1

- ❖ Mỗi đối tượng bao gồm 3 phần (theo RFC1155):
 - ☐ Name: là định danh của object có kiểu OBJECT IDENTIFIER
 - DBJECT IDENTIFIER là một chuỗi thứ tự các số nguyên biểu diễn các nút (node) của một cây từ gốc đến ngọn.
 - ☐ Syntax: mô tả kiểu của object
 - ➤ Kiểu nguyên thủy: INTEGER, OCTET-STRING, OBJECT-IDENTIFIER, NULL, SEQUENCE.
 - ➤ Kiểu đã xác định: NetworkAddress, IpAddress, Counter, Gauge, TimeTicks, Opaque
 - ☐ Encoding: cơ chế Encoding (là chuẩn BER trong ASN.1)

- Các loại đối tượng MIB
 - ☐ Scalar objects: đối tượng vô hướng. Tại một thời điểm chỉ mang 1 giá trị duy nhất.
 - Ví dụ: sysName, sysUpTime,...
 - ☐ Columnar objects: đối tượng bảng. Là một danh sách các giá trị. Ví dụ, bảng kết nối TCP

LocalIP	LocalPort	RemoteIP	RemotePort	ConnectionState	PacketsSent	PacketsRecvd

- ❖ Một số kiểu dữ liệu của MIB
 - ☐ Integer (số nguyên 32 bit)
 - ☐ OctetString (chuỗi ký tự)
 - DisplayString (chuỗi ký tự hiển thị được)
 - ☐ IpAddress (A.B.C.D)
 - ☐ Physical address (MAC)
 - \Box Counter (max: 2^{32} -1)
 - \Box Gauge (max: 2^{32} -1)
 - ☐ TimeTicks (1/100 second)
 - **...**

Định nghĩa một đối tượng MIB

```
<tên>OBJECT-TYPESYNTAX<kiểu>ACCESS<truy xuất>STATUS<trạng thái>DESCRIPTION"<mô tả>"INDEX<các thuộc tính khóa>::= { <Vị trí trong cây MIB> }
```

Chú ý: ASN.1 phân biệt chữ hoa, chữ thường

- **SYNTAX**
 - ☐ Xác định kiểu dữ liệu của đối tượng.
 - ☐ Có thể dùng các kiểu cơ sở hoặc kiểu tự xây dựng
- * ACCESS (xác định khả năng truy xuất đối tượng)
 - □ read-only
 - ☐ read-write
 - ☐ not-accessible (dùng cho đối tượng row)
 - ☐ write-only (không dùng trong SNMP)

- STATUS: xác định trạng thái của đối tượng:
 - mandatory
 - optional
 - deprecated
 - Obsolete
- ❖ DESCRIPTION: chuỗi mô tả ý nghĩa của đối tượng
- ❖ INDEX: chỉ dùng trong các đối tượng bảng, nhắm xác định các cột dùng làm chỉ mục

Ví dụ

```
OBJECT-TYPE
sysDescr
   SYNTAX
                 OctetString
   ACCESS
                 read-only
   STATUS
                 mandatory
   DESCRIPTION
                       "A textual description of the entity. It is
   mandatory that this only contain printable ASCII characters."
   ::= { system 1 }
```

Ví dụ

```
sysUpTime OBJECT-TYPE
```

SYNTAX TimeTicks


ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION "The time since the network management portion of the system was last re-initialized."


```
::= { system 3 }
```

Ví dụ



Cơ Sở Thông Tin Quản Lý Management Information Base (MIB)

Nhiều cách đặt tên khác nhau cho cùng một đối tượng



Mục đích của MIB

- Thống nhất cách đặt tên cho các đối tượng quản lý trên tất cả các thiết bị mạng (khác chủng loại và khác nhà sản xuất)
- * Mỗi đối tượng có một tên duy nhất, không trùng lắp.
- * Mỗi đối tượng được truy xuất một cách tường minh.

MIB


- ❖ Được xây dựng bởi một tổ chức chuẩn hóa quốc tế (ISO)
- Là một cơ sở dữ liệu, được tổ chức theo mô hình cây
- ❖ Mỗi thiết bị không nhất thiết phải "hiểu" được toàn bộ cây MIB mà chỉ cần một (hoặc vài) nhánh là đủ.
- ❖ Việc chọn phần nào của cây MIB để tích hợp vào thiết bị là tùy thuộc nhà sản xuất

MIB

MIB được tổ chức dưới dạng cây

system (1)

mib-2 (1)




Định danh đối tượng MIB (OID)

- ❖ Bắt đầu từ root (.), di chuyển về phía nút lá, mỗi cấp cách nhau bằng dấu chấm.
- Định danh bằng tên gợi nhớ:

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip

Định danh bằng số (OID):

```
.1.3.6.1.2.1.1 (system)
.1.3.6.1.2.1.4 (ip)
```




Cơ Sở Thông Tin Quản Lý MIB-2 Management Information Base (RFC1213)

MIB-2

- ❖ Đặc tả cấu trúc MIB file
 - ☐ SMIv1 (RFC1155 mô tả cách trình bày một mib file)
 - ☐ SMIv2 (trong RFC2578 là một chuẩn định nghĩa nhánh mib nằm dưới iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2)
- Sử dụng cấu trúc
 - ☐ MIBv1 (RFC1156 đặc tả mib chuẩn cho thiết bị TCP/IP): SMIv1
 - ☐ MIBv2 (RFC1213 đặc tả mib chuẩn version 2): SMIv2

Vị trí của MIB-2 trong mib như sau:




Mô hình Manager - Agent

Bao gồm 2 thành phần:

- > Hệ thống quản lý mạng (Manager)
- > Hệ thống được quản lý (Agent)

Manager đưa ra các yêu cầu về thông tin quản lý. Agent cung cấp các thông tin quản lý theo yêu cầu của Manager




Host-Resources-Mib (RFC2790)

- RFC2790 là mib dùng cho host
 - ☐ Host-mib trong mib như sau :

host OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 25 }

☐ **Tức là** .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.host hay .1.3.6.1.2.1.25.



Net-snmp-utils - http://www.net-snmp.org/

- Công cụ Net-snmp-utils làm việc với host:
- **□** GetRequest

snmpget -v version -c read-community host object-id

- version: phiên bản snmp, bao gồm: 1, 2c, 3.
- read-community: chuỗi community dùng để lấy thông tin.
- host : domainname hoặc IP của thiết bị cần quản
- object-id: định danh của object cần lấy.

Net-snmp-utils

- Công cụ Net-snmp-utils làm việc với host:
- ☐ GetNextRequest

snmpgetnext -v version -c read-community host object-id

- version: phiên bản snmp, bao gồm: 1, 2c, 3.
- read-community: chuỗi community dùng để lấy thông tin.
- host: domainname hoặc IP của thiết bị cần quản
- object-id: định danh của object cần lấy.

Net-snmp-utils

SetRequest

snmpset -v version **-c** write-community **host** object-id type value

- version: phiên bản snmp, bao gồm: 1, 2c, 3.
- write-community: chuỗi community dùng để lấy thông tin.
- host : domainname hoặc IP của thiết bị cần quản
- object-id: định danh của object cần lấy.

Net-snmp-utils

* Trap

snmptrap -v version **-c** trap-community **host** enterprise agent generic specific timestamp object-id type value

- version: phiên bản snmp, bao gồm: 1, 2c, 3.
- trap-community: chuỗi community dùng để gửi trap.
- *host* : domainname hoặc IP của máy tính nhận trap.
- *enterprise*: id của doanh nghiệp, dùng để nhận dạng thiết bị gửi trap là của hãng nào, model gì.
- *agent*: domainname hoặc IP của thiết bị cần quản lý, tham số agent này có thể không cần chỉ ratrong dòng lệnh để hệ thống tự động chèn IP vào.


Net-snmp-utils - Walk

- Walk không phải là một phương thức trong SNMP
- Walk là tiện ích của net-snmp-utils
- ❖ Walk cho phép lấy tất cả object là con cháu nằm dưới một object
- * iReasoning khi thực hiện Walk sẽ lấy tất cả object
- Cú pháp snmpwalk -v version -c read-community host root-object-id

- version: phiên bản snmp, bao gồm: 1, 2c, 3.
- read-community: chuỗi community dùng để lấy thông tin.
- host: domainname hoặc IP của thiết bị cần quản lý.
- root-object-id: định danh của object được lấy làm gốc.

Thực nghiệm

DNS:172.18.27.7



Manage - Ubuntu Desktop - 172.30.102.241/24

```
* Cài đặt SNMP-Client (Manager -172.30.102.241/24)

Cài đặt net-snmp

$ sudo apt-get install snmp

$ sudo apt-get install snmp-mibs-downloader

Lânh downloads the standard IETE and 143/4
```

Lệnh downloads the standard IETF and LANA SNMP MIBs which are not included by default.

Cấu hình /etc/snmp/snmp.conf:

\$ sudo editor /etc/snmp/snmp.conf

Change this line:

mibs:

. . . so that it looks like:

mibs :

(Không cho snmp* tụ động load dữ liệu mibs từ thư mục /usr/share/mibs/)

Manage - Ubuntu Server - 172.30.102.141/24

❖ Cài đặt SNMP Agent (daemon - 172.30.102.141/24) (100+X) X là số máy

```
Gỡ bỏ ứng dựng và file config
```

sudo apt-get purge snmpd (xóa file config nếu đã cài đặt trước đó)

Cài đặt SNMP agent (daemon)

- \$ sudo apt-get install snmpd
- \$ sudo apt-get install libsnmp-dev

Cấu hình:

Tạo file cấu hình backup

- \$ cd /etc/snmp
- \$ sudo cp snmpd.conf snmpd.conf.back // tao file backup
- \$ sudo nano snmpd.conf

sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf

Ubuntu Server-172.30.102.141/24

```
# Listen for connections on all interfaces (both IPv4 *and* IPv6)
agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161
# ACCESS CONTROL
# system + hrSystem groups only
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1
#rocommunity public localhost
# Default access to basic system info
rocommunity NetManage default -V systemonly
rocommunity NetManage 172.30.102.0/24
# Information about this host
sysLocation
DomainX Network Management
sysContact
sysadm@pcX.domainX.vn
#Which OSI layers are active in this host
# (Application + End-to-End layers)
sysServices 72
# Include proprietary dskTable MIB (in addition to hrStorageTable)
includeAllDisks 10%
```

Tên host là sysName.0 (.1.3.6.1.2.1.1.5.0)

- ❖ Trên máy: Ubuntu Desktop (172.30.102.241)
- * Thực hiện các câu lênh sau:
 - □ snmpstatus –v 1 –c NetManage 172.30.102.141
 - □ snmpget –v 1 –c NetManage 172.30.102.141 .1.3.6.1.2.1.1.5.0
 - □ snmpgetnext –v 1 –c NetManage 172.30.102.141 .1.3.6.1.2.1.1.5.0
 - □ snmpgetnext –v2c –c NetManage 172.30.102.141 .1.3.6.1.2.1.1.5.0

Snmpget SNMPv1 và SNMPv2

```
Desktop41 [Running] - Oracle VM VirtualBox


manage@manage-des: ~

manage@manage-des: ~$ snmpget -v 1 -c NetManage

172.30.102.141 .1.3.6.1.2.1.1.5.0

SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: server41

manage@manage-des: ~$
```



Snmpwalk

- snmpwalk là một ứng dụng snmp sử dụng SNMP GETNEXT truy vấn thông tin
- snmpwalk 172.30.102.141
- > snmpwalk 172.30.113.202 .1.3.6.1.2.1.1.5.0
- > snmpwalk -c NetManage -v 1 172.30.102.141 .1.3.6.1.2.1.1.5.0
- > snmpwalk -c NetManage -v2c 172.30.102.141 .1.3.6.1.2.1.1.5.0

Snmpwalk SNMPv1 và SNMPv2

```
manage@manage-des:~

manage@manage-des:~

manage@manage-des:~

manage@manage-des:~

manage@manage-des:~

manage@manage-des:~

snmpwalk -v2c -c NetManage

172.30.102.141 .1.3.6.1.2.1.1.5.0

SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: server41

manage@manage-des:~$

manage@manage-des:~$
```

Tạo người dùng SNMPv3

- **Weight** Ubuntu Server: 172.30.102.141
- ❖ Down load: net-snmp-create-v3-user
 - □ tar xvzf net-snmp-create-v3-user.gz
 - □ chmod +x net-snmp-create-v3-user
 - □ sudo mv net-snmp-create-v3-user /usr/local/bin

Bài tập SNMPv3

- ❖ Ubuntu Server (172.30.102.141): tạo người dùng
 - □ sudo net-snmp-create-v3-user -a SHA -A NetManage admin
 - □ sudo net-snmp-create-v3-user -a MD5 -A NetManage admin
 - □ sudo net-snmp-create-v3-user
 - ► Nhập username: admin
 - ➤ Nhập authentication pass-phrase: NetManage
 - ➤ Nhập encryption pass-phrase: **NetManage**
 - ☐ Thêm người dùng vào file: /var/lib/snmp/snmpd.conf
 - ☐ Thêm rwuser admin vào file /etc/snmp/snmpd.conf

sudo net-snmp-create-v3-user

```
administrator@server41:/etc/snmp$ sudo service snmpd stop
[sudo] password for administrator:
* Stopping network management services:
administrator@server41:/etc/snmp$ sudo net-snmp-create-v3-user
Enter a SNMPv3 user name to create:
admin
Enter authentication pass-phrase:
NetManage
Enter encryption pass-phrase:
 [press return to reuse the authentication pass-phrase]
NetManage
adding the following line to /var/lib/snmp/snmpd.conf:
  createUser admin MD5 "NetManage" DES NetManage
adding the following line to /etc/snmp/snmpd.conf:
  rwuser admin
administrator@server41:/etc/snmp$
```

Bài tập SNMPv3

- ❖ Trên máy Ubuntu Desktop (172.30.102.241)
 - □ snmpwalk -v 3 -u admin -l authNoPriv -a SHA -A
 NetManage 172.30.102.141 .1.3.6.1.2.1.1.5.0
 - □ snmpwalk -v 3 -u admin -l authNoPriv -a MD5 -A
 NetManage 172.30.102.141 .1.3.6.1.2.1.1.5.0

Bài tập SNMPv3

```
🛢 🗎 🗈 Desktop41 [Running] - Oracle VM VirtualBox

    En (1) 15:21 
manage@manage-des: ~
     manage@manage-des:~$ snmpwalk -v 3 -u admin -l
     authNoPriv -a SHA -A NetManage 172.30.102.141 .
     1.3.6.1.2.1.1.5.0
     Error in packet.
     Reason: authorizationError (access denied to the
     at object)
    manage@manage-des:~$ snmpwalk -v 3 -u admin -l
     authNoPriv -a SHA -A NetManage 172.30.102.141 .
     1.3.6.1.2.1.1.5.0
     snmpwalk: Authentication failure (incorrect pas
     sword, community or key)
     manage@manage-des:-$ snmpwalk -v 3 -u admin -l
     authNoPriv -a MD5 -A NetManage 172.30.102.141 .
     1.3.6.1.2.1.1.5.0
     SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: server41
     manage@manage-des:~$
```

Tài liệu tham khảo

- 1. Network Management, Jian Ren and Tongtong Li, *Michigan State University*, Chapter 12: Network Management
- 2. https://www.ietf.org/rfc/rfc1155.txt
- 3. http://www.net-snmp.org/docs/man/snmpwalk.html
- 4. Network Manage, PTIT, 2011
- 5. SNMP toàn tập, Diệp Thanh Nguyên, 2010
- 6. http://net-snmp.sourceforge.net/wiki/index.php/Tutorials