

第4季

BenOS操作系统相关的知识

#### 本节课主要内容

- 本章主要内容
  - > 如何创建进程
  - > 实现一个简易的调度器
  - 让进程运行在用户态
  - > 系统调用

#### 技术手册:

 The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged ISA, Document Version 20191213



本节课主要讲解书上第17章内容





# Part 1: 创建进程

任务要求: 创建一个内核进程, 然后一直打印计数

```
kernel thread: 0
kernel_thread: 1
kernel thread: 2
kernel thread: 3
kernel thread: 4
kernel_thread: 5
kernel thread: 6
kernel thread: 7
kernel thread: 8
kernel thread: 9
kernel thread: 10
kernel_thread: 11
kernel thread: 12
kernel thread: 13
kernel thread: 14
kernel thread: 15
```

kernel thread: 16





#### 进程与程序

#### 进程 = 程序 + 执行

- ➢ 程序:完成特定任务的一系列指令集合或者指的是一个可执行文件,包含可运行的一堆CPU指令和相应的数据等信息,它不具有生命力。
- 进程: 有生命的个体,它不仅仅包含代码段数据段等信息,还有很多运行时需要的资源。
- ▶ 进程是操作系统分配内存、CPU时间片等资源的基本单位。





#### 进程控制块

▶ 使用task\_struct数据结构描述一个进程控制块(Process Control Block,PCB)

```
> cpu_context用来表示进程切换时的硬件上下文。
> state表示进程的状态。
> count用来表示进程调度用的时间片。
> priority用来表示进程的优先级。
> pid用来表示进程的ID。
```

```
struct task_struct {
    struct cpu_context cpu_context;
    enum task_state state;
    enum task_flags flags;
    long count;
    int priority;
    int pid;
};
```

include/sched.h

```
enum task_state {
    TASK_RUNNING = 0,
    TASK_INTERRUPTIBLE = 1,
    TASK_UNINTERRUPTIBLE = 2,
    TASK_ZOMBIE = 3,
    TASK_STOPPED = 4,
};
```

#### 0号进程

▶ BenOS的启动流程:上电→MySBI固件→BenOS汇编入口→kernel\_main()函数。

▶ 从进程的角度来看,init进程可以看成系统的"0号进程"。

▶ 使用INIT\_TASK宏来静态初始化0号进程的进程控制块

#### 0号进程的内核栈

- ▶ 对于0号进程,把内核栈放到.data.init\_task段里。
- 》 定义了一个内核栈的框架,内核栈的底部用来存储task\_struct


```
/*
*task_struct数据结构存储在栈顶(位于栈的底部)
*/
union task_union {
    struct task_struct task;
    unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
};
```

▶ 把task\_union编译、链接到.data.init\_task段。

```
/*把0号进程的内核栈编译、链接到.data.init_task段*/
#define __init_task_data __attribute __((__section__(".data.init_task")))
/*0号进程为init进程*/
union task_union init_task_union __init_task_data = {INIT_TASK(task)};
```

▶ 链接文件linker.ld中新增一个名为.data.init\_task的段

```
union task_union init_task_union __attribute__((__section__(".data.init_task"))) = {INIT_TASK(task)};
```








### 获取task\_struct数据结构

▶ 设置TP指向init\_task\_union

.globl \_start
\_start:
...
/\* 设置栈: init\_task\_union + THREAD\_SIZE\*/
la sp, init\_task\_union
li t0, THREAD\_SIZE
add sp, sp, t0
la tp, init\_task\_union



```
static struct task_struct *get_current(void)
{
    register struct task_struct *tp __asm__("tp");
    return tp;
}
#define current get_current()
```



#### do\_fork实现

int do\_fork(unsigned long clone\_flags, unsigned long fn, unsigned long arg)

- ▶ do\_fork()函数新建一个进程,其流程如下:
  - (1) 新建一个task\_struct数据结构,设置好内核栈
  - (2) 为新进程分配PID。
  - (3) 设置进程的上下文。





#### 进程上下文切换

> cpu\_switch\_to()函数,它用于保存prev进程的上下文,并且恢复next进程的上下文。

void cpu\_switch\_to(struct task\_struct \*prev, struct task\_struct \*next);


- ▶ 保存的上下文包括s0~s11寄存器、sp寄存器以及ra寄存器的值,把它们保存到next进程的task\_struct->cpu\_context中
- ▶ 从next进程的task\_struct->cpu\_context中恢复处理器中这些寄存器的值。
- > cpu\_context数据结构用来把进程上下文的相关信息保存到与CPU相关的通用寄存器中。

```
<benos/include/asm/processor.h>


1 /*切换进程时需要保存的上下文*/
2 struct cpu_context {
3    unsigned long ra;
4    unsigned long sp; /*栈指针*/
5
6    /*函数调用过程中必须要保存的通用寄存器s0~s11的值*/
7    unsigned long s[12];
8 };
```







# 新进程的第一次执行





# Part 2: 实现一个简单的调度器

任务: 创建两个内核线程,这两个内核线程只能在内核空间中运行,线程A输出"12345",线程B输出"abcde",要求调度器能合理调度这两个内核线程,二者交替运行,而系统的0号进程不参与调度。





#### 实验目的

- 了解 进程调度的概念,发展历史
- 了解进程调度的本质,灵魂拷问:
  - 调度的时机是什么?
  - 如何合理和高效地选择下一个进程?
  - 如何切换到下一个进程?
  - 当调度器切换到next进程来运行时,那next进程执行的第一条指令是什么?
  - 下一个进程如何返回上一次暂停的地方?
- 通过实验和单步调试的方式,深入理解进程调度





#### 基本概念

- 就绪队列:存储即将要参与调度的候选进程。
- 就绪队列可以是链表也可以是红黑树
- 调度策略:
  - ✓ O(n)调度器
  - ✓ 经典多级调度算法Multi-level Feedback Queue
  - ✓ Linux 2.6内核的O(1)调度算法
  - ✓ CFS调度器


调度类:操作系统为了支持多种不同的调度策略,实现一个统一的抽象框架





#### 简易的调度器

- > 实现一个简易的调度器,类似Linux 0.11里的调度器
- 它遍历就绪队列中所有的进程,然后找出剩余时间片最大的那个进程并以它作为next进程。
- > 如果就绪队列里所有进程的时间片都用完了,为所有进程的时间片重新赋值。








#### 自愿调度与抢占调度

- > 自愿调度就是进程主动调用schedule()函数来放弃CPU的控制权。
- 抢占调度是指在中断处理返回之后,检查是否可以抢占当前进程的运行权。





#### 关于调度的思考


- 调度相关的几个核心问题:
  - □ 调度的时机是什么?
  - □ 如何合理和高效地选择下一个进程?
  - □ 如何切换到下一个进程?
  - □ 当调度器切换到next进程来运行时。那next进程执行的第一条指令是什么?
  - □ 下一个进程如何返回上一次暂停的地方?






#### 案例分析

假设系统中有两个内核线程A和B,在不考虑自愿调度和系统调用的情况下,请描述这两个内核线程是如何相互切换并运行的。











# Part 3: 让进程运行在用户模式

REAL SCAMPANTA STATE OF THE PARTY OF THE PAR


#### 让进程运行在用户模式

- > RISC-V体系结构中,所有的处理器模式共用一个SP《需要妥善处理SP问题
- ➤ BenOS在task\_struct数据结构中新增两个字段、用来保存内核模式的SP和用户模式的SP

```
/*进程控制块*/
struct task_struct {
...
unsigned long kernel_sp;
unsigned long user_sp;
....
};
```









2. 用户态的sp保存到task\_struct->user\_sp

3. task\_struct->kernel\_sp中加载正确的内核态sp









问题1: 进程要切换到处理器用户模式运行, 需要做哪些准备? 问题2: 进程要切换到处理器用户模式运行, 什么时候切?












#### 系统调用层

进程1 进程2 进程n 系统调用层:内核地址空间和用户地址空间之间的 中间层 用户态 C标准库 为用户地址空间中的程序提供硬件抽象接口 保证系统稳定和安全。 可移植性。 系统调用层 内核态 内存管理 设备管理 进程调度 中断管理 硬件层




#### RISC-V中的ECALL指令








#### 系统调用过程





## 系统调用过程







#### 系统调用表

操作系统内部维护了一个系统调用表。在BenOS中我们使用 syscall table[]数组实现这个表。

每个表项包含一个函数指针,由于系统调用号是固定的,只

```
需要查表就能找到系统调用号对应的回调函数。
```

```
#define __SYSCALL(nr, sym) [nr] = (syscall_fn_t)__riscv_##sym,
*创建一个系统调用表
*每个表项包括一个函数指针syscall_fn_t
*/
const syscall_fn_t syscall_table[__NR_syscalls] = {
 __SYSCALL(__NR_open, sys_open)
 __SYSCALL(__NR_close, sys_close)
  SYSCALL( NR read, sys read)
  __SYSCALL(__NR_write, sys_write)
  SYSCALL( NR clone, sys clone)
  __SYSCALL(__NR_malloc, sys_malloc)
```

系统调用号

回调函数

0	riscv_sys_open()
1	riscv_sys_close()
2	riscv_sys_read()
3	riscv_sys_write()
4	riscv_sys_clone()
5	riscv_sys_malloc()
:	:

```
long riscv sys open(struct pt regs *regs)
 return sys open((const char *)regs->a0,
      regs->a1);
```

\_NR\_syscalls个

系统调用



# Part 5: 实现clone系统调用

#### clone系统调用

clone系统调用常常用于创建用户线程。

```
int clone(int (*fn)(void *arg), void *child_stack,
  int flags, void *arg)
 return __clone(fn, child_stack, flags, arg);
```







