
# Указатели и Ссылки


## Что такое указатели?

Все определенные в программе данные, например, переменные, хранятся в памяти по определенному адресу. И указатели позволяют напрямую обращаться к этим адресам и благодаря этому манипулировать данными.

Обращение к объекту по адресу наз.- косвенное обращение.


**Указатель** – переменная, значением которой является адрес другого элемента программы.





### Виды указателей

Оба вида указателей в качестве своих значений имеют адреса, но обладают различными свойствами, назначением и правилом работы с этими адресами.



## Объявление, определение

Объявление указателя совмещено с определением.

Определенный для одного типа не может быть использован для указания на другой.

Для указателя всегда выделяется один и тот же размер памяти.(64-разряда т.е. 8 байт), вне зависимости от типа объекта на который он указывает.




int \* p1, \*p2, \*p3;
double \* p2;
extern char \* p3;

## Оператор получения адреса(&)

Для получения адреса к переменной применяется операция (&).

Эта операция применяется только к таким объектам, которые хранятся в памяти компьютера.





Адрес переменной х: 0х54100

### Инициализация

Без инициализации указатель использовать нельзя!

Для инициализации используем оператор получения адреса объекта (&).






Нельзя присваивать указателю число без явного преобразования типов, кроме (0);

Нельзя преобразовать тип int -> \*int. int \*p = 0x0111;

```
int x = 25;
int *px= &x;
char * pstr = &"String";
```

## Оператор разыменования (\*).

Извлечение значения, хранящегося по адресу в указателе происходит с использованием оператора разыменования (\*).



## Арифметика указателей

Что можно делать с указателем (-ми):

• Можно копировать адрес из одного указателя в другой:

```
pn2 = pn1;
```

• К указателю можно +/- целое число:

```
pn1++;  // адрес следующего за pn1 элемента
int num = 5;
pn2 = pn1 + num; // адрес элем. Отстоящего от pn1 на num
//элементов типа int
```

• Указатели одного типа можно вычитать:

```
int val = pn2 - pn1; // сколько элементов одного // типа между элементами на // которые указывают pn2, pn1
```

• Указатели одного типа можно всегда сравнить:

```
if (pn1 == pn2) {...}
```

```
int n = 1;
int *pn1 = &n;
int *pn2;
```

Сложение указателей

– бессмысленно!

### Указатель типа \*void

void \* - (указатель без типа) специальный тип указателя, может содержать адрес объекта любого типа, но только пока мы не пытаемся оперировать данными по адресу в этом указатели.



void \* pVoid; int n = 1; char c = 'A'; int \*pn = &n; pVoid = &n; pVoid = &c; pVoid = pn;

Компилятор позволит присвоить адрес любого объекта, при этом сделает неявное преобразование:

int\*->void\*; char\*->void\*;

Обратное преобразование необходимо проводить явно:

static\_cast<int\*>(void\*);

### **NULL-pointer**

**NULL-pointer** – указатель инициализированный специальным макроопределением **NULL**.

Этот указатель

- Никуда не указывает!
- Используется для проверки:

**if (p){...**} -> его можно использовать




С разыменованием (\*) нулевого указателя большинстве случаев вы получите сбой в программе.

Нулевой указатель не имеет адреса, поэтому и такой результат.

### Указатель на указатель

Указатель так же имеет адрес, и может существовать другой указатель значение которого будет адрес первого указателя. Такой объект называется **Указатель на указатель**.



### Указатель + const и volotile.

Модификатор <u>const (volotile)</u> – может относиться к значению адреса или к значению объекта на который направлен указатель.

const – "только для чтения"; volotile - возможно изменение извне;

Указатель на const - объект			
const T * имя			
<ul> <li>const char *pc = "ABC";</li> <li>char c = *pc; //читать можем</li> <li>pc++; // знач. Указ. Изменить можем</li> <li>*pc = "WD"; // знач. объекта изм. не можем</li> <li>Нельзя присваивать обычному указателю адрес, хранящийся в указателе на const – объект!</li> </ul>			
Указатель на const перем. Должен быть объявлен как указатель на const – объект.  const int i = 1; const int *pn2 = &i			

```
const – указатель на объект

Т * const имя
```

- char c = 'A';
- char \* const pc = &c; // init обязательна
- \*pc = 'B'; //объект изм. можем
- рс++; // значение адреса в указ.

#### const-указатель на const-объект

#### const T \*const имя

- int x = 1, y = 2;
- const int \* const pn = &x;
- int z = \*pn; //читать можно
- \*pn = 5; // объект изменять нельзя!
- pn = &y; //адрес изменять нельзя!

### Явное и неявное преобразование указателя.

```
Heявное приведение T*const -> T*:

int *const cp = &x;
int *p;
p = cp;
p++;
//cp++;
//cp = p;
```

```
Heявное приведение T* -> const T*:

int m = 1;
int *p = &m;
(*p)++;
const int * pc = &m;
//(*pc)++;
```

#### Снимаем const с указателя:

```
char c;
char * const pc = &c;
(const_cast <char*>(pc))++; //
только на время вычисления
выражения
```

#### При объявлении следует помнить:

```
const int * p1, *p2; // 2 указ.
// на const объект
int *const p3 = &n, *p4; // const-
//указатель, обыч. указ.
```

```
Нельзя void*-указателю
присвоить адрес переменной,
объявленной как const, volatile.

const int m =1;
//void* p1 = &m;
//но!
extern volatile int v;
void volatile * p2 = &v;
```

```
      Снимаем const с указываемого

      объекта:
      char c = 'A';

      const char * pc = &c;

      // *pc = 'B';

      *(const_cast<char*>(pc)) = 'B';
```

## В чем польза указателей.

- Массивы реализованы с помощью указателей.
   Указатели могут использоваться для итерации по массиву.
- II. Они являются единственным способом динамического выделения памяти в С/С++.
   Это, самый распространенный вариант использования указателей.
- II. Они могут использоваться для передачи большого количества данных в функцию без копирования этих данных.
- IV. Они могут использоваться для передачи одной функции в качестве параметра другой функции.



### Динамическое управление памятью

Основные функции стандартной библиотеки по работе с динамической памятью:

void \* malloc(size\_t) — выделяет указанное количество байтов в дин. памяти.

void \* calloc(size\_t) — выделяет динамическую память и инициирует ее нулями.


void \* realloc(void \*, size\_t) - пере выделяет динамическую память если потребовалось больше и освобождает прежнюю.

free(\*void) – освобождает память

```
// пример выделения памяти под неуправляемый
//указатель
int * p;
p = NULL;
// выделение памяти функцией malloc() для
// указателя на int
p = (int *)malloc(sizeof(int));
// выделение памяти функцией malloc() для
//указателя на double
double * pd = NULL;
pd = (double *)malloc(sizeof(double));
```

### Ссылки.

- Понятие ссылки есть только в С++.
- Ссылка позволяет программисту манипулировать адресом объекта.
- Может интерпретироваться как **const-указатель** на объект, при каждом использовании которого происходит операция разыменование (\*) (взятие значения по адресу).
- С ссылкой можно работать так же как с объектом на который она ссылается. Это **псевдоним** объекта.



T & ref = obj;

Ссылки инициализируются только существующим объектом (не инициал. NULL!)

### Сравнение ссылки и указателя

Отличие	Указатель	Ссылка
Обозначение типа	T *	T&
Объявление и определение	int x=1; int*p = &x	int x=1; int & ref = x;
Инициализация	Не обязательна. int *p;	Обязательна. int & ref = x, но extern int & ref1;
Получение значения	int temp = *p; (*p)++ - изм. значения объекта указателя	int temp = ref; ref ++ - изм. знач. объекта ссылки
Изменение адреса	<b>р++</b> - изменение адреса, Возможно перенаправление указ. На др. объект	ref++ - изменение знач. по адресу, Адрес хранящийся в ссылке изм. невозможно
NULL	int *p = NULL, указ. никуда не указ.	Не может быть инициализ. NULL
Взятие адреса	Адрес указ. : <b>int ** pp = &amp;p</b>	Адрес ссылки: int* pr = &ref
Ссылка на указатель	нет	int n; int *p = &n int* & ref = p; исп. для возвращения адреса переменной-указателя из ф-ции.
Ключ. слово void	void * p; универс. указ. типа void	Невозможно, это псевдоним конкретного объекта
Оператор sizeof	float * p; sizeof(p) ~ 8 δ, sizeof(*p) ~ 4 δ	float f; float & ref = f; sizeof(ref) ~ 8 δ
Инициализация литералом	<pre>int *p = (int*)0x1000000, int * p = reinterpret_cast<int*>(0x1000000)</int*></pre>	const int & ref = 5; (используется для передаче параметров в функцию)

# На сегодня всё!