# Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»



Системное и прикладное программное обеспечение. Программная инженерия.

Лабораторная работа №4. Выполнение комплекса программ.

Предмет: ОПД.

Преподаватель: Блохина Елена Николаевна

Выполнил: Бусыгин Иван.

Группа: Р3112. Вариант: 2122.

> Санкт-Петербург 2021 год

#### Цель работы.

Изучение способов связи между программными модулями, команды обращения к подпрограмме и исследование порядка функционирования БЭВМ при выполнении комплекса взаимосвязанных программ.

#### Задание.

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

| Введите номер   | варианта   | 2122   |                            |  |      |
|---|--|--|----------------------------|--|------|
| OCB: + 0200 OCC: EE1B OCD: AE19 OCE: OC00 OCF: D698 OD0: 0800 OD1: 0700 OD2: 6E15 OD3: EE14 OD4: AE11 OD5: 0740 OD6: OC00 OD7: D698 OD8: 0800 | OD9:<br>  ODA:<br>  ODB:<br>  ODC:<br>  ODD:<br>  ODE:<br>  OE0:<br>  OE1:<br>  OE2:<br>  OE3:<br>  OE4:<br>  OE5: | 0740<br>4E0D<br>EE0C<br>AE08<br>0700<br>0C00<br>D698<br>0800<br>0700<br>6E05<br>EE04<br>0100<br>ZZZZ<br>YYYY | 0E7: XXX<br>  0E8: FA8<br> | BA   6A4:<br>  6A5:<br>01   6A6:<br>08  <br>07  <br>09  <br>01  <br>01  <br>01  <br>05  <br>01  <br>01 | 0A00 |


### Описание программы.

## Комплекс программ предназначен для расчёта по следующей формуле:

$$f(x,y,z) = g(z+1) - g(x) - g(y-1) + 1$$
$$g(x) = \begin{cases} a, & x \le 0 \ \lor \ x \ge a \\ 4x - b, & x \in (0;a) \end{cases}$$

В нашем случае a = 651, b = 101.

# График функции g(x):



#### Расположение в памяти:

Основная программа расположена в ячейках с ОСВ (первая исполняемая команда) по ОЕ4 (последняя).

Подпрограмма расположена в ячейках с 698 (первая исполняемая команда) по 6А4 (последняя).

Входные переменные хранятся в ячейках 0Е5, 0Е6, 0Е7.

Ячейка с результатом – 0Е8

Параметры а и b хранятся в ячейках 6А5, 6А6.

#### Вычисление ОД3.

#### Ограничения.

Для g(x):

$$\begin{cases} x \in [-2^{15}; 2^{15} - 1] \\ x \le 0 \ \lor \ x \ge a \\ (x \in [1; a - 1] \\ 4x \in [-2^{15}; 2^{15} - 1] \\ 4x - b \in [-2^{15}; 2^{15} - 1] \end{cases}$$

Для f(x):

$$\begin{cases} x, y, z \in [-2^{15}; 2^{15} - 1] \\ z + 1, x, y - 1 \in 0 \text{Д3}(g) \\ g(z + 1) - g(x) \in [-2^{15}; 2^{15} - 1] \\ f(x, y, z) \in [1 - 2^{15}; 2^{15} - 1] \end{cases}$$

## одз.

Для g(x):

$$x \in [-2^{15}; 2^{15} - 1]$$

Для f(x):

$$\begin{cases} x \in [-2^{15}; 2^{15} - 1] \\ y \in [1 - 2^{15}; 2^{15} - 1] \\ z \in [-2^{15}; 2^{15} - 2] \end{cases}$$

# Область представления.

$$g(x) \in [-97; 2499]$$
  
 $f(x, y, z) \in [1 - 2^{15}; 2^{15} - 1]$ 

# Значения переменных, полученные у преподавателя:

X: 000D

Y: OFOD

Z: FF0D

# Текст основной программы.

| Адрес | Код команды | Мнемоника   | Комментарий  |  |
|-------|-------------|-------------|--|--|
| ОСВ   | 0200        | CLA         | Очистка аккумулятора.<br>AC = 0                    |  |
| 0CC   | EE1B        | ST IP + 1B  | Сохранение, относительная адресация.<br>t = AC = 0 |  |
| 0CD   | AE19        | LD IP + 19  | Загрузка, относительная адресация.<br>AC = X       |  |
| 0CE   | 0C00        | PUSH        | Положить в стек.<br>arg = AC                       |  |
| 0CF   | D698        | CALL 698    | Вызов подпрограммы.<br>arg = g(arg)                |  |
| 0D0   | 0800        | POP         | Взять из стека.<br>AC = arg                        |  |
| 0D1   | 0700        | INC         | Инкремент.<br>АС++                                 |  |
| 0D2   | 6E15        | SUB IP + 15 | Вычитание, относительная адресация.<br>AC -= t     |  |
| 0D3   | EE14        | ST IP + 14  | Сохранение, относительная адресация.<br>t = AC     |  |
| 0D4   | AE11        | LD IP + 11  | Загрузка, относительная адресация.<br>AC = Y       |  |
| 0D5   | 0740        | DEC         | Декремент.<br>AC                                   |  |
| 0D6   | 0C00        | PUSH        | Положить в стек.<br>arg = AC                       |  |
| 0D7   | D698        | CALL 698    | Вызов подпрограммы.<br>arg = g(arg)                |  |
| 0D8   | 0800        | POP         | Взять из стека.<br>AC = arg                        |  |
| 0D9   | 0740        | DEC         | Декремент.<br>AC                                   |  |
| 0DA   | 4E0D        | ADD IP + D  | Сложение, относительная адресация.<br>AC += t      |  |
| ODB   | EEOC        | ST IP + C   | Сохранение, относительная адресация.<br>t = AC     |  |
| 0DC   | AE08        | LD IP + 8   | Загрузка, относительная адресация.<br>AC = Z       |  |
| 0DD   | 0700        | INC         | Инкремент.<br>AC++                                 |  |
| ODE   | 0C00        | PUSH        | Положить в стек.<br>arg = AC                       |  |
| 0DF   | D698        | CALL 698    | Вызов подпрограммы.<br>arg = g(arg)                |  |
| 0E0   | 0800        | POP         | Взять из стека.<br>AC = arg                        |  |
| 0E1   | 0700        | INC         | Инкремент.<br>AC++                                 |  |
| 0E2   | 6E05        | SUB IP + 5  | Вычитание, относительная адресация.<br>AC -= t     |  |
| 0E3   | EE04        | ST IP + 4   | Сохранение, относительная адресация.<br>t = AC     |  |
| 0E4   | 0100        | HLT         | Отключение ТГ, переход в пультовый режим.          |  |

# Текст подпрограммы.

| Адрес | Код команды | Мнемоника   | Комментарий  |  |  |  |
|-------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 698   | AC01        | LD &1       | Загрузка аргумента из стека.<br>AC = arg               |  |  |  |
| 699   | F208        | BMI IP + 8  | Переход, если меньше нуля.<br>if AC < 0 then IP = 6A2  |  |  |  |
| 69A   | F007        | BEQ IP + 7  | Переход, если равно нулю.<br>if AC = 0 then IP = 6A2   |  |  |  |
| 69B   | 7E09        | CMP IP + 9  | Сравнение, относительная адресация.                    |  |  |  |
| 69C   | F905        | BGE IP + 5  | Переход, если больше или равно.<br>if AC≥a then IP=6A2 |  |  |  |
| 69D   | 4C01        | ADD &1      | Сложение с аргументом из стека.<br>AC += arg           |  |  |  |
| 69E   | 4C01        | ADD &1      | Сложение с аргументом из стека.<br>AC += arg           |  |  |  |
| 69F   | 4C01        | ADD &1      | Сложение с аргументом из стека.<br>AC += arg           |  |  |  |
| GA0   | 6E05        | SUB IP + 5  | Вычитание, относительная адресация.<br>AC -= b         |  |  |  |
| 6A1   | CE01        | JUMP IP + 1 | Перемещение по относительному адресу.<br>IP = 6A3      |  |  |  |
| 6A2   | AE02        | LD IP + 2   | Загрузка, относительная адресация.<br>AC = a           |  |  |  |
| 6A3   | EC01        | ST &1       | Сохранение в ячейку с аргументом.<br>arg = AC          |  |  |  |
| 6A4   | 0A00        | RET         | Возврат из подпрограммы.                               |  |  |  |

| Выполняемая<br>команда. |      | Содержимое регистров процессора после<br>выполнения команды. |      |            |      |     |      |      |      | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды. |           |
|-------------------------|------|--|------|------------|------|-----|------|------|------|---|-----------|
| Адрес                   | Код  | ΙP   | CR   | AR         | DR   | SP  | BR   | AC   | NZVC | Адрес   | Новый код |
| 0CB                     | 0200 | 0CC  | 0200 | 0CB        | 0200 | 000 | 00CB | 0000 | 0100 |   |           |
| 0CC                     | EE1B | 0CD  | EE1B | 0E8        | 0000 | 000 | 001B | 0000 | 0100 | 0E8   | 0000      |
| 0CD                     | AE19 | 0CE  | AE19 | 0E7        | 000D | 000 | 0019 | 000D | 0000 |   |           |
| 0CE                     | 0C00 | 0CF  | 0C00 | 7FF        | 000D | 7FF | 00CE | 000D | 0000 | 7FF   | 000D      |
| 0CF                     | D698 | 698  | D698 | 7FE        | 00D0 | 7FE | D698 | 000D | 0000 | 7FE   | 00D0      |
| 698                     | AC01 | 699  | AC01 | 7FF        | 000D | 7FE | 0001 | 000D | 0000 |   |           |
| 699                     | F208 | 69A  | F208 | 699        | F208 | 7FE | 0699 | 000D | 0000 |   |           |
| 69A                     | F007 | 69B  | F007 | 69A        | F007 | 7FE | 069A | 000D | 0000 |   |           |
| 69B                     | 7E09 | 69C  | 7E09 | 6A5        | 028B | 7FE | 0009 | 000D | 1000 |   |           |
| 69C                     | F905 | 69D  | F905 | 69C        | F905 | 7FE | 069C | 000D | 1000 |   |           |
| 69D                     | 4C01 | 69E  | 4C01 | 7FF        | 000D | 7FE | 0001 | 001A | 0000 |   |           |
| 69E                     | 4C01 | 69F  | 4C01 | 7FF        | 000D | 7FE | 0001 | 0027 | 0000 |   |           |
| 69F                     | 4C01 | 6A0  | 4C01 | 7FF        | 000D | 7FE | 0001 | 0034 | 0000 |   |           |
| 6A0                     | 6E05 | 6A1  | 6E05 | 6A6        | 0065 | 7FE | 0001 | FFCF | 1000 |   |           |
| 6A1                     | CE01 | 6A3  | CE01 | 6A1        | 06A3 | 7FE | 0003 | FFCF | 1000 |   |           |
| 6A3                     | EC01 | 6A4  | EC01 | 7FF        | FFCF | 7FE | 0001 | FFCF | 1000 | 7FF   | FFCF      |
| 6A4                     | 0A00 | 0D0  | 0A00 | 711<br>7FE | 00D0 | 7FF | 06A4 | FFCF | 1000 | 711   | 110       |
| 0D0                     | 0800 | 0D0<br>0D1   | 0800 | 7FF        | FFCF | 000 | 00D0 | FFCF | 1000 |   |           |
| 0D0<br>0D1              | 0700 | 0D1<br>0D2   |      | 0D1        | 0700 | 000 |      | FFD0 | 1000 |   |           |
| 0D1<br>0D2              | 6E15 | 0D2<br>0D3   | 0700 |            | 0000 | 000 | 00D1 |      |      |   |           |
|                         |      |  | 6E15 | 0E8        |      |     | 0015 | FFD0 | 1001 | 050   | FFDO      |
| 0D3                     | EE14 | 0D4  | EE14 | 0E8        | FFD0 | 000 | 0014 | FFD0 | 1001 | 0E8   | FFD0      |
| 0D4                     | AE11 | 0D5  | AE11 | 0E6        | 0F0D | 000 | 0011 | 0F0D | 0001 |   |           |
| 0D5                     | 0740 | 0D6  | 0740 | 0D5        | 0740 | 000 | 00D5 | 0F0C | 0001 | 755   | 0500      |
| 0D6                     | 0C00 | 0D7  | 0C00 | 7FF        | 0F0C | 7FF | 00D6 | 0F0C | 0001 | 7FF   | 0F0C      |
| 0D7                     | D698 | 698  | D698 | 7FE        | 00D8 | 7FE | D698 | 0F0C | 0001 | 7FE   | 00D8      |
| 698                     | AC01 | 699  | AC01 | 7FF        | 0F0C | 7FE | 0001 | 0F0C | 0001 |   |           |
| 699                     | F208 | 69A  | F208 | 699        | F208 | 7FE | 0699 | 0F0C | 0001 |   |           |
| 69A                     | F007 | 69B  | F007 | 69A        | F007 | 7FE | 069A | 0F0C | 0001 |   |           |
| 69B                     | 7E09 | 69C  | 7E09 | 6A5        | 028B | 7FE | 0009 | 0F0C | 0001 |   |           |
| 69C                     | F905 | 6A2  | F905 | 69C        | F905 | 7FE | 0005 | 0F0C | 0001 |   |           |
| 6A2                     | AE02 | 6A3  | AE02 | 6A5        | 028B | 7FE | 0002 | 028B | 0001 |   |           |
| 6A3                     | EC01 | 6A4  | EC01 | 7FF        | 028B | 7FE | 0001 | 028B | 0001 | 7FF   | 028B      |
| 6A4                     | 0A00 | 0D8  | 0A00 | 7FE        | 00D8 | 7FF | 06A4 | 028B | 0001 |   |           |
| 0D8                     | 0800 | 0D9  | 0800 | 7FF        | 028B | 000 | 00D8 | 028B | 0001 |   |           |
| 0D9                     | 0740 | 0DA  | 0740 | 0D9        | 0740 | 000 | 00D9 | 028A | 0001 |   |           |
| 0DA                     | 4E0D | 0DB  | 4E0D | 0E8        | FFD0 | 000 | 000D | 025A | 0001 |   |           |
| 0DB                     | EE0C | 0DC  | EE0C | 0E8        | 025A | 000 | 000C | 025A | 0001 | 0E8   | 025A      |
| 0DC                     | AE08 | 0DD  | AE08 | 0E5        | FF0D | 000 | 0008 | FF0D | 1001 |   |           |
| 0DD                     | 0700 | 0DE  | 0700 | 0DD        | 0700 | 000 | 00DD | FFOE | 1000 |   |           |
| 0DE                     | 0C00 | 0DF  | 0C00 | 7FF        | FF0E | 7FF | 00DE | FF0E | 1000 | 7FF   | FF0E      |
| 0DF                     | D698 | 698  | D698 | 7FE        | 00E0 | 7FE | D698 | FFOE | 1000 | 7FE   | 00E0      |
| 698                     | AC01 | 699  | AC01 | 7FF        | FF0E | 7FE | 0001 | FF0E | 1000 |   |           |
| 699                     | F208 | 6A2  | F208 | 699        | F208 | 7FE | 0008 | FF0E | 1000 |   |           |
| 6A2                     | AE02 | 6A3  | AE02 | 6A5        | 028B | 7FE | 0002 | 028B | 0000 |   |           |
| 6A3                     | EC01 | 6A4  | EC01 | 7FF        | 028B | 7FE | 0001 | 028B | 0000 | 7FF   | 028B      |
| 6A4                     | 0A00 | 0E0  | 0A00 | 7FE        | 00E0 | 7FF | 06A4 | 028B | 0000 |   |           |
| 0E0                     | 0800 | 0E1  | 0800 | 7FF        | 028B | 000 | 00E0 | 028B | 0000 |   |           |
| 0E1                     | 0700 | 0E2  | 0700 | 0E1        | 0700 | 000 | 00E1 | 028C | 0000 |   |           |
| 0E2                     | 6E05 | 0E3  | 6E05 | 0E8        | 025A | 000 | 0005 | 0032 | 0001 |   |           |
| 0E3                     | EE04 | 0E4  | EE04 | 0E8        | 0032 | 000 | 0004 | 0032 | 0001 | 0E8   | 0032      |
| 0E4                     | 0100 | 0E5  | 0100 | 0E4        | 0100 | 000 | 00E4 | 0032 | 0001 |   |           |

# Вывод.

Я освоил методы реализации подпрограмм на БВМ: ознакомился с необходимыми командами, узнал способы передачи данных между основной и вложенной программами.