

第0x6章:二元分类

■ 笔记:

这本书正在进行中。

我们鼓励您直接在这些页面上发表评论 ...建议编辑、更正和/或其他内容!

要发表评论,只需突出显示任何内容,然后单击 就在文档的边界上)。



出现在屏幕上的图标

由我们的 Friends of Objective-See:













Airo

SmugMug

守护防火墙

SecureMac

<u>iVerify</u>

光环隐私

苹果公司指出,Mach-O (Mach对象文件格式的缩写)"是OS X中二进制文件的本机可执行格式,是传送代码的首 选格式。"[1]

由于大多数Mac恶意软件都是以Mach-O二进制文件的形式编译和分发的,因此对这种文件格式有深入的了解非常 重要。

\$ file Final_演示文稿。app/Contents/MacOS/usrnode 最后的演讲。app/Contents/MacOS/usrnode:

Mach-0 64位可执行文件x86_64

64位Mach-O可执行文件(OSX.WindTail)

不幸的是,由于Mach-O是一种二进制文件格式,分析和理解此类文件需要特定的分析工具。通常以拆卸器达到顶 点的工具。

■ 笔记:

有关Mach-0二进制文件的权威指南,请参阅苹果的文档:

"OS X ABI Mach-O文件格式参考" [1]


可执行二进制文件格式相当复杂,Mach-0文件格式也不例外。好消息是,出于恶意软件分析的目的,只需要对 Mach-0文件格式和几个相关概念有一个初步的了解。

劉 笔记:

对于感兴趣的读者来说,可以在这里找到一个关于Mach-O文件格式的深入的、坦率地说相当优秀的书写

"解析Mach-0文件" [2]

基本上,Mach-O文件由三个连续的部分或区域组成:头、加载命令和数据。



马赫-0割台

Mach-0文件以Mach-0头开始:

"每个Mach-O文件的开头都有一个头结构,将文件标识为Mach-O文件。头还包含其他基本文件类型信息,指示目标体系结构,并包含指定影响文件其余部分解释的选项的标志。"[1]

mach-o header是mach-o/loader中定义的mach_header_64(或32位mach_header)类型的结构。h:

```
01
   结构mach_头_64 {
          uint32_t cpu_类 魔术cputype
02
                                      /* 马赫幻数标识符*/ cpu说明符*/
03
                                      /* 机器说明符*/文件类型
          型_t cpu_子类型
04
                                      /* */
          _t uint32_t
                        cpusubtype
05
                                      /* 加载命令的数量*/
                         ; 文件类型;
          uint32_t
06
                        ncmds;
```

Mac恶意软件的艺术:分析

p、 沃德尔 小*/

mach_收割台_64结构 (macho/Loader.h)

苹果在加载器中的评论。h文件应提供每个成员(在mach_header_64结构中)的充分(尽管简洁)描述。

需要特别注意的是filetype成员,它描述了文件的类型。几个可能的值包括(来自马赫数-o/loader.h):

- MH_EXECUTE (0x2) 标准Mach-0可执行文件
- MH_DYLIB (0x6) Mach-O动态链接库(即dylib)
- MH_BUNDLE (0x8) 马赫-0束(即束)


要转储或解析Mach-O文件的内容,可以使用/usr/bin/otool实用程序。例如,要转储Mach-O标头,请使用-hv标志执行otool:

```
$ otool -hv Final_Presentation.app/Contents/MacOS/usrnode

马赫割台
魔术 cputype cpusubtype 文件类型 ncmds sizeofcmds
MH_MAGIC_64 X86_64 ALL 执行 23 3928
```

卸下OSX。WindTail的Mach-O收割台(通过otool)

或者,如果你喜欢UI, MachOView [3]是一个可爱的工具!



卸下Mach-O收割台(通过 MachOView)

図 笔记:

苹果指出,"Mach-O文件包含一个架构的代码和数据。" [1]

为了创建可以在具有不同体系结构(即32位、64位等)的系统上执行的单个二进制文件,可以将多个Mach-0二进制文件包装在通用(或"fat")二进制文件中。

这样的二进制文件从一个头(类型:fat_头)开始,然后是特定于体系结构的头 Mach-O二进制文件连接在一起。

你可以通过:otool -fv转储fat_头

马赫-0载荷指令

Mach-O头之后是二进制文件的加载命令,它指示("命令")动态加载程序(dyld)如何在内存中加载(和布局)二进制文件。

"标题后面是一系列可变大小的加载命令,用于指定文件的布局和链接特征。除其他信息外,加载命令还可以指定:

- 文件在虚拟内存中的初始布局
- 符号表的位置(用于动态链接)
- 程序主线程的初始执行状态
- 包含主可执行文件导入符号定义的共享库的名称"[1]

Mach-0二进制文件的加载命令可以使用-1标志通过otool查看:

```
$ otool -1 Final_Presentation.app/Contents/MacOS/usrnode
加载命令0
     cmd LC_段64
 cmdsize 72
 segname____PAGEZERO
  vmsize 0x000000100000000
     关闭0
  文件大小0
 maxprot 0x00000000
初始保护0x00000000
  nsects 0标
   志0x0
加载命令1
     cmd LC 段64
 cmdsize 952
 segname文本
  vmaddr 0x000000100000000
  vmsize 0x000000000013000
 关闭0
文件大小77824
maxprot 0x00000007
initprot 0x00000005
  nsects 11
   个标志0x0
```

卸下OSX。WindTail的加载命令(通过otool)

为了进行恶意软件分析,我们的目标是对Mach-O文件格式有一个基本的了解,所以我们不会涵盖所有受支持的加载命令。然而,有几个是非常相关的。

加载命令都以mach-o/loader中定义的load_命令结构开始。h:

```
      01
      结构加载命令{

      02
      uint32_t cmd;
      /*加载命令的类型*/

      03
      uint32_t cmd尺寸
      /*命令的总大小(字节)*/

      04
      ;

      };
```

Load_命令结构(马赫数 /Loader.h)


这里,加载命令。cmd描述加载命令的类型,而加载命令的大小在load_命令中指定。尺寸。请注意,load命令的数据紧跟在load_命令结构之后,并且这些数据特定于load命令的类型:

```
struct load_command
{
    uint32_t cmd;
    uint32_t cmdsize;
};
Load Command data
```

加载命令的一种常见类型是LC_段/LC_段_64,它描述一个段。苹果用以下方式定义了一个细分市场:

"一个段定义了Mach-O文件中的一系列字节,以及动态链接器加载应用程序时这些字节映射到虚拟内存的地址和内存保护属性。"[1]

如下图所示,LC_SEGMENT/LC_SEGMENT_64 load命令包含动态加载程序(dyld)将段映射到内存(并设置其内存权限)的所有相关信息:



LC_段/LC_段64加载命令

在分析Mach-O二进制文件时,可能会遇到以下几个部分::

- ___文本段 包含只读的可执行代码和数据
- __数据段 包含可写的数据
- __LINKEDIT段 包含链接器(dyld)的信息,如"符号、字符串和重定位表条目"[1]

図 笔记:

段可以包含多个段(每个段包含相同类型的代码或数据)。更多关于以下章节的信息...

Mac恶意软件的艺术:分析 p、 沃德尔

一旦二进制文件被加载到内存中(由动态链接器/加载程序dyld),执行就从二进制文件的入口点开始。dyld如何定位上述入口点?通过LC_主加载命令!

该加载命令(累积)是entry_point_command类型的结构:

```
01 结构入□点命令{
    uint32_t cmd; /* LC_MAIN仅用于MH_执行文件类型*/
    uint32_t 规模; /* 24 */
    uint64_t entryoff; /*main()的文件(文本)偏移量*/
    uint64_t 堆栈大小; /*如果不是零,则为初始堆栈大小*/
    };
```

LC_MAIN的人口点命令结构(mach-o/loader.h

)

LC_MAIN load命令最重要的成员是entryoff,它包含二进制文件入口点的偏移量。加载时,dyld只需将该值添加到

(在内存中)二进制代码的基,然后跳到此指令开始执行二进制代码。

"LC_MAIN给出入口点(MAIN())的地址,[loader]dyld直接跳到该地址..."[4]

劉 笔记:

LC_MAIN load命令取代了不推荐使用的LC_UNIXTHREAD load命令。

如果您在分析较旧的Mach-O二进制文件,可能仍然会遇到LC_UNIXTHREAD,它包含初始线程的整个上下文(读取:寄存器值)。在此上下文中,EIP/RIP寄存器包含二进制文件初始入口点的地址。

■ 笔记:

Mach-O二进制文件可以包含一个或多个构造函数,这些构造函数将在LC MAIN中指定的地址之前执行。

任何构造函数的偏移量都保存在

数据常量段。

稍后将详细介绍此主题,但在分析Mac恶意软件时请注意,在二进制文件的主入口点(LC_MAIN)之前,可能会在此类构造函数中开始执行。

在分析Mac恶意软件时,另一个相关的加载命令类型是LC_load_DYLIB。简而言之,LC_load_DYLIB load命令描述了一个动态库依赖项,它指示加载程序(dyld)加载并链接所述库。Mach-O二进制文件需要的每个库都有一个LC_load_DYLIB load命令(即依赖于)。

这个load命令(累积)是dylib_command类型的结构(它包含一个struct dylib,描述实际的依赖动态库):

```
struct dylib_命令{
01
02
           uint32_t
                        cmd;
                                      /* LC_LOAD_{,WEAK_}DYLIB */
           uint32 t
                        规模;
                                      /*包括路径名字符串*/
03
04
          结构动态库
                                      /*图书馆标识*/
                        dylib;
05
   };
06
07
   结构动态库{
       工会会员姓名;
98
                                      /*库的路径名*/
       uint32 t时间戳;
09
                                      /*图书馆的建设时间戳*/
                                      /*库的当前版本号*/
10
       uint32_t current_version;
       uint32_t compatibility_version;
                                      /*图书馆号*/
11
12
   };
```

LC_LOAD_dylib的dylib_命令和DYLIB结构(macho/loader.h)

要解析Mach-O二进制文件的LC_load_DYLIB LOAD命令以查看二进制文件的依赖关系,请使用带有-L标志的otool实用程序。或者,MachOView [3]也可以。