## 시그널 보내기[2]

□ 시그널 보내기: raise(2)

```
#include <signal.h>
int raise(int sig);
```

- 함수를 호출한 프로세스에 시그널 발송
- □ 시그널 보내기: abort(3) 종료 시그널 보내기

```
#include <stdlib.h>
void abort(void);
```

- 함수를 호출한 프로세스에 <u>SIGABRT시그널 발송</u>
- SIGABRT 시그널은 프로세스를 비정상적으로 종료시키고 코어덤프 생성

### 시그널 핸들러 함수[2]

□ 시그널 핸들러 지정: sigset(3)

```
#include <signal.h>

//그널 넘버 //그널을 받았을 때, 처리할 함수

void (*sigset(int sig, void (*disp)(int)))(int);
```

- disp : sig로 지정한 <u>시그널을 받았을 때 처리할 방법</u>
  - 시그널 핸들러 함수의 주소값
  - 🚺 SIG\_IGN : 시그널을 무시하도록 지정
  - SIG\_DFL : 기본 처리 방법으로 처리하도록 지정

SUN OS 에서 해당하는 이야기. LINUX 에서는 아님.

sigset함수는 signal함수와 달리 시그널 핸들러가 한 번 호출된 후에 기본동작으로 재설정하지 않고, 시그널 핸들러를 자동으로 재정한다.



```
07
    void handler(int signo) {
80
        printf("Signal Handler Signal Number : %d\n", signo);
        psignal(signo, "Received Signal");
09
                                                 시그널 핸들러를 재지정
10
                                                 하지 않아도됨
11
12
    int main(void) {
13
        if (sigset(SIGINT, handler) == SIG ERR) {
                                                  여기서는 상수(integer) 가 리턴됨.
            perror("sigset");
14
                                                  실제로는 핸들러 구조체를 리턴.
            exit(1);
15
                                                  리눅스에서는 sigset() 함수의 리턴값은
16
                                                  sighandler_t 임.
17
18
        printf("Wait 1st Ctrl+C...: SIGINT\n");
        pause(); 인터립트 시그널을 받음.
19
    printf("After 1st Signal Handler\n");
20
                                                # ex7 4.out
21
    printf("Wait 2nd Ctrl+C...: SIGINT\n");
                                                Wait 1st Ctrl+C...: SIGINT
22
        pause();
                                                ^CSignal Handler Signal Number: 2
23
    printf("After 2nd Signal Handler\n");
                                                Received Signal: Interrupt
                                                After 1st Signal Handler
24
                                                Wait 2nd Ctrl+C...: SIGINT
25
        return 0;
                                                ^CSignal Handler Signal Number: 2
26
   }
                                                Received Signal: Interrupt
                                                After 2nd Signal Handler
```

### 시그널 집합

□ <u>시그널 집합</u>의 개념

- 개의 모든 시그널 관련 함수가 시그널 집합을 인자로 받게끔 정의되어 있음.
- 시그널을 개별적으로 처리하지 않고 복수의 시그널을 처리하기 위해 도입한 개념
- POSIX에서 도입
- □ 시그널 집합의 처리를 위한 <u>구조체</u>

sigset\_t

```
typedef struct { 시그널 집합을 위한 구조체 unsigned int __sigbits[4];  이 비트 값을 통해, SUN OS 에서는 어떤 시그널이 발생했는지 알 수 있음.
```

#### 마스크

- 시그널을 비트 <del>마스트</del>로 표현. 각 비트가 <u>특정 시그널과 1:1로 연결</u>
- <u>비트값이 1이면</u> 해당 시그널이 <u>설정</u>된 것이고, <u>0이면 시그널 설정 안된 것</u>임



### 시그널 집합 처리 함수[1]

□ 시그널 집합 비우기 : sigemptyset(3)

```
#include <signal.h>
int sigemptyset(sigset_t *set);
```

- 시그널 집합에서 모든 시그널을 0으로 설정
- □ 시그널 집합에 모든 시그널 설정: sigfillset(3)

```
#include <signal.h>
    시그널의 비트마스크
int sigfillset(sigset_t <u>*set</u>);
```

- 시그널 집합에서 모든 시그널을 1로 설정
- □ 시그널 집합에 시그널 설정 추가: sigaddset(3)

```
#include <signal.h> 기본적으로 sigemptyset() 함수와 같이 쓰임.
O으로 설정 후, 추가하는 방법.
int sigaddset(sigset_t *set, int signo);
```

■ signo로 <u>지정한 시그널을 시그널 집합에 추가</u>

### 시그널 집합 처리 함수[2]

□ 시그널 집합에서 <u>시그널 설정 삭제</u>: <u>sigdelset</u>(3)

```
#include <signal.h> 기본적으로 sigfillset() 함수와 같이 쓰임.

I로 설정 후, 삭제하는 방법

int sigdelset(sigset_t *set, int signo);
```

- signo로 <u>지정한 시그널을 시그널 집합에서 삭제</u>
- □ 시그널 집합에 설정된 <u>시그널 확인</u>: <u>sigismember</u>(3)

```
#include <signal.h>
int sigismember(sigset_t *set, int signo);
```

■ signo로 <u>지정한 시그널이 시그널 집합에 포함되어 있는지 확인</u>

```
#include <signal.h>
01
    #include <stdio.h>
03
    int main(void) {
04
05
        sigset t st;
06
                               시그널 집합 비우기
07
        sigemptyset(&st);
80
        sigaddset(&st, SIGINT);
09
                                          시그널 <u>추가</u>
10
        sigaddset(&st, SIGQUIT);
11
12
                                                  시그널 설정 확인
        if (sigismember(&st, SIGINT))
13
            printf("SIGINT is setting.\n");
14
15
        printf("** Bit Pattern: %x\n",st.__sigbits[0]);
                                                     SUN OS의 경우, LINUX는 다른 이름의
16
                                                     변수를 사용.
17
        return 0;
18
   }
```

```
6은 2진수로 00000110이므로<br/>번, 3번 비트가 1로 설정<br/>SIGINT는 2번, SIGQUIT는 3번<br/>시그널
```

# ex7\_5.out
SIGINT is setting.
\*\* Bit Pattern: 6

#### sigaction 함수의 활용[1]

- □ sigaction 함수
  - signal이나 sigset 함수처럼 <u>시그널을 받았을 때</u> 이를 <u>처리하는 함수 지정</u>
  - signal, sigset 함수보다 다양하게 시그널 제어 가능

### □ sigaction 구조체

- sa\_flags : 시그널 전달 방법을 수정할 플래그(다음 쪽 참조)
- sa\_handler/sa\_sigaction : 시그널 처리를 위한 동작 지정
  - sa\_flags에 <u>SA\_SIGINFO가 설정되어 있지 않으면</u> <u>sa\_handler에 시그널 처리동작 지정</u>
  - sa\_flags에 <u>SA\_SIGINFO가 설정되어 있으면</u> sa\_sigaction 멤버 사용
- sa\_mask : 시그널 핸들러가 <u>수행되는 동안 블록될 시그널을 지정한 시그널 집합</u>

# sigaction 함수의 활용[2]

# □ <u>sa\_flags</u>에 지정할 수 있는 값(sys/signal.h) 이것은 외워야함.

	플래그	설명
의 두 개는	SA_ONSTACK (0x00000001)	이 값을 설정하고 시그널을 받으면 시그널을 처리할 프로세스에 sigaltstack 시스템 호출로 생성한 대체 시그널 스택이 있는 경우에만 대체 스택에서 시그널을 처리한다. 그렇지 않으 면 시그널은 일반 스택에서 처리된다.
	SA_RESETHAND (0x00000002)	이 값을 설정하고 시그널을 받으면 시그널의 기본 처리 방법은 SIG_DFL로 재설정되고 시그널이 처리되는 동안 시그널을 블록하지 않는다.
	SA_NODEFER (0x00000010)	이 값을 설정하고 시그널을 받으면 시그널이 처리되는 동안 유닉스 커널에서 해당 시그널을 자동으로 블록하지 못한다.
	SA_RESTART (0x00000004)	이 값을 설정하고 시그널을 받으면 시스템은 시그널 핸들러에 의해 중지된 기능을 재시작하게 한다.
	SA_SIGINFO (0x00000008)	이 값이 설정되지 않은 상태에서 시그널을 받으면 시그널 번호(sia 인자)만 시그널 핸들러로 전달된다. 만약 이 값을 설정하고 시그널을 받으면 시그널 번호 외에 추가 인자 두 개가 시그널 핸들러로 전달된다. 두 번째 인자가 NULL이 아니면 시그널이 발생한 이유가 저장된 siginfo_t 구조체를 가리킨다. 세 번째 인자는 시그널이 전달될 때 시그널을 받는 프로세스의 상태를 나타내는 ucontext_t 구조체를 가리킨다.
	SA_NOCLDWAIT (0x00010000)	이 값이 설정되어 있고 시그널이 SIGCHLD면 시스템은 자식 프로세스가 종료될 때 좀비 프로세스를 만들지 않는다.
	SA_NOCLDSTOP (0x00020000)	이 값이 설정되어 있고 시그널이 SIGCHLD면 자식 프로세스가 중지 또는 재시작할 때 부모 프로세스에 SIGCHLD 시그널을 전달하지 않는다.

### sigaction 함수의 활용[3]

### □ sigaction 함수

```
#include <signal.h>

int sigaction(int sig, const struct sigaction *restrict act, struct sigaction *restrict oact);

기존의 방법
```

■ <u>sig</u>:<u>처리할 시그널</u>

■ <u>act</u>: <u>시그널을 처리할 방법을 지정</u>한 <u>구조체 주소</u>

■ <u>oact</u> : <u>기존에 시그널을 처리하던 방법</u>을 <u>저장할 구조체 주소</u>

- 첫번째 인자로 <u>SIGKILL</u>과 <u>SIGSTOP</u>을 <u>제외한 어떤 시그널도 올 수 있음</u>
- 성공하면 0, 실패시 -1

```
컨트롤 + C 를 눌러 SIGINT 를 받고.
                                                                       컨트롤 + C 를 눌러 SIGINT 를
                                  5초 내로 컨트롤 + \ 를 눌러 SIGQUIT 을 받으면
                                                                       받고, 5초 내로 컨트롤 + C ...
07
    void handler(int signo) {
08
         psignal(signo, "Received Signal:");
                                                                       연속적으로 컨트롤 + C 를 누르댼
         sleep(5); 5초 동안 슬립
09
                                  슬립을 하는 동안에 SIGQUIT 이 블록되어 있음.
                                                                       스택에서 한 번 만을 시그널로
         printf("In Signal Handler, After Sleep\n");
10
                                                                       받아들이는 듯.
                                  함수가 끌까지 다 수행되지 않았기 때문!
11
12
13
    int main(void) {
                                              O 로 초기화
14
         struct sigaction act;
                                                                   sigaddset 을 하지 않으면,
                                       sa mask 초기회
                                                                   핸들러가 각자 수행된다.
15
16
         sigemptyset(&act.sa mask);
                                                      SIGQUIT 시그널을 블록시키기 위해 추가
         sigaddset(&act.sa mask, SIGQUIT);
17
18
         act.sa flags = 0; 별도의 플래그 없을
                                          <u>시그널핸들러 지정</u>
         act.sa handler = handler;
19
         if (sigaction(SIGINT, &act, (struct sigaction *)NULL) < 0) {</pre>
20
             perror("sigaction");
21
22
             exit(1);
23
24
        fprintf(stderr, "Input SIGINT: ");
pause(); 컨트롤 + C 로 인터립트 시그널을
pause(); 발생시키면 bondler 하스 스해
25
                                                         시그널 받기 위해 대기(pause함수)
26
        fprintf(stderr, "After Signal Handler\n");
27
28
                                    # ex7_6.out SIGQUIT 을 받기 위해서는 컨트롤 + \ Input SIGINT: ^CReceived Signal::
29
         return 0;
                                                                               Interrupt
30
                                    ^\In Signal Handler, After Sleep
                                    끝(Quit)(코어덤프)<mark>SU</mark>
```

# [예제 7-7] sigaction 함수 사용하기(SA\_RESETHAND) test4.c

```
test3 과 거의 다 같음.
                                           컨트롤 + C 를 누르고 5초 내로 컨트롤 + C 를 누르면, 두
07
   void handler(int signo) {
                                           번째 시그널을 받아들여서 시그널 핸들리를 처리하는 것이
       psignal(signo, "Received Signal:"); 어니라 프로세스를 종료시킴.(기본적인 설정으로 바뀌어서)
80
       sleep(5);
09
       printf("In Signal Handler, After Sleep\n");
10
11
12
                                                            시그널 핸들러가
   int main(void) {
13
                                                            한번 호출된 후
14
       struct sigaction act;
                                                            에 시그널 처리
15
                                                            방법이 기본처리
16
       sigemptyset(&act.sa mask);
                                                            방법으로 재설정
       sigaddset(&act.sa mask, SIGQUIT);
17
       act.sa_flags = SA RESETHAND; SA_RESETHAND 지정
18
       act.sa handler = handler;이 부분만다름
19
20
       if (sigaction(SIGINT, &act, (struct sigaction *)NULL) < 0) {
           perror("sigaction");
21
22
           exit(1);
23
24
       fprintf(stderr, "Input SIGINT: ");
25
26
       pause();
       fprintf(stderr, "After Signal Handler\n");
27
28
                               # ex7 7.out
29
       return 0;
                               Input SIGINT: ^CReceived Signal:: Interrupt
30
                               ^CIn Signal Handler, After Sleep
```

### sigaction 함수의 활용[4]

- □ sa\_flags에 <u>SA\_SIGINFO 플래그를 지정하면</u> <u>시그널 발생원인</u>을 알 수 있다.
  - 시그널 핸들러의 형식

```
void handler (int sig, siginfo t *sip, ucontext t *ucp);
```

- sip : <u>시그널이 발생한 원인</u>을 담은 <u>siginfo\_t</u> <u>구조체 포인터</u>
- ucp : 시그널을 받는 <u>프로세스의 내부상태</u>를 나타내는 <u>구조체 포인터</u>
- siginfo\_t 구조체

```
typedef struct {
   int si_signo;
   int si_errno;
   int si code;
   union sigval si_value;
   union {
        ...
   }__data;
} siginfo_t;
```

### sigaction 함수의 활용[5]

### □시그널 발생 원인 코드

[표 7-8] 사용자 프로세스가 시그널을 생성했을 때 si\_code 값

코드	값	의미
SI_USER	0	kill(2), sigsend(2), raise(3), abort(3) 함수가 시그널을 보냄
SI_LWP	<u>-1</u>	_lwp_kill(2) 함수가 시그널을 보냄
SI_QUEUE	-2	sigqueue(3) 함수가 시그널을 보냄
SI_TIMER	-3	timer_settime(3) 함수가 생성한 타이머가 만료되어 시그널을 보냄
SI_ASYNCIO	<u>-4</u>	비동기 입출력 요청이 완료되어 시그널을 보냄
SI_MESGQ	-5	빈 메시지 큐에 메시지가 도착했음을 알리는 시그널을 보냄

# □ 시그널 <u>발생 원인 출력</u>: <u>psiginfo</u>(3)

#include <siginfo.h>
void psiginfo(siginfo\_t \*pinfo, char \*s);

• pinfo : <u>시그널 발생원인 정보를 저장한 구조체</u>, s: <u>출력</u>할 <u>문자열</u>

```
void handler(int signo, siginfo t *sf, ucontext t *uc) {
80
        psiginfo(sf, "Received Signal:");
09
                                                      오류 메시지 출력
        printf("si code : %d\n°±, sf->si code);
10
11
12
13
    int main(void) {
14
      struct sigaction act;
                                    SA_SIGINFO 플래그 설정
15
16
      act.sa flags = SA SIGINFO;
17
      act.sa_sigaction = (void (*)(int, siginfo t *, void *))handler;
      sigemptyset(&act.sa_mask); 모두 O으로 만듬. 별도의 시그널을 설정하지 않음.
18
19
      if (sigaction(SIGUSR1, &act, (struct sigaction *)NULL) < 0) {
            perror("sigaction");
20
                                     sigaction 함수 설정
21
            exit(1);
22
                               유저기 정의한 시그널
                               SIGUSR1, SIGUSR2
23
                      ./test5 &: 백그라운드에서 프로세스 실행.
24
      pause();
                       # ex7_8.out& 백그락운드 프<u>로세스</u>
25
                              2515 위해
                       [1]
                                            SIGUSR1 시그널 보내기
      return 0;
ill 명령어나 함수는
26
                       # kill -USR1 2515
                                            2515 프로세스에게 시그널 보냄.
27
                       # Received Signal: : User Signal 1 ( from process 1579
     보낼 때도 사용.
                       si_code : <u>0</u> 원인은 O. kill 이라는 명령어가 시그널을 보냈음으로
```

```
background process: 이 프로세스가 끝나지 않은 상태에서 다음 프로세스를 처리할 수 있음.
   test & (백그라운드에서 수행되는 프로세스)
$
ex ) Daemon 프로그램 (백그라운드 프로세스로 실행됨.)
foreground process: 우리가 지금까지 배운 방식. 현재 프로세스가 끝나야 다음 프로세스를 실행시킬 수
있음.
$ test
$ test
foreground 로 다시 돌려놓으려면
$ fg
background 프로세스를 종료하려면
컨트롤 + z
$ ps -ef | grep s16010980
$ kill -9 프로세스 넘버
foreground 를 background 로 바꾸고싶다면,
컨트롤 + z
$ bg
```