模型度量指标方法

训练集测试集划分

模型度量指标

- 分类模型度量
 - Accuracy

预测正确的样本占总体样本的比例,取值范围为[0,1]。精度评价指标对平等对待每个类别,即每一个样本判对 (0) 和判错 (1) 的代价都是一样的。

缺点是对于有倾向性和数据不均衡的数据不可以只用Accuracy判断,如判断飞行物是否为导弹,宁可错判也不能不管。当数据特别不均衡时候,无脑判为数量较大的那一类别也可以得到很高的accuracy但是模型效果不是很好。

o confusion matrix

	预测值(正)	预测值(负)
真实值 (正)	TP	FN
真实值(负)	FP	TN

■ True positive (TP)

真实值为Positive, 预测正确 (预测值为Positive)

■ True negative (TN)

真实值为Negative, 预测正确 (预测值为Negative)

■ False positive (FP)

真实值为Negative, 预测错误(预测值为Positive),第一类错误, Type I error。

False negative (FN)

真实值为Positive, 预测错误(预测值为 Negative),第二类错误, Type II error。

o Precision

Precision指得是预测的正样本中正确分类的比例。

$$precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

o Recall

Recall指的是预测为正且预测正确的样本占所有正样本的概率。

$$recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

o F1-score

为了权衡precision和recall,引入了F1-score, F1-score是precision和recall的调和平均数。相比于算数平均,调和平均数的有点是只要有一个指标低,结果就会很低。如R与P中有一个为0另一个为1,若使用算数平均还是可以得到0.5,但是使用调和平均得到的是0。

$$F1score = \frac{2}{\frac{1}{n} + \frac{1}{R}} = \frac{2PR}{P + R}$$

- ROC (Receiver Operating Characteristics)
 - FPR(False positive rate),预测为正但实际为负的样本占所有负例样本的比例
 - TPR((True positive rate),预测为正且实际为正的样本占所有正例样本的比例

假设在二分类中,采用逻辑回归分类起,给定一个threshold如0.5,大于0.5的判定为正例,否则为负例,则对应可以算出一组(**FPR和TPR**),随着阈值的逐渐减小,越来越多的实例被划分为正类,但是这些正类中同样也掺杂着真正的负实例,即TPR和FPR会同时增大。阈值最大时,对应坐标点为(0,0),阈值最小时,对应坐标点(1,1)。

AUC(Area under curve)

AUC其实就是在ROC曲线下的面积,一般用来比较两个模型,一般选取AUC较大的那个模型

● 回归模型度量

对于回归模型,首先想到的是使用残差的均值来衡量模型的好坏,但是残差是有正有负的,可能会相互抵消、因此引出了MAE

- MAE(mean absolute error)
 - MAE也称为L1损失范数。

$$MAE(y,\hat{y}) = rac{1}{m} \sum_{i=1}^m |y_i - \hat{y}_i|$$

机器学习的本质是优化损失函数,绝对值函数的缺点是在某些点函数不光滑,在这些不光滑的点上不能求导,因此考虑将残差的绝对值改为残差的平方,由此引出均方误差。

MSE(mean squared error)

MSE也称为L2损失范数。

$$MSE(y,\hat{y}) = rac{1}{m}\sum_{i=1}^m (y_i - \hat{y_i})^2$$

MSE虽然改进了MAE的缺点,但是存在一个量纲不一致的问题。因为将残差平方的同时也就将单位平方了,为改进这个问题,引入了RMSE即将MSE进行了开方操作。

RMSE(root MSE)

RMSE主要的改进就是MSE的量纲问题,即对MSE直接开方

$$RMSE = \sqrt{rac{1}{m}\sum_{i=1}^m (y_i - \hat{y_i})^2}$$

RMSE和其他的MSE、MAE等都这些指标存在的问题是和量纲有关,如对于同一个模型,预测的房产数据,误差是5w元;预测学生的成绩误差是10分,那么这个模型在哪个数据上表现的好就没有办法衡量,因此又引入了R-squared。

R squared

$$R^2 = 1 - rac{MSE(y, \hat{y})}{Var(y, \hat{y})}$$

- R-squared is a statistical measure of how close the data are to the fitted regression line.
- It is also known as the coefficient of determination, or the coefficient of multiple determination for multiple regression.
- 根据以上两条定义,我们大体可以知道R-squared其实就是因变量的变化可以被线性模型解释的百分比。一个很直接的理解为

R-squared = Explained variation / Total variation

即:

R-squared is always between 0 and 100%:

- 0% indicates that the model explains none of the variability of the response data around its mean.
- 100% indicates that the model explains all the variability of the response data around its mean.

参考

- 1.What does r squared tell us?
- 2.R-squared
- 3.AUC-ROC
- 4.机器学习常见衡量指标