실행압축과 IAT Table 추적

작성일: 2010.3.30

작성자: <u>onesider@gmail.com</u>

실행 파일 포맷을 공부 하던 중에 IAT Table에 대하여 흥미가 생겼다.
사실 일반 파일에서 IAT Table은 Optional Header의 Data Directories에서
Import Table의 Rva(0x180) 값과 Size(0x184)값을 구할 수 있다.
사실 이 문서를 작성하는 주된 이유는 패킹을 풀면 일반적으로 OEP를 찾고
DUMP를 떠서 IAT Table을 Rebuild 작업을 해준다. (적어도 필자는 그렇게 한다)
이때 IAT Table을 Rebuild 해주는 툴의 역할이 궁금해졌다..
즉 Import REConstructor이 무슨짓(?)을 하는지 알아보기로 하였다.

| <u></u> PEiD v | 0, 95 | _ | □× |
|--------------------|---------------------|--|----|
| File: C:₩D | ocuments and Se | ttings₩onesider₩바탕 화면₩PackNotePad.E | |
| | | | |
| Entrypoint: | 00015330 | EP Section: UPX1 | > |
| File Offset: | 00004730 | First Bytes: 60,BE,00,10 | > |
| Linker Info: | 7.10 | Subsystem: Win32 GUI | > |
| | | | |
| UPX 0.89.6 | - 1.02 / 1.05 - 2.9 | 90 -> Markus & Laszlo | |
| <u>M</u> ulti Scan | <u>T</u> ask Viewe | r <u>Options</u> <u>A</u> bout E <u>x</u> il | |
| ☐ <u>S</u> tay on | top | >> | -> |

노트 패드를 upx로 패킹하였다.

여기서 확인하고 넘어 갈 것들이 있다.

| . 11 - | 7 1 -1 | D-1 E | <u> </u> | 1. | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SECTION | HEADERS | S | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Virtual Size | Virtual Address | Size of Raw Data | Pointer to Raw Data | Characteristics | Pointing Directories | | | | | | | | |
| ☑ ● UP | 00010000h | 01001000h | 00000000h | 00000400h | E0000080h | | | | | | | | | |
| ☑ ● UP | 00005000h | 01011000h | 00004600h | 00000400h | E0000040h | Load Configuration Table | | | | | | | | |
| orar. 🌘 🔽 | 00008000h | 01016000h | 00007200h | 00004A00h | C0000040h | Import Table; Resource Table | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

섹션은 3개 (두 번째 섹션에 Import Table이 포함되어 있음)

SectionAlignment = 0x1000

FileAlignment = 0x200


ImageBase = 0x01000000

Address Of Entry Point = 0x01015330(ImageBase 를 더해준 값)

| Export Table | 00000000 | 00000000 |] 🦸 |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----|
| Directory Name | Virtual Address | Size | Ţ |
| Export Table | | | |
| Import Table | 0101CE14h | 0000024Ch | |
| Resource Table | 01016000h | 00006E14h | |
| Exception Table | | | |
| Certificate Table | | | |
| Relocation Table | | | |
| Debug Data | | | |
| Architecture-specific data | | | |
| Machine Value (MIPS GP) | | | |
| TLS Table | | | |
| Load Configuration Table | 010154C0h | 00000048h | |
| Bound Import Table | | | |
| Import Address Table | | | |
| Delay Import Descriptor | | | |
| COM+ Runtime Header | | | |
| (15) Reserved | | | |

임포트 테이블은 0101CE14를 가르키고 있다. (Pe Explorer는 희안하게 ImageBase값을 알아서 더해준다..)

요기서 끝... -_-;; 음..같은 방법으로 패킹되지 않은 원본파일의 Import Table을 찾아보도록 하겠습니다.



패킹 안된 메모장은 7604에 위치한다고 하는군요..


1번(.text) 섹션입니다. 같은 방법으로 계산해보죠..


7604 - 1000 + 400 = 6A04 입니다.

```
00006A00
           00 01 CC CC 90 79 00 00
                                      FF
                                          FF FF FF FF
                                                          FF FF
                                                                  ..ÎÎŢy..ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00006A10
                 00
                     00
                        C4
                           12
                                       40
                                          78
                                             00
                                                00
                                                              FF
           AC
              7A
                               00
                                  00
                                                    FF
                                                       FF
                                                          FF
                                                                   -z..Ä...@x..ÿÿÿÿ
                           7A
00006A20
           FF
              FF
                 FF
                    FF
                        FA
                                       74
                                                0.0
                                                    80
                                                       79
                                                          0.0
                                                              0.0
                               0.0
                                  0.0
                                          11
                                             0.0
                                                                  ÿÿÿÿúz..t...ly..
00006A30
           FF
              FF
                 FF
                     FF
                        FF
                           FF
                               FF
                                  FF
                                       ЗA
                                          7В
                                             00
                                                00
                                                    В4
                                                       12
                                                          00
                                                              00
                                                                  ÿÿÿÿÿÿÿÿ : {
00006A40
           EC
              76
                 00
                     00
                        FF
                           FF
                               FF
                                  FF
                                      FF
                                          FF
                                             FF
                                                FF
                                                    5E
                                                       7В
                                                          00
                                                              00
                                                                  ìv..ÿÿÿÿÿÿÿÿ
                                                                  v|..i...Iv..ÿÿÿÿ
                 00 00 B8
                           79
                                  0.0
                                      FF
                                          FF
                                             FF
                                                FF
                                                    FF
                                                       FF
                                                              FF
00006A50
           20
              10
                              0.0
                                                          FF
                           12 00 00
           76
              7C
                 00 00 EC
                                      CC
                                          76 00 00 FF FF
                                                          FF
                                                              FF
00006460
                                                       77
                                                                  00006A70
           FF
             FF
                 FF FF 08
                           7D
                              00
                                  00
                                      00
                                          10 00
                                                00
                                                    58
                                                          00
                                                              00
```

오리지널은 이처럼 존재합니다..

음..upx를 풀어보도록 하겠습니다.





여기서 IAT Table을 새로 생성해주고 있다


| Address | Hex | d | JMP | | | | | | | | | | | | | | ASCII |
|----------|-----|----|-----|----|------------|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|
| 0100104C | E8 | | | 77 | A2 | | E 5 | 77 | | EΑ | E4 | 77 | F1 | 5F | | 77 | ????1兪w?? |
| 0100105C | | 83 | | 77 | A2 | | | 77 | | | | 77 | 38 | | | 77 | #꺿w쥡?틟?)j? |
| 0100106C | F5 | | | 77 | OB | 50 | | 77 | 95 | | | 77 | B6 | | | 77 | ??&]?븕?뜰? |
| 0100107C | 5F | E4 | | 77 | F7 | | | 77 | | | | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | _押w灘?交? |
| 0100108C | | 97 | | 70 | | 92 | | 70 | | Α4 | 80 | 70 | C1 | С9 | 80 | 70 | 7?[쵐[[4?[좼[[] |
| 0100109C | CO | 9F | 80 | 70 | 79 | | 82 | 70 | D5 | 84 | 82 | 70 | 19 | 01 | | 70 | 화llyl???ティ? |
| 010010AC | 82 | 00 | | 70 | 85 | 0E | | 70 | 9E | 93 | 80 | 70 | E5 | | 80 | 70 | ????옋[[]][|
| 010010BC | | 1E | 80 | 70 | OD | EΘ | 80 | 70 | 86 | 03 | | 70 | 77 | | 80 | 70 | -11.?1??₩I |
| 010010CC | 29 | B5 | 80 | 70 | EE | | 80 | 70 | | FΕ | 80 | 70 | 72 | | | 70 |)?[3i]/?[rq? |
| 010010DC | 5D | 99 | 80 | 70 | BD | 99 | 80 | 70 | 39 | | 80 | 70 | 21 | 2E | 82 | 70 |]? 퐰 19? .? |
| 010010EC | | AЗ | | 70 | 88 | 20 | 82 | 70 | E6 | 92 | 87 | 70 | 77 | 9B | 80 | 70 | N?1????w?1 |
| 010010FC | | | | 70 | 0E | | 80 | 70 | | 09 | | 70 | 23 | | 80 | 70 | 痢il/fillv.?#?1 |
| 0100110C | | 99 | | 70 | | | | 70 | FΒ | | | 70 | 44 | | | 70 | N?I(?I??J⊌? |
| 01001110 | D2 | | 00 | 70 | F 1 | Εn | 00 | 70 | D. | | 00 | 70 | En | 10 | 00 | 70 | 2m。1 (音、1 (m。1 Uつ) |

| Address | He | k du | JMP | | | | | | | | | | | | | | ASCII |
|----------|----|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 褓ӷ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | E?.陛r |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R?? <u>.</u> |
| 0101CE54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 5F | CF | 01 | 00 | 08 | CF | 01 | 00 | ?. <mark>.</mark> ?. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | +? |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ٧?٠t? |
| 0101CE94 | 00 | 00 | 00 | 00 | 81 | CF | 01 | 00 | 20 | CF | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 콑ㄷ_;; |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 띙г.(?. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 샪г. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0? |
| 0101CED4 | 00 | 00 | 00 | ÜΟ | 00 | 00 | 00 | 00 | 77 | 10 | 80 | 70 | 28 | AC | 80 | 7C | |


요건 Import Table 이고..(아까 안보이던....)

패킹이 풀리면서 나타난듯하다.(이건 추적을 못햇네요...)

아래는 OEP



OEP로 왔습니다.




위에 보니 GetModuleHandleA함수가 보이는군요..



아까 복원한 IAT Table을 가르키죠?

따라가보도록 하겠습니다.



예상대로군요...그럼 7C80B529 로 가볼까요?

| Address | Hex dump | Disassembly | Comment |
|----------|----------|-------------|---------------------------|
| 7080B529 | 8BFF | MOV EDI,EDI | kernel32.GetModuleHandleA |

음..예상대로입니다.

그럼 이제 원래 목적대로 Import ReConstructor 의 역할을 알아보도록하죠.. 일단 OEP에서 덤프를 뜨도록 하겠습니다.

저는 OEP가 739D 군요.. 그 후 Import ReConstructor로 리빌딩 하겠습니다.

| First File - C:\ | Docum | nents a | nd S | ettin | gs\c | ones | ider\ | 바탕 | 화면 | ۱Du | mpN | lotep | oad_ | .exe | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OFFSET | 00 0 | 01 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | |
| 00000090 00000080 00000000 00000000 00000000 | 6B E | EB 3A EB 6B EB 6F 10 00 15 00 10 00 10 01 10 04 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 | F2 F2 00 00 00 00 00 00 | BB A9 A9 00 4C E0 00 00 10 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | E4 E4 E4 00 01 00 00 10 10 00 00 00 00 00 00 00 | 35 35 35 00 04 0F 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 | F2 F2 F2 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 | 6B A8 6B 52 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EB E4 EB 69 00 7C 01 73 10 00 00 00 00 54 00 00 | 55 34 6A 63 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | F2 F2 68 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | A9 63 BF A8 00 00 00 00 00 00 14 00 00 48 00 00 | E4 E4 E4 00 00 50 10 00 00 6E 00 00 00 00 00 | 35 35 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | F2 F2 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | kë:ò@ä5òkëUò@ä5òkëhò»ä5ò a4òcä5òkëhò»ä5ò a4òcä5òkëjò¿ä5òkëoò@ä5òRich ä5òkëoò@ä5òRich ä5òkëoò@ä5òRich ä5òkëoò@ä5òRich ä5òkëoò@ä5òRich ä5òkëoò@ä5òRich ä5òkëoò@ä5òRich ä5òkëoò@ä5òRich ä5òkëoò@ä5òRich ä5òkëoò@ä5òRich ä5òkëoò |
| Second File - | C:\Do | cumen | ts an | d Se | tting | js\o | nesid | er\H | 탕 호 | 하면 | \Dur | npNo | otepa | ad.e | ке | |
| OFFSET | 00 0 | 01 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | OΑ | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | |
| 00000090 00000080 00000000 00000000 00000000 | 6B E 6B E 6B E 00 0 50 4 00 0 00 8 00 6 05 0 00 E 00 0 | | F2 F2 | BB A9 A9 00 4C E0 00 00 00 | E4 E4 E4 E00 000 000 000 100 000 000 | 35 35 35 00 03 0F 01 00 01 00 | F2 F2 F2 00 01 00 01 00 00 00 | 6B A8 6B 52 00 03 0B 9D 00 00 00 00 | EB E4 EB 69 00 7C 01 73 10 00 00 60 | | F2 F2 68 00 41 00 00 00 00 | A9 63 BF A8 00 00 00 00 00 00 14 | E4 E4 E4 00 50 10 00 10 6E | | F2 F2 F2 00 00 00 00 00 00 | kë:ò@ä5òkëUò@ä5òkëhò»ä5ò a4òcä5òkëhò»ä5ò a4òcä5òkëjò¿ä5òkëoò@ä5òRich a5ò |

좀 수정 되었는데요.. 일단.. 아래쪽이 그냥 덤프 파일입니다. 위쪽은 덤프 뜬 것을 리빌딩 했습니다.

NumberOfSection 3 -> 4

SizeOfImage 01E000 -> 01F000 ImportTableRva 01CE14 -> 01E000

ImportTableSize 024C -> 00b4

섹션 추가 0x250


Name: .mackt -> 2E 6D 61 63 6B 74

VirtualSize: 0x1000

RVA: 1E000

SizeOfRawData: 1000

PointerToRawData: 1E000



덤프에는 없지만 언팩한 파일에는 뒤에 섹션이 추가되어 있음 이곳에 IAT Table이 복원되어 있음.

결론 : 툴을 안쓰고 손으로 헥사값 고쳐서 리빌딩은 아까 만들어진 섹션을 밑에 붙이고 헤더값을 수정하면 될듯하지만 그냥 보기에도 귀찮은 작업으로 보이는군요..