

BEISTLAB FOR SECURITY SINCE 2001

[Immunity Debugger & Python (Part 2)]

Written by Osiris (email, msn – mins4416@naver.com)

by beistlab(http://beist.org)

Abstract

본 문서에서는 Immunity Debugger와 쉽고 강력한 프로그래밍 언어 중 하나인 Python을 다루고 있습니다. 이번 문서에는 Part 1 에서 다루지 않았던 Immunity Debugger Forum의 f3 님이만드신 나머지 3 개의 Python Script를 분석하겠습니다. 그리고 Immunity Debugger에 포함된 유용한 PyCommand를 분석하여 Immunity Debugger에 대해서 더 알아보도록 하겠습니다. 본 문서를 어려움 없이 읽기 위해서는 기본적인 어셈블리지식과 Python에 대해서 기초적인 문법 정도는 알고 있어야 합니다.

Contents

0x01. Python Script 1

0x02. Python Script 2

0x03. Python Script 3

0x04. 유용한 PyCommand

0x05. 참고사이트 & 참고문헌


0x01. Python Script 1

```
Lena151 Tutorial 03
Basic nag removal + header problems
RegisterMe.exe
import immlib
import pefile
def main():
   imm = immlib.Debugger()
   path = imm.getModule(imm.getDebuggedName()).getPath()
   pe = pefile.PE(path)
   changing the entry point to 00401024 will
   skip the nag too. We can do that because
   the code before the nag is not important.
   pe.OPTIONAL HEADER.AddressOfEntryPoint=0x1024
   pe.write(filename='RegisterMe1.exe')
          ==" main__":
    name
   print "This module is for use within Immunity Debugger only"
```


[표 1-1. 분석하고자 하는 Script]

지 RegisterMe, exe 5KB 응용 프로그램 [그림 1-1. 예제프로그램]

[표 1-1]의 Script 는 http://forum.immunityinc.com/index.php?topic=141.0 에서 구할 수 있습니다. 그리고 [그림 1-1]의 예제프로그램은 http://www.tuts4you.com/download.php?view.124 에서 구할 수 있습니다. 분석하고자 하는 Script 에 대해서 간단히 소개 하자면 프로그램의 시작지점(Entry Point)을 수정한 후 'RegisterMe1.exe'라는 파일명으로 저장까지 하는 Script 입니다. 일단 Script 를 분석하기 전에 예제프로그램을 먼저 분석해보도록 하겠습니다.



[그림 1-2. 실행 후 뜨는 창]




[그림 1-3. 확인을 누른 후 뜨는 창]



[그림 1-4. 종료할 경우 뜨는 창]

Immunity Debugger 를 이용하여 예제프로그램을 열어보도록 하겠습니다.



[그림 1-5. Disassembly 된 예제프로그램]

0x0040101F를 보면 MessageBoxA API 가 호출되는데 그 내용을 보면 [그림 1-2]와 내용이 동일한 것을 알 수 있습니다. [그림 1-2]가 요구하는 데로 저 부분이 실행이 되지 않게 해야합니다.

MessageBoxA API 가 호출되는 부분을 0x90(NOP)으로 수정하여 호출되지 않게 할 수 있지만, 이 script 에서는 다른 방법으로 MessageBoxA API 가 호출되지 않게 하고 있습니다. 그건 바로 프로그램의 시작지점(Entry Point)을 수정하는 방법입니다. 이제 Script 를 분석할 텐데 Script 는 총 19 줄이며 Part 1 에서 설명했던 Block Comment 와 module import 는 생략하도록 하겠습니다.

Line 11 ~ 16

```
def main():
    imm = immlib.Debugger()
    path = imm.getModule(imm.getDebuggedName()).getPath()
    pe = pefile.PE(path)
    pe.OPTIONAL_HEADER.AddressOfEntryPoint=0x1024
    pe.write(filename='RegisterMe1.exe')
```

imm = immlib.Debugger()

immlib module에 있는 Debugger Class를 imm으로 줄여서 사용하겠다는 의미를 가집니다.

path = imm.getModule(imm.getDebuggedName()).getPath()

imm.getDebuggedName method로 현재 Debugging하고 있는 프로그램의 이름을 얻어오고, imm.getModule.getPath method로 그 프로그램의 정보 중 절대경로를 가져옵니다.

[그림1-6. 파일이름과 절대경로 얻어오기]

pe = pefile.PE(path)

pe라는 변수에 앞서 얻어온 파일의 절대경로를 이용하여 그 파일의 PE정보를 얻어옵니다. PE(Portable Executable)는 Win32의 기본적인 파일형식입니다. 우리가 사용하는 exe, dll 과 같은 윈도우 플랫폼에서 실행 가능한 파일들을 말합니다. 그런 파일들에는 일정한 형식이 있습니다. 우리는 그것을 PE파일형식(Portable Executable File Format)이라고 부릅니다.

pe.OPTIONAL_HEADER.AddressOfEntryPoint=0x1024

얻어온 PE정보 중 OPTIONAL_HEADER부분의 AddressOfEntryPoint를 0x1024로 수정합니다.

```
Immunity Debugger Python Shell

>>>a = pe.OPTIONAL_HEADER.AddressOfEntryPoint
>>>a
4096
>>>hex(a)
'0x1000'
>>>
```

[그림1-7. 수정하기 전의 AddressOfEntryPoint 값]

```
🧸 Immunity Debugger - RegisterMe,exe - [CPU - main thread, module Register]
      <u>File View Debug Plugins ImmLib Options Window Help Jobs</u>
🗀 🖰 🐆 🗏 🕊 🗙 ▶ || 🛂 🖊 🔰 →| lemtwhcPkbz
00401000
00401000
                      6A 00
E3 0D020000
A3 1C314000
33F8 00
74 13
6A 00
63 7D304000
63 34304000
6A 00
E8 C6010000
                                                                                                                                 pModule = NULL
GetModuleHandleA
                                                                MP.&KERNEL32.GetModuleHandleA>
RD PTR DS:[4031]C],EAX
,0
T Register.00401024
                                                                                                                                  Style = MB_OK!MB_APPLMO
Title = "Register Me"
Text = "Remove the nags
hOwner = NULL
MessageBoxA
                                                            0
Register.0040307D
Register.00403034
                                                            v
<JMP.&USER32.MessageBoxA>
ter.<ModuleEntryPoint>()
                     6A ØA
FF35 2Ø314ØØØ
6A ØØ
FF35 1C314ØØØ
E8 19ØØØØØØ
6A ØØ
68 7D3Ø4ØØØ
68 893Ø4ØØØ
6A ØØ
E8 9EØ1ØØØØ
  0401024
                                                            0A
DWORD PTR DS:[403120]
                                                                                                                                Arg4 = 0000000A
Arg3 = 00000000
Arg2 = 00000000
Arg1 = 00000000
Register.00401052
Style = MB_OK:MB_APPLMC
Title = "Register Me"
Text = "Oops! I am not hOwner = NULL
MessageBoxA
ExitCode
ExitProcess
                                                               JMP.&USER32.MessageBoxA>
                                                               JMP.&KERNEL32.ExitProcess)
                            BC010000
```

[그림1-8. 변경 전의 AddressOfEntryPoint]

```
| GESTET. | Model | GESTET. | Model | GESTET. | Model | GESTET. | Model | GESTET. | GE
6A
000
E8
00D
02
00
00
A3
1C314000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CHAR 'j'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CHAR 't'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CHAR 'j'
                              7D 30 40 01
34 30 40 01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CHAR 'j'
6A 0A
FF35 20314000
6A 00
FF35 1C314000
                                                                                                                                                PUSH 0A
PUSH DWORD PTR DS:[403120]
                                                                                                                                                                                             0
DWORD PTR DS:[40311C]
Register.00401052
                                        10
10314000
9000000
                            19000000
00
7D304000
89304000
00
9E010000
                                                                                                                                                                                          Register.0040307D
Register.00403089
                                                                                                                                              CALL <JMP.&USER32.MessageBoxA>
PUSH EAX
                                                                                                                                                                                                                JMP.&KERNEL32.ExitProcess>
                            BC010000
```

[그림1-9. 변경 후의 AddressOfEntryPoint]

HEADERS INFO				
Address of Entry Point: 00401000 Real Image Checksum: 0000D15Eh				
Field Name	Data Value	Description		
Machine	014Ch	i386		
Number of Sections	0004h			
Time Date Stamp	38D1291Eh	16/03/2000 18:34:06		
Pointer to Symbol Table	00000000h			
Number of Symbols	00000000h			
Size of Optional Header	00E0h			
Characteristics	010Fh	_		
Magic	010Bh	PE32		
Linker Version	0C05h	5.12		
Size of Code	00000400h			
Size of Initialized Data	00000A00h			
Size of Uninitialized Data	00000000h			
Address of Entry Point	00401000h			
Base of Code	00001000h			
Base of Data	00002000h			
Image Base	00400000h			

[그림1-10. PE Explorer로 확인한 변경 전 RegisterMe.exe의 AddressOfEntryPoint 값]

AddressOfEntryPoint는 PE파일 실행 시 실행될 첫 번째 명령의 RVA(Relative Virtual Address)를 말합니다. RVA는 상대적 가상 주소라고 부르며 offset이라고 생각하면 됩니다. offset이 존재하려면 기준이 되어주는 값이 있어야 하는데 PE에선 이것을 [그림1-9]의 마지막에 보이는 ImageBase라고 부릅니다. ImageBase는 PE파일이 메모리에 맵핑 될 시작 주소를 말합니다. 대게 exe파일의 경우에는 0x00400000의 값을 갖고 데은 0x10000000의 값을 갖습니다. RegisterMe.exe의 ImageBase는 0x0040000이고 RVA는 0x00001000이므로 이 두 값을 더한 0x00401000이 EP(EntryPoint)가 되는 것입니다.

따라서 이 코드는 RegisterMe.exe가 실행 시 실행될 첫 번째 명령이 있는 RVA를 0x1000에서 0x1024로 변경하는 것을 의미합니다. 그 결과로 [그림1-9]처럼 MessageBoxA API바로 아래가 처음 실행될 명령이 되므로 MessageBox API가 호출되지 않게 됩니다.

pe.write(filename = 'RegisterMe1.exe')

AddressOfEntryPoint가 0x1024로 수정된 RegisterMe.exe를 RegisterMe1.exe로 저장합니다. 저장되는 기본위치는 Immunity Debugger가 설치된 디렉터리 입니다. 다른 곳으로 변경을 원한다면 절대경로로 파일명까지 지정해주시면 됩니다. 이렇게 해서 생성된 RegisterMe1.exe를 실행하게 되면 [그림1-2]의 창은 뜨지 않고 바로 [그림1-3]의 창이 나타나게 됩니다.

0x02. Python Script 2

Python Script 1에서 생성한 RegisterMe1.exe를 이용하여 다른 Python Script 2를 진행하도록 하 겠습니다.

```
import immlib

def main():
    imm = immlib.Debugger()
    """Killing the nag ?
    The solution is easy though : just
    NOP the call to the messagebox.
    But let's do it properly and NOP
    The arguments too. Like this ..."""
    for nop in range(0x401039, 0x40104C):
        imm.writeMemory(nop, '\x90')

if __name__ == "__main__":
    print "This module is for use within Immunity Debugger only"
```

[표 2-1. 분석하고자 하는 Script]

Line 5 ~ 6

```
def main():
    imm = immlib.Debugger()
    for nop in range(0x401039, 0x40104C):
        imm.writeMemory(nop, '\x90')
```

imm = immlib.Debugger()

immlib module에 있는 Debugger Class를 imm으로 줄여서 사용하겠다는 의미를 가집니다.

for nop in range(0x401039, 0x40104C):

imm.writeMemory(nop, '₩x90')

for문, range함수 그리고 imm.writeMemory method를 사용하여 [그림1-9]에 보이는 0x401039부터 0x40104C전까지 nop code(0x90)를 메모리에 씁니다.

```
Symbol: range
Likely type: builtin function builtin.range

def range(start=None, stop=None, step=None)
range([start,] stop[, step]) -> list of integers
```

Return a list containing an arithmetic progression of integers. range(i, j) returns [i, i+1, i+2, ..., j-1]; start (!) defaults to 0. When step is given, it specifies the increment (or decrement). For example, range(4) returns [0, 1, 2, 3]. The end point is omitted! These are exactly the valid indices for a list of 4 elements.

[그림2-1. range함수]

Symbol: imm.writeMemory

Likely type: method Debugger.writeMemory

def Debugger.writeMemory(self, address, buf)

Write buffer to memory address.

@type address: DWORD @param address: Address

@type buf: BUFFER @param buf: Buffer

[그림2-2. Imm.writeMemory method]

```
## Register. (ModuleEntryPoint) | Register. (ModuleEntryPoint)
```

[그림2-3. Script 실행 전 0x401039 ~ 0x40104C]

```
## Register. (ModuleEntryPoint)()
## Register. (ModuleAntry Double Antry Point)()
## Register. (ModuleAntry Point)()
## R
```

[그림2-4. Script 실행 후 0x401039 ~ 0x40104C]

0x03. Python Script 3

이번에는 새로운 Script와 예제프로그램 RegisterMe.Oops.exe를 이용하여 진행하도록 하겠습니다. Script내용은 다음과 같습니다.

```
Lena151 Tutorial 03
Basic nag removal + header problems
RegisterMe.Oops.exe
import immlib
import pefile
def main():
   imm = immlib.Debugger()
   module = imm.getModule(imm.getDebuggedName())
   pe = pefile.PE(module.getPath())
   """some virii but also protectors
   (see later tuts, I'll come back to this)
   Can deliberately manipulate data in the
   PE header as anti-debug tricks (...etc)."""
   pe.OPTIONAL HEADER.SizeOfCode = 0x400
   pe.OPTIONAL HEADER.SizeOfInitializedDate = 0xA00
   pe.OPTIONAL HEADER.BaseOfCode = 0x1000
  pe.OPTIONAL HEADER.BaseOfData = 0x2000
   pe.OPTIONAL_HEADER.NumberOfRvaAndSizes = 0x10
   """Export Table address"""
   pe.OPTIONAL_HEADER.DATA_DIRECTORY[0].VirtualAddress = 0
   """Export Table size"""
   pe.OPTIONAL HEADER.DATA DIRECTORY[0].Size = 0
   pe.write('RegisterMe.Oops.1.exe')
    name
               main
   print "This module is for use within Immunity Debugger only"
```

[표3-1. 분석하고자 하는 Script]


[표3-1]의 Block Comment에 나와 있듯이 몇몇 virii와 protector들이 PE header를 고의로 조작하여 anti-debug tricks을 사용한다고 합니다. 예제프로그램인 RegisterMe.Oops.exe를 Immunity Debugger를 사용해 열게 되면 [그림3-1]과 같은 오류 메시지를 확인 할 수 있습니다. 하지만 예제프로그램을 직접 실행하게 되면 아무런 이상 없이 실행이 됩니다. 왜냐하면 윈도우는 조작된 PE data를 적절하게 무시하고 프로그램을 어떻게든 실행하지만, Immunity Debugger와 같은 Debugger들은 보다 엄격하게 PE를 확인하기 때문입니다.

그리고 이 파일을 직접실행 해 보시면 Python Script 1에서 사용했던 예제프로그램과 동일한 내용인 것을 알 수 있습니다.




[그림3-1. PE header 조작으로 인하여 발생한 Immunity Debugger의 Error MessageBox]

PE Header가 고의로 조작이 있는 것을 알았으니 PE Explorer라는 툴을 사용하여, 두 예제프로그램의 PE Header 정보를 비교해서 조작된 부분을 찾아보도록 하겠습니다.



[그림3-2. RegisterMe.Oops.exe의 PE Header 정보 1]



[그림3-3. RegisterMe.exe의 PE Header 정보 1]

Export Table	00900000	00050000	✓ .	Set to Zer
Directory Name	Virtual Address	Size	$\overline{}$	
Export Table	00900000h	00050000h	(
mport Table	00402050h	0000003Ch		
Resource Table	00404000h	0000039Ch		
Exception Table				
Certificate Table				
Relocation Table				
Debug Data				
Architecture-specific data				
Machine Value (MIPS GP)				
TLS Table				
Load Configuration Table				
Bound Import Table				
Import Address Table	00402000h	00000050h		
Delay Import Descriptor				
COM+ Runtime Header				
(15) Reserved				

[그림3-4. RegisterMe.Oops.exe의 PE Header 정보 2]

Export Table	00000000	00000000	Set to Zero
Directory Name	Virtual Address	Size	
Export Table			
mport Table	00402050h	0000003Ch	
Resource Table	00404000h	0000039Ch	
Exception Table			
Certificate Table			
Relocation Table			
Debug Data			
Architecture-specific data			
Machine Value (MIPS GP)			
TLS Table			
Load Configuration Table			
Bound Import Table			
mport Address Table	00402000h	00000050h	
Delay Import Descriptor			
COM+ Runtime Header			
[15] Reserved			

[그림3-5. RegisterMe.exe의 PE Header 정보 2]

[그림3-2]와 [그림3-3] 그리고 [그림3-4]와 [그림3-5]를 비교해보면 값이 약간 다른 몇몇 Field Name과 Directory Name을 발견 할 수 있을 것입니다. 바로 Size of Code, Size of Initialized Data, Base of Code, Base of Data, Number of Data Directories, Export Table 입니다. 그러면 이제 변경된 PE Header data를 다시 변경해주는 [표3-1]의 Script에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

Line 10 ~ 13

```
def main():
    imm = immlib.Debugger()
    module = imm.getModule(imm.getDebuggedName())
    pe = pefile.PE(module.getPath())
```

imm = immlib.Debugger()

Debugging용 method를 사용하기 위해 import된 immlib의 Debugger Class를 imm으로 줄여서 선언하였습니다.

module = imm.getModule(imm.getDebuggedName())

imm.getDebuggedName method로 현재 Debugging하고 있는 프로그램의 이름을 얻어오고, imm.getModule method로 그 프로그램의 정보를 얻어옵니다.

pe = pefile.PE(module.getPath())

얻어온 프로그램의 정보 중 getPath method를 이용하여 절대경로를 구하고, pefile.PE method를 사용하여 pe라는 변수에 절대경로에 해당하는 파일의 PE정보를 얻어옵니다.

Line 18 ~ 22

```
pe.OPTIONAL_HEADER.SizeOfCode = 0x400
pe.OPTIONAL_HEADER.SizeOfInitializedDate = 0xA00
pe.OPTIONAL_HEADER.BaseOfCode = 0x1000
pe.OPTIONAL_HEADER.BaseOfData = 0x2000
pe.OPTIONAL_HEADER.NumberOfRvaAndSizes = 0x10
```

pe.OPTIONAL_HEADER.SizeOfCode = 0x400

pe라는 변수에 얻어온 PE정보 중에서 OPTIONAL_HEADER의 SizeOfCode에 해당하는 값을 0x400으로 변경합니다.

pe.OPTIONAL_HEADER.SizeOfInitializedDate = 0xA00

pe라는 변수에 얻어온 PE정보 중에서 OPTIONAL_HEADER의 SizeOfInitializedDate에 해당하는 값을 0xA00으로 변경합니다.

pe.OPTIONAL_HEADER.BaseOfCode = 0x1000

pe라는 변수에 얻어온 PE정보 중에서 OPTIONAL_HEADER의 BaseOfCode에 해당하는 값을 0x1000으로 변경합니다.

pe.OPTIONAL_HEADER.BaseOfData = 0x2000

pe라는 변수에 얻어온 PE정보 중에서 OPTIONAL_HEADER의 BaseOfData에 해당하는 값을 0x2000으로 변경합니다.

pe.OPTIONAL_HEADER.NumberOfRvaAndSizes = 0x10

pe라는 변수에 얻어온 PE정보 중에서 OPTIONAL_HEADER의 NumberOfRvaAndSizes에 해당하는 값을 0x10으로 변경합니다.

```
pe.OPTIONAL_HEADER.DATA_DIRECTORY[0].VirtualAddress = 0
pe.OPTIONAL_HEADER.DATA_DIRECTORY[0].Size = 0
pe.write('RegisterMe.Oops.1.exe')
```

pe.OPTIONAL_HEADER.DATA_DIRECTORY[0].VirtualAddress = 0

pe라는 변수에 얻어온 PE정보 중에서 OPTIONAL_HEADER의 DATA_DIRECTORY[0]에서 VirtualAddress에 해당하는 값을 0으로 변경합니다.

pe.OPTIONAL_HEADER.DATA_DIRECTORY[0].Size = 0

pe라는 변수에 얻어온 PE정보 중에서 OPTIONAL_HEADER의 DATA_DIRECTORY[0]에서 Size에 해당하는 값을 0으로 변경합니다.

pe.write('RegisterMe.Oops.1.exe')

변경된 내용들을 pe.write method를 이용하여 RegisterMe.Oops.1.exe라는 이름으로 Immunity Debugger가 설치된 곳에 저장합니다.

이 Script를 통해서 저장된 RegisterMe.Oops.1.exe를 Immunity Debugger를 사용하여 열게 되면 처음과는 다르게 잘 열리게 됩니다.

이러한 PE Header Modifications은 표준 값에서 벗어난 이상한 값들을 찾아내어 수정해주면 해결할 수 있습니다. 이러한 PE Header Modifications를 포함한 여러 가지 Anti-Debugging tricks를 회피하는 Plug-in이 있습니다. Olly Debugger용으로는 advancedolly.dll이 있지만, 아직 Immunity Debugger용으로 만들어진 것은 없는 것 같습니다.

0x04. 유용한 PyCommand

이번 장에서는 몇 가지의 유용한 PyCommand를 소개하려고 합니다. 그 첫 번째는 !scanpe입니다. scanpe.py는 Immunity Debugger가 설치된 디렉터리 밑 PyCommand디렉터리 안에 있습니다. PyCommand디렉터리에는 scanpe.py뿐만 아니라 다른 여러 PyCommand가 존재하고 있으므로 잘살펴보시면 도움이 될만한 것들이 많을 거라고 생각합니다.

!scanpe는 Team PEiD의 Bob이라는 분이 만든 Script입니다. !scanpe가 하는 일은 UserDB.txt에 저장된 시그니처(Signatures)를 로딩해서 목표파일의 EP를 Scan후 로딩된 시그니처와 비교해서 그 결과를 알려주는 아주 유용한 Command입니다. PEiD툴과 유사하며 사용법은 다음과 같습니다.

- 1. [그림4-1]처럼 목표 파일을 Immunity Debugger로 엽니다.
- 2. Immunity Debugger창 아래 CommandLine에서 !scanpe를 입력하고 엔터를 칩니다.
- 3. [그림4-3]처럼 Alt+L을 사용하여 Log창으로 이동하여 그 결과를 봅니다.

```
File View Debugger - Key4,exe - [CPU - main thread, module Key4]

File View Debug Plugins ImmLib Options Window Help Jule Wi
```

[그림4-1. UPX로 압축된 Crackme파일]

```
!scanpe
Program entry point
```

[그림4-2. scanpe명령 CommandLine에 입력하기]

```
ScanPE v1.00 By BoB -> Team PEID
Processing "Key4.exe" ..
    o File Entropy : 7.58 (Packed)
    o Loading signatures ..
    o 1832 total sigs in database ..
    o 1513 EntryPoint sigs to scan ..
    o Scanning Entrypoint ..


Result:
Found "UPX 2.90 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser"
```

[그림4-3. Log창에 나타나는 결과]

!scanpe는 공개된 시그니처 파일을 사용하기 때문에 확장이 용이합니다. UserDB.txt라는 파일은 http://www.peid.info/BobSoft/UserDB.zip에서 다운 받을 수 있으며, 로컬에는 Immunity Debugger 가 설치된 디렉터리 밑 Data디렉터리 안에서 찾을 수 있습니다.


두 번째 소개드릴 PyCommand는 !patch입니다. patch.py는 앞서 설명했던 scanpe.py가 있는 곳에 함께 있습니다. !patch가 하는 일은 Anti-Debugging protection을 찾아서 protection을 해제시키는 일을 합니다. 먼저 예제프로그램을 분석하여 어떤 Anti-Debugging protection을 사용하는지확인하겠습니다.

[그림4-4. 예제프로그램] 3KB 응용 프로그램




[그림4-5. 예제프로그램이 정상적으로 실행 되었을 때 뜨는 창]

정상적으로 예제프로그램이 실행이 되면 [그림4-5]처럼 Main함수가 실행되었다는 창이 뜹니다. 그리고 확인을 누르게 되면 프로그램은 종료됩니다. 그러면 이제 Immunity Debugger를 사용하여 예제프로그램을 열어 보도록 하겠습니다.



[그림4-6. 예제프로그램이 Debugger가 접근한걸 알았을 때 뜨는 창]



[그림4-7. 어색하기 짝이 없는 주소]

Immunity Debugger로 예제프로그램을 열어보았더니 도중에 [그림4-6]과 같이 "디버거가 발견되어 프로그램을 종료합니다"라는 창을 볼 수 있었습니다. 그리고 확인을 눌렀더니 Debugger가 [그림4-7]처럼 이상한 주소를 EP(Entry Point)로 잡고 보여주고 있습니다. 그래도 일단 예제프로그램이 디스어셈블리(Disassembly)된 코드를 확인하기 위해 메뉴 아이콘 중에서 'e'를 클릭하여 Executable modules창을 열어보겠습니다.

Exec	Executable modules				
Base	Size	Entry	Name	File version	Path
0040000	9 00004000	00401000	IsDebugg		C:\project\IsDebuggerPresent_TLS.exe
3048888	99988999	50481626			
5082000	00097000	5C8232DA			
6234000	00009000	62342EAD			
73F8000	9 9996B999	73FBAEB6			
7466000	00048000	746613H5			
7611000 762F000	00025000	76129FCC			
7697000	00130000	769820C1			
7700000	00080000	77001558			
7716000	00102000	771642B3			
7738000	00/FH000	7789FH10			
77CF000	0008F000	77D00EB9			
7708000	00091000	77086284			
77E2000	00047000	77E265BA			
77E7000	00076000	77E751D3			
7755000	00000000	77557004			
7042000	00035000	7C450DCE			
7080000	0012E000	7C80B436			
7093000	00090000	70943156			

[그림4-8. Executable modules 창]

메뉴 아이콘 중에서 'e'를 클릭하여 Executable modules창을 열게 되면 [그림4-8]처럼 창이 열립니다. 빨간색 테두리가 쳐진 예제프로그램이 있는 라인을 더블 클릭하게 되면 CPU창에 해당 코드가 보이게 됩니다.

[그림4-9. 더블클릭 후 찾아간 예제프로그램의 OEP(Original Entry Point)]

[그림4-9]의 코드 중간 쯤에서 IsDebuggerPresent라는 API를 볼 수 있습니다.


```
BOOL IsDebuggerPresent (void);
//IsDebuggerPresent API는 parameters가 없음
//현재 Process가 Debugger에서 실행 중이라면 zero가 아닌 값을 리턴하고, Debugger에서 실행 중이
```

[丑4-1. IsDebuggerPresent API]


```
0040102B CALL <JMP.&kernel32.IsDebuggerPresent>
//IsDebuggerPresent API를 호출 합니다.
//만약 Debugger에서 현재 Process가 진행 중이라면 0이 아닌 값을 리턴 합니다.
00401030 CMP EAX, 1
//따라서 EAX Register에 1이 들어가게 되고 1과 비교하게 됩니다.
00401033 JNZ SHORT IsDebugg.0040104F
//00401030에서 비교된 결과로 Zeroflag가 0에서 1로 변경됩니다. 그래서 분기하지 않습니다.
```

00401033에서 분기하지 않고 진행하게 되면 [그림4-6]처럼 디버거가 탐지 되었다는 창을 보게 됩니다. 이것을 해결 할 수 있는 방법은 여러 가지가 있겠지만 PyCommand인 !patch를 사용하여 해결하도록 하겠습니다.

우선 Immunity Debugger를 실행시켜 메뉴에서 Option의 Debugger Options(Alt+O)에 들어갑니다. 많은 탭이 있는 창이 하나 열리는데 [그림4-10]처럼 설정을 변경합니다. System breakpoint로 변경을 하는 이유는 IsDebuggerPresent때문에 기존의 옵션으로는 예제프로그램의 EP에서 멈출수 없기 때문입니다.



[그림4-10. Debugger Options]



[그림4-11. System Breakpoint]

[그림4-10]처럼 설정을 변경하고 예제프로그램을 열게 되면 [그림4-11]같이 System Breakpoint 라는 곳에서 멈추게 됩니다. 그럼 이제 CommandLine에서 !patch명령을 사용하도록 하겠습니다.



[그림4-12. patch명령 CommandLine에 입력 전후]

!patch명령을 실행 한 후에 [그림4-12]의 IsDebuggerPresent patched 메시지를 확인한 후 F9를 눌러보면 예제프로그램의 OEP에 도달 할 수 있게 됩니다.

그러면 이제 patch.py를 분석해보도록 하겠습니다. Block Comment는 생략하겠습니다.

```
#!/usr/bin/env python
Immunity Debugger Patcher
(c) Immunity, Inc. 2004-2007
U{Immunity Inc.<http://www.immunityinc.com>}
 _VERSION__ = '1.1'
NOTES="""
anti-antidebugging is here
DONE: IsDebuggerPresent
TODO:
* EnumProcesses
* CreateToolhelp32Snapshot, Process32First, Process32Next,
* UnhandeldExceptionFilter - ZwQueryInformationProcess
* ProcessHeapFlag & NTGlobalFlag
import immlib
from immlib import BpHook
import getopt
DESC="Patches anti-debugging protection , [-t TYPE OF PROTECTION]"
def usage(imm):
   imm.Log("!patch -t TYPE", focus=1)
def main(args):
   types={"isdebuggerpresent": 0}
   imm = immlib.Debugger()
   if not args:
      return "give patch type..."
   try:
      opts, argo = getopt.getopt(args, "t:s")
   except getopt.GetoptError:
      usage(imm)
      return "Bad patch argument %s" % args[0]
   type = None
   for o,a in opts:
      if o == '-t':
          low = a.lower()
          if types.has key( low ):
             type = types[ low ]
          else:
             return "Invalid type: %s" % a
   # IsDebuggerPresent
   if type == 0:
      imm.Log( "Patching IsDebuggerPresent..." )
      ispresent = imm.getAddress( "kernel32.IsDebuggerPresent" )
      imm.writeMemory( ispresent, imm.Assemble( "xor eax, eax\n ret" ) )
      return "IsDebuggerPresent patched"
   else:
      usage(imm)
      return "Bad patch argument"
```

Line 24 ~ 28

```
import immlib
from immlib import BpHook
import getopt

DESC="Patches anti-debugging protection , [-t TYPE_OF_PROTECTION]"
```

import immlib, import getopt

import를 이용해 immlib, getopt module을 사용하게 합니다. immlib는 Debugging용 Class를 사용하기 위한 것이고, getopt는 main함수의 parameter인 args에 받는 CommadLine의 옵션을 분리하기 위해서 사용합니다.

from immlib import BpHook

from module **import** name1,[,name2[,... name N]]을 사용하여 immlib모듈내의 BpHook을 현재의 네임 스페이스로 불러들입니다.

DESC="Patches anti-debugging protection , [-t TYPE_OF_PROTECTION]"

DESC라는 변수에 "Patches ... [-t TYPE_OF_PROTECTION]"이라는 문자열을 넣습니다.

Line 30 ~ 31

```
def usage(imm):
   imm.Log("!patch -t TYPE", focus=1)
```

usage라는 이름을 가지고 imm이라는 parameter를 가지는 함수를 선언합니다. 이 함수가 호출 되면 Immunity Debugger Log창에 "!patch -t TYPE"라는 로그를 남기게 됩니다.

Line 33 ~ 45

```
def main(args):
    types={"isdebuggerpresent": 0}
    imm = immlib.Debugger()

if not args:
    return "give patch type..."

try:
    opts, argo = getopt.getopt(args, "t:s")
    except getopt.GetoptError:
        usage(imm)
    return "Bad patch argument %s" % args[0]
```

def main(args):

args라는 parameter를 가지고 있는 main함수 입니다.

types={"isdebuggerpresent": 0}

types라는 변수에 사전을 만드는데 isdebuggerpresent라는 키에 0을 할당합니다. 사전이란 Python의 유일한 Mapping형으로서 '키:값' 형태로 표현됩니다.

imm = immlib.Debugger()

debugging용 method를 사용하기 위해 immlib의 Debugger Class를 imm이라는 변수로 선언하였습니다.

if not args:

return "give patch type..."

main함수가 parameter값 없이 실행된다면 "give patch type..."을 return하게 됩니다.

try:

```
opts, argo = getopt.getopt(args, "t:s")
```

try-except 구문의 try부분입니다. try-except 구문은 예외를 정의하여 예외처리를 할 수 있는 메커니즘을 제공합니다. getopt 함수는 2개의 인자를 가지는데 첫 번째 인자인 args는 인수리스트를 뜻하고 두 번째 인자(argument)인 "t:s"는 옵션문자를 뜻합니다. 옵션문자 't'뒤에 ':'(colon)이 있으므로 't'옵션은 인자를 갖는 옵션이 됩니다. 그리고 옵션문자 's'는 ':'(colon)이 없으므로 단독 옵션이 됩니다. 즉, 't'옵션문자는 인자를 가지는데 's'옵션문자는 인자를 가지지 못합니다.

```
>>> import getopt
>>> args = '-t isdebuggerpresent -s whoami'.split()
>>> opts, argo = getopt.getopt(args, 't:s')
>>> opts
[('-t', 'isdebuggerpresent'), ('-s', '')]
>>> argo
['whoami']
>>> __
```


[그림4-13. 옵션문자 처리]

except getopt.GetoptError:

usage(imm)

return "Bad patch argument %s" % args[0]

try-except 구문의 except부분입니다. try부분에서 정의한 것에서 벗어나는 것에 대해서는 모두 예외처리를 하게 됩니다. 우선 usage함수를 호출하여 [그림4-14]처럼 Immunity Debugger Log창에 "!patch -t TYPE"라는 로그를 남기며, 정의되지 않은 명령행 옵션에 대해서는 "Bad patch argument ..."라는 문자열을 리턴 하게 됩니다.



Line 47 ~ 68

```
type = None

for o,a in opts:
    if o == '-t':
        low = a.lower()
        if types.has_key( low ):
            type = types[ low ]
        else:
            return "Invalid type: %s" % a

# IsDebuggerPresent
if type == 0:
    imm.Log( "Patching IsDebuggerPresent..." )
    ispresent = imm.getAddress( "kernel32.IsDebuggerPresent" )
    imm.writeMemory( ispresent, imm.Assemble( "xor eax, eax\n ret" ) )
```

```
return "IsDebuggerPresent patched"

else:
   usage(imm)
   return "Bad patch argument"
```

type = None


type이라는 변수를 선언하는데 None이라는 특별한 타입으로 인해 type변수는 어떤 속성도 값도 가지지 않습니다.

for o,a in opts:

if o == '-t':

low = a.lower()

for구문입니다. [그림4-15]를 통해서 설명하겠습니다. opts는 [('-t', 'isdebuggerpresent'), ('-s', '')]를 값으로 가지고 있습니다. for문에 있는 'o'와 'a'는 'Option'과 'Argument'의 줄임 말로 보시면 됩니다.



[그림4-15. option, argument]

만약에 'o'가 '-t'와 같다면 '-t'의 인자(argument)인 'isdebuggerpresent'를 low라는 변수에 넣는데 lower함수를 써서 '-t'의 인자를 소문자로 변경시킨 후 넣게 됩니다.

if types.has_key(low):

type = types[low]

else:

return "Invalid type: %s" % a

그리고 has_key함수를 사용하여 types의 키와 low변수에 저장된 값을 비교하여 참, 거짓을 판단합니다. 비교한 결과가 참이라면 type변수에 types의 키가 할당 받은 값인 0을 넣게 됩니다. 그렇지 않고 거짓이라면 "Invalid type: %s" % a 를 리턴 하여 [그림4-16]과 같은 결과를 나타냅니다.

!patch -t beistlab Invalid type: beistlab [그림4-16. Invalid type]

if type == 0:

imm.Log("Patching IsDebuggerPresent...")
ispresent = imm.getAddress("kernel32.IsDebuggerPresent")
imm.writeMemory(ispresent, imm.Assemble("xor eax, eax₩n ret"))
return "IsDebuggerPresent patched"

patch.py에서 가장 중요한 부분입니다. CommandLine에서 올바른 명령을 넣고 모든 코드가 정 상적으로 진행이 되면 마지막으로 위의 if문이 실행이 됩니다. 우선 Immunity Debugger Log창에 "Patching IsDebuggerPresent..."를 남기고, imm.getAddress method로 ispresent라는 변수에 kernel32.IsDebuggerPresent의 주소를 얻어 옵니다.

```
Immunity Debugger Python Shell v0.1 ***
Immunity Debugger Python Shell v0.1 ***
Immlib instanciated as 'imm' PyObject
READY.
>>>import immlib
>>>imm = immlib.Debugger()
>>>ispresent = imm.getAddress("kernel32.lsDebuggerPresent")
>>>ispresent
2088840707
>>>hex(ispresent)
'0x7c812e03'
>>>
```

[그림4-17. getAddress("kernel32.IsDebuggerPresent")]

그리고 imm.writeMemory method로 ispresent변수가 가지고 있는 주소(0x7C812E03)에 imm.Assemble method로 "xor eax, eax₩n ret"라는 Assemble code를 씁니다. [그림4-18]과 [그림4-19]를 비교해 보면 해당주소의 Assemble code가 어떻게 변했는지 알 수 있습니다.

이렇게 imm.writeMemory method까지 정상적으로 끝나게 되면 "IsDebuggerPresent Patched"라는 성공메시지를 리턴 합니다.

```
CPU - main thread, module kernel32

70812E03 64:A1 18000000 MOV EAX, DWORD PTR FS:[18]
70812E09 8840 30 MOV EAX, DWORD PTR DS:[EAX+30]
70812E00 0FB640 02 MOVZX EAX, BYTE PTR DS:[EAX+2]
70812E10 03 RETN
70812E11 90 NOP
70812E12 90 NOP
70812E13 90 NOP
70812E14 90 NOP
70812E15 90 NOP
70812E15 90 NOP
70812E16 88FF MOV EDI, EDI
```

[그림4-18. writeMemory 전 0x7C812E03]

CPU - r	nain thread, mo	dule kernel32
7C812E03	3300	XOR EAX,EAX
7C812E05 7C812E06 7C812E06 7C812E0E 7C812E0F 7C812E11 7C812E12 7C812E12 7C812E14 7C812E15	C3 0000 008B 40300FB6 40 02C3 90 90 90 90	RETN ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL ADD BYTE PTR DS:[EBX+B60F3040],CL INC EAX ADD AL,BL NOP

[그림4-19. writeMemory 후 0x7C812E03]

IsDebuggerPresent API에 대한 패치가 끝났습니다. 수정된 IsDebuggerPresent API가 호출되면 EAX Register는 자기자신을 XOR시켜 0으로 초기화시킵니다. 그러면 [그림4-9]의 0x0040102B ~ 0x00401033에서 EAX는 0이므로 IsDebuggerPresent API는 무력화 되고 프로그램은 정상적으로 main함수를 호출 하게 됩니다.

0x05. 참고사이트 & 참고문헌

Immunity Debugger – http://www.immunityinc.com/

Immunity Debugger 공식사이트

• Immunity Debugger Forum - http://forum.immunityinc.com/

Immunity Debugger 공식포럼

• Immunity Debugger Online Documentation -

http://debugger.immunityinc.com/updata/Documentation/ref/

Immunity Debugger API 온라인 문서

• CORE 파이썬 프로그래밍 - Wesley J. Chun, 백종현 외 공역

Python 프로그래밍 서적

• 열혈강의 Python - 이강성 저

Python 프로그래밍 서적

• 해킹, 파괴의 광학(개정판) - 김성우 저

윈도우 프로그래밍 서적

• pefile module - http://code.google.com/p/pefile

pefile module 페이지

• Anti Reverse Engineering Uncovered - http://www.codebreakers-jurnal.com/

Code Breaker Journal

• Lena151 tutorial 03 Script - http://forum.immunityinc.com/index.php?topic=141.0

본 문서에서 사용하는 script

• reverseMe.exe - http://www.tuts4you.com/download.php?view.124

본 문서에서 사용하는 예제프로그램

IsDebuggerPresent_TLS.exe - http://zesrever.xstone.org/9

본 문서에서 사용하는 예제프로그램 및 TLS CallBack