







Support Vector Machine Introduction

國立高雄科技大學 金融資訊系教授 AI金融科技中心主任 林萍珍教授









- · 什麼是支援向量機?
- 支援向量機介紹
- · 超平面和支持向量機
- 最大直覺邊界
- · 成本函數和梯度更新





SVM Introduction

什麼是支援向量機





・ 支援向量機?

- 支援向量機是一種強大的監督式機器學習算法,用於分類和迴歸
- 支援向量機適合於複雜數據集的分類,其中特徵與類別之間的關係非線性。
- 許多人偏愛支持向量機,因為它能以較少的計算能力產生顯著的準確性。


支援向量機介紹







- · SVM的目標是在N維空間(其中N是特徵的數量)中找到一個超平面,能夠清晰地分類數據點。
- · 目標是找到具有最大邊界的平面,即兩個類別的數據點之間的最大距離。
- 最大化邊界距離有助於增強模型對未來數據點的分類信心。




國立高雄科技大學 AI 金融科技中心版權所有

超平面跟支援向量機





- 超平面是幫助分類數據點的決策邊界。
- 落在超平面兩側的數據點可以歸屬於不同的類別。
- 超平面的維度取決於特徵的數量。
- 如果輸入特徵的數量是2, 那麼超平面就是一條線。
- 如果輸入特徵的數量是3, 那麼超平面就是一個二維平面。當特徵數量超過3時, 想像起來變得困難。



最大直覺邊界





- Logistic regression
 - 使用sigmoid函數將線性函數的輸出壓縮到[0,1]範圍內。
 - 如果值大於閾值(0.5), 我們將其指定為標籤1; 否則, 我們將其指定為標籤0。
- SVM
 - 如果線性函數的輸出大於1,我們將其歸為一個類別;如果輸出為-1,則歸為另一個類別。
 - 在支持向量機 (SVM) 中, 閾值通常會被設置為1和-1。
 - 獲得這個閥值範圍([-1,1])充當邊界。

成本函數和梯度更新







AI金融科技中心

- 在支持向量機(SVM)算法中,我們的目標是最大化數據點與超平面之間的邊界。
- 幫助最大化邊界的損失函數是hinge損失。

$$c(x,y,f(x)) = \begin{cases} 0, & \text{if } y * f(x) \ge 1\\ 1 - y * f(x), & \text{else} \end{cases}$$

$$c(x, y, f(x)) = (1 - y * f(x))$$

- 如果預測值和實際值具有相同的符号,成本為0。
- 如果它們的符號不同,則計算損失值。
- 同時,將正則化參數添加到成本函數中。
- 正則化參數的目標是平衡邊界最大化和損失。
- 添加正則化參數後,成本函數如下所示。

$$min_w \lambda ||w||^2 + \sum_{i=1}^n (1 - y_i \langle x_i, w \rangle)_+$$

成本函數和梯度更新







· 損失函數及其對權重的偏導數,用於計算梯度。 使用梯度可以更新我們的權重。

$$\frac{\delta}{\delta w_k} \lambda \parallel w \parallel^2 = 2\lambda w_k$$

$$\frac{\delta}{\delta w_k} (1 - y_i \langle x_i, w \rangle) + \begin{cases} 0, & if y_i \langle x_i, w \rangle \ge 1 \\ -y_i x_{ik}, & else \end{cases}$$

• 當沒有分類錯誤時(正確預測數據點的類別), 只需從正則化參數更新梯度。

$$w = w - \alpha \cdot (2\lambda w)$$

當出現分類錯誤,即在預測我們數據點的類別時犯了錯誤時,需要將損失和正則化參數一起包含,以進 行梯度更新。

$$w = w + a \cdot (y_i \cdot x_i - 2\lambda w)$$





- https://towardsdatascience.com/support-vector-machineintroduction-to-machine-learning-algorithms 934a444fca47
- https://medium.com/swlh/artificial-intelligence-machinelearning-and-deep-learning-whats-the-real-difference-94fe7e528097



Thank you.

