Таблица маршрутизации может составляться двумя способами: статично и динамично. В случае статической маршрутизации записи в таблице вводятся и изменяются вручную. Такой способ требует вмешательства администратора каждый раз, когда происходят изменения в топологии сети. С другой стороны, он является наиболее стабильным и требующим минимума аппаратных ресурсов маршрутизатора для обслуживания таблицы. При динамической маршрутизации записи в таблице обновляются автоматически при помощи одного или нескольких протоколов маршрутизации — RIP, OSPF, IGRP, EIGRP и др. Кроме того, маршрутизатор строит таблицу оптимальных путей к сетям назначения на основе различных критериев (метрик), таких, как: количества промежуточных узлов, пропускной способности каналов, задержки передачи данных и т. п. Динамическая маршрутизация оказывает дополнительную нагрузку на устройства, а высокая нестабильность сети может приводить к ситуациям, когда маршрутизаторы не успевают синхронизировать свои таблицы, что приводит к противоречивым сведениям о топологии сети в различных её частях и потере передаваемых данных.

#### Новый термин

**Статическая маршрутизация**— вид маршрутизации, при котором информация о маршрутах заносится в таблицы маршрутизации каждого маршрутизатора вручную администратором сети. Отсюда сразу же вытекает ряд недостатков. Прежде всего это очень плохая масштабируемость сетей, так как при добавлении N+1 сети потребуется сделать 2\*(N+1) записей о маршрутах. Но, при использовании статических записей процессору маршрутизатора не требуется производить никаких расчетов, связанных с определением маршрутов – это плюс.

Статическая *маршрутизация* успешно используется при организации работы компьютерных сетей небольшого размера (1-2 маршрутизатора), в силу легкости конфигурации и отсутствии дополнительной нагрузки на *сеть* в виде широковещательного служебного трафика, характерного для динамических протоколов маршрутизации. Также статическая *маршрутизация* используется на компьютерах внутри сети. В таком случае обычно задается *маршрут* шлюза по умолчанию.

# Практическая работа 5-1-1. Настраиваем связь двух сетей через маршрутизатор

Построим такую сеть.





Рис. 5.1. Постановка задачи

Наша цель – настроить *связь* двух сетей через *маршрутизатор* (роутер).

## Шаг 1. Настройка ПК

Настраиваем компьютеры подсети 192.168.10.0



**Рис. 5.2.** Настраиваем компьютеры подсети 192.168.10.0

Настраиваем компьютеры подсети 192.168.11.0




Рис. 5.3. Настраиваем компьютеры подсети 192.168.11.0

#### Шаг 2. Настройка роутера (маршрутизатора)

Настраиваем роутер (маршрутизатор)как шлюз 192.168.10.255 для первой сети на интерфейсе Fa0/0





Рис. 5.5. Окно ввода команд

### Примечание

Здесь описаны следующие команды: привилегированный режим, режим конфигурирования, заходим на интерфейс, включаем этот интерфейс, задаем ІРадрес и маску порта, выходим.

Аналогично настраиваем роутер как шлюз 192.168.11.255 для второй сети на интерфейсе Fa0/1



**Рис. 5.5.** Настраиваем R1как шлюз 192.168.11.255 для второй сети **Шаг 3. Проверка связи сетей** 

Проверяем таблицу маршрутизации командой show ip route




Рис. 5.6. Проверяем таблицу маршрутизации роутера R1

У нас роутер обслуживает две сети. Проверяем связь роутера и ПК).





Рис. 5.5. Связь роутера со всеми ПК есть


Проверяем связь роутера с подсетями



**Рис. 5.8.** Проверяем связь роутера с подсетями **Примечание** 


Команда ping посылает ICMP эхо-пакеты для верификациисоединения. В приведённом выше примере время прохождения одного эхо-пакета превысило заданное, о чём свидетельствует точка (.) в выведенной информации, а четыре пакета прошли успешно, о чём говорит восклицательный знак (!).

Проверим также связь ПК из разных сетей между собой



**Рис. 5.9.** Проверка связи РС1иРС3 **Примечание** 


Как выглядит порт маршрутизатора физически показано на рисунке Как видите, в него вставляется кабель с разъемом RJ-55.



**Рис. 5.10.** Ethernetport 0/0 маршрутизатора CISCO 2811

# Задание 1. Настройка статической маршрутизации на оборудовании Cisco

Схема сети показана



**Рис. 5.11.** Схема сети

#### Студент должен:

- 1. Выполнить весь пример по настройке связи двух сетей
- 2. Покажите преподавателю Шаг 1. Настройку ПК
- 3. Покажите преподавателю Шаг 2. Настройку роутера (маршрутизатора)
- 4. Покажите преподавателю Шаг 3. Проверку связи сетей
- 5. Какой протокол следит за тем, чтобы в сети не было повторения IP адресов? (ARP)
- 6. Как шлюз по умолчанию для узлов сети связан с портами маршрутизатора?

#### В процессе выполнения задания необходимо:

- 1. Задать IP адреса сетевым интерфейсам маршрутизаторов, интерфейсам управления коммутаторов и сетевым интерфейсам локальных компьютеров;
- 2. Установить связь на физическом и канальном уровнях между соседними маршрутизаторами по последовательному сетевому интерфейсу;
- 3. Добиться возможности пересылки данных по протоколу IP между соседними объектами сети (C1-S1, C1-R1, S1-R1, R1-R2, R2-S2, R2-C2, и т.д.);
- 4. Настроить на маршрутизаторе R2 статические маршруты к сетям локальных компьютеров C1, C3
- 5. Настроить на маршрутизаторах R1, R3 маршруты "по умолчанию" к сетям локальных компьютеров C2-C3 и C1-C2 соответственно;
- 6. Добиться возможности пересылки данных по протоколу IP между любыми объектами сети (ping);
- 7. Переключившись в "Режим симуляции" рассмотреть и пояснить процесс обмена данными по протоколу ICMP между устройствами (выполнив команду Ping с одного компьютера на другой), пояснить роль протокола ARP в этом процессе.

# Специальные термины и понятия

Маршрутизатором (шлюзом), называется узел сети с несколькими IP-интерфейсами (содержащими свой МАС-адрес и IP-адрес), подключенными к разным IP-сетям, осуществляющий на основе решения задачи маршрутизации перенаправление дейтаграмм из одной сети в другую для доставки от отправителя к получателю. Как уже отмечалось, динамическая маршрутизация — это процесс протокола маршрутизации, определяющий взаимодействие устройства с соседними маршрутизаторами. Маршрутизатор будет обновлять сведения о каждой подключенной к нему сети. Если в сети произойдет изменение, протокол динамической маршрутизации автоматически информирует об изменении все маршрутизаторы. Если же используется статическая маршрутизация, обновить таблицы маршрутизации на всех устройствах придется системному администратору. Статическая маршрутизация позволяет сократить объем таблиц маршрутизации в конечных узлах и маршрутизаторах за счет использования в качестве номера сети назначения так называемого маршрута по умолчанию — default (0.0.0.0), который обычно занимает в таблице маршрутизации последнюю строку. Если в таблице маршрутизации есть такая запись, то все пакеты с номерами сетей, которые отсутствуют в таблице маршрутизации, передаются маршрутизатору, указанному в строке default.

# Новый термин

Шлюз по умолчанию (defaultgateway) - адрес маршрутизатора, на который отправляется трафик для которого не нашлось отдельных записей в таблице маршрутизации. Для устройств, подключенных к одному маршрутизатору (как правило, это рабочие станции) использование шлюза по умолчанию — единственная форма маршрутизации.

Доступность компьютера проверяется при помощи посылки контрольного диагностического сообщения по протоколу *ICMP* (*Internet Control* Message *Protocol*), по которому любая оконечная станция должна выдать эхоответ узлу, отправившему такое сообщение. В сетях на основе *TCP/IP* для проверки соединений обычно используется *утилита ping*. Эта *программа* отправляет запросы (*ICMP* Echo-Request) протокола *ICMP* узлу сети с указанным IP-адресом. Получив этот *запрос*, исследуемый узел должен послать пакет с ответом (*ICMP* Echo-Reply). Первый узел фиксирует поступающие ответы. *Время между отправкой запроса и получением ответа* (*RTT*, от англ. Round Trip *Time*) позволяет определять двусторонние задержки (*RTT*) по маршруту и частоту потери пакетов, то есть косвенно определить загруженность каналов передачи данных и промежуточных устройств. *Метрика* — числовой коэффициент, влияющий на выбор маршрута в компьютерных

сетях. Как правило, определяется количеством "хопов" (ретрансляционных переходов) до сети назначения или параметрами канала связи. Чем *метрика* меньше, тем *маршрут* приоритетнее. *Петля маршрутизации* — явление, возникающее, когда *маршрутизатор* отсылает пакет на неверный *адрес* назначения. Получивший такой пакет *маршрутизатор* возвращает его обратно. Таким образом получается петля. Для борьбы с подобными петлями в *TCP/IP* предусмотрен механизм *TTL*. Протоколы маршрутизации так же предлагают свои способы борьбы с петлями.

# Практическая работа 5-2. Настройка трех сетей с WEB сервером. Понятие маршрута по умолчанию

Схема у нас будет следующая:два коммутатора 2950-25, два ПК в сети 192.168.10.0 с маской 255.255.255.0. *Сервер* и *компьютер* в сети 192.168.20.0 с маской 255.255.255.0. *Сеть* между маршрутизаторами (марки 1851) 192.168.1.0 с маской 255.255.255.252. Компьютеры из сети 192.168.10.0 должны достучаться к DNSсерверу в сети 192.168.20.0.




Рис. 5.12. Постановка задачи

*Сеть* у нас не сложная, ПК в ней немного, поэтому будем использовать не динамическую, а статическую маршрутизацию.

## Настройки сетевых интерфейсов роутеров

Будем настраивать связь роутеров через порты Fa0/1для R1 и Fa0/0 для R2. Настраиваем Router1 исходя из постановки задачи о том, что сеть между маршрутизаторами192.168.1.0 с маской 255.255.255.255.255. Поэтому порту Fa0/1 присвоим IP адрес 192.168.1.1.




Рис. 5.13. Настраиваем порт 0/1для маршрутизатораR1


#### Важно

При конфигурировании через webинтерфейс обязательно установите флажок **On** (Вкл.), что эквивалентно команде **nosh**.

#### Примечание

Как вариант, все параметры маршрутизатор можно настроить из командной строки на вкладке CLI следующими командами: enable (включаем привилегированный режим), config terminal (входим в режим конфигурации), interface fastethernet0/1 (настраиваем интерфейс 100 мб Ethernet 0/1), ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 (прописываем ір адрес интерфейса и маску сети маршрутизатора), no shutdown (включаем интерфейс - по умолчанию все выключено), exit (выходим из режима конфигурирования интерфейса), end (закончили редактирование), write (сохранили конфигурацию).

Аналогично настраиваем Router2 исходя из постановки задачи о том, что сеть между маршрутизаторами 192.168.1.0 с маской 255.255.255.252. Порту Fa0/0 присвоим IP адрес 192.168.1.2.



**Рис. 5.15.** Конфигурируем R2


### Примечание

При конфигурировании роутера из командной строки можно использовать сокращенную форму записи команд: **en** (включаем расширенный режим). **conf t** (входим в режим конфигурации). **int fa0/0** (настраиваем интерфейс 100 мб. Ethernet 0/0). **Ip addr192.168.1.2 255.255.255.252** (прописываем ір адрес интерфейса и маску сети). **No shut** (включаем интерфейс - по умолчанию он выключен). **exit** (выходим из режима конфигурирования интерфейса). **end** (заканчиваем редактирование). **wr** (сохраняем конфигурацию).

В итоге после настройки маршрутизаторов на портах загораются зеленые маркеры, то есть, связь между ними есть. Сеть между маршрутизаторами работает, но маршрутизации пока нет, то есть, из одной сети в другую попасть нельзя.


# Настройка связи маршрутизаторов с подсетями (настройка шлюзов)

Настроим порт Fa0/0 маршрутизатора R1 на работу с сетью 192.168.10.0.



**Рис. 5.15.** Настроим портFa0/0 маршрутизатораR1 на работу с сетью 192.168.10.0

Аналогично порт Fa0/1 маршрутизатора R2 настроим на работу с сетью 192.168.20.0




**Рис. 5.16.** Порт Fa0/1 маршрутизатораR2 настроим на работу с сетью 192.168.20.0

Как теперь видно по маркерам – сеть поднялась (Up), то есть все индикаторы горят зеленым цветом.

# Настройка РС1 и РС2

Продолжим работу и настроим компьютеры в сети 192.168.10.0, то есть, нужно задать IP компьютеров, маску сети и основной шлюз. По исходным условиям задачи у нас слева пара компьютеров в сети 192.168.10.0 с маской 255.255.255.0 .



## **Рис. 5.15.** Настраиваем РС1 и РС2

#### Новый термин

**Основной шлюз (Default Gateway)** – это адрес, куда компьютер отправляет пакет, если не знает, куда его отправить. Например, при попытке узла Б отправить данные узлу А. в отсутствие конкретного адреса к узлу А, узел Б направляет трафик TCP/IP, предназначенный для узла А, своему основному шлюзу.

# Настройка сервера и РСЗ

Далее нужно настроитьРСЗ и сервер в сети 192.168.20.0





Рис. 5.18. Настройка сервера



**Рис. 5.19.** НастраиваемРС2

# Настройка маршрутизации на маршрутизаторах (маршрута по умолчанию)

Можете пропинговать сети и убедиться в том, что ситуация такая: запросы из сети ...10.0 в сеть...20.0 проходят, а ответов — нет. Поэтому надо прописать на маршрутизаторах маршруты по умолчанию. Вспомним, что порту Fa0/1 мы присвоили IP адрес 192.168.1.1, а порту Fa0/0 — адрес 192.168.1.2. Поэтому на маршрутизаторе R1 для порта Fa0/1 с IP адресом 192.168.1.1 следует выполнить такие команды



Рис. 5.20. Прописываем маршрут по умолчанию на R1

#### Примечание

Запись означает, что все запросы, для которых не прописаны маршруты, R1 посылает на 192.168.1.2, то есть, на R2.

Для R2 поступаем аналогично




Рис. 5.21. Прописываем маршрут по умолчанию на R2

# Примечание

Запись означает, что все запросы, для которых не прописаны маршруты, R2 отправляет на 192.168.1.1, то есть, на R1.

# Проверяем работу сети

После настройки роутеров можно протестировать сеть, для этого нужно пропинговать компьютерами из одной сети — компьютеры из другой сети




Рис. 5.22. Связь не идеальная, но есть

Чтобы убедиться наверняка, давайте посмотрим, как идут пакеты по узлам сети и для этого воспользуемся командой **tracert 192.168.20.20** 

## Примечание

Tracert — команда, предназначенная для определения маршрутов следования данных в сетях TCP/IP.




Рис. 5.23. Наблюдаем как идут пакеты между сегментами сети от РС1 на сервер

Как видно из скриншота пакеты сначала уходят на адрес 192.168.10.5 (R1— порт Fa0/0), далее на адрес 192.168.1.2 (R2— порт Fa0/0), а дальше приходит на сервер 192.168.20.20 — все верно!

#### Примечание

Web страниц на сервере мы не создавали, но они там существуют изначально, по умолчанию. Запустите Web Browser и убедитесь в этом самостоятельно





Рис. 5.25. На сервере работает служба НТТР

# Практическая работа 5-3-1. Сеть на двух маршрутизаторах

Далее мы изучим статическую маршрутизацию в локальных сетях, рассмотрев этот вопрос на двух практических примерах.

Схема сети для настройки статической маршрутизации приведена на



#### Рис. 5.25. Схема сети

Если сейчас командой show ip route посмотреть таблицу маршрутизации на R0 и R1, то увидим следующее).




Рис. 5.26. Таблица маршрутизации на 1-ммаршрутизаторе

```
Router>en
Router#sh ip route
Gateway of last resort is not set

C 10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/1
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
Router#
```

Рис. 5.25. Таблица маршрутизации на 2-ммаршрутизаторе

Мы видим, что в данный момент в нашей таблице есть только сети, подключенные напрямую. R0 не знает ceть 10.1.2.0, а R1 не знает ceть 10.1.1.0. Поэтому, чтобы настроить маршрутизацию, следует добавим эти маршруты в таблицы маршрутизаторов:

```
R0 (config) #ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2 R1 (config) #ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1
```

Теперь снова выведем таблицы маршрутизации наших устройств




Рис. 5.28. Маршрутизация настроена

Теперь 1-й *маршрутизатор* знает, что пакеты, направляемые в *подсеть* 10.1.2.0 можно переслать маршрутизатору с ір адресом 192.168.1.2, а 2-й *маршрутизатор* знает, что пакеты, направляемые в *подсеть* 10.1.1.0 можно переслать маршрутизатору с ір адресом 192.168.1.1. Проверяем *связь* ПК из разных сетей).




Рис. 5.29. Статическая маршрутизация настроена – РСО может общаться с РСЗ

# Статическая маршрутизация для пяти сетей и роутеров с тремя портами

В этом примере мы соберем и настроим следующую схему сети

#### Схема сети

На данной схеме имеется пять сетей: 192.168.1.0, 152.20.20.0, 192.168.100.0, 10.10.10.0 и 192.168.2.0. В качестве шлюза по умолчанию у каждого компьютера указан интерфейс маршрутизатора, к которому он подключен. Маска у всех ПК одна - 255.255.255.0. Маска маршрутизаторов для каждого порта своя: Fa0/0 - 255.255.255.0, Fa0/1 - 255.255.0, Fa0/1 - 255.255.0.




Рис. 5.30. Связь сетей посредством маршрутизаторов

Далее соединим маршрутизаторы между собой нам потребуется добавить к маршрутизатору интерфейсную плату NM-1FE-TX (NM — Network module, 1FE — содержит один порт FastEthernet, TX — поддерживает 10/100MBase-TX). Чтобы это сделать перейдите к окну конфигурации маршрутизатора0, выключите его, щелкнув на кнопке питания. После этого перетяните интерфейсную плату NM-1FE-TX в разъем маршрутизатора (рис. 5.31). После того как карта добавлена, еще раз щелкните по тумблеру маршрутизатора, чтобы включить его. Повторите аналогичные действия со вторым маршрутизатором.



Рис. 5.31. Вставляем интерфейсную плату в маршрутизатор

## Постановка задачи

Нам требуется произвести необходимые настройки для того, чтобы все ПК могли общаться друг с другом, то есть, необходимо обеспечить доступность компьютеров из разных сетей между собой.

## Настройка маршрутизации (маршрута по умолчанию)

В настоящий момент если мы отправим с компьютера PC1 с IP адресом 192.168.1.100 пакет на интерфейс Fa1/0 с IP адресом 192.168.100.2 маршрутизатора R2, то ICMP пакет слева дойдет до этого маршрутизатора, но при отправке ICMP пакетов в обратном направлении с адреса 192.168.100.2 на адрес 192.168.1.100 возникнет проблема. Дело в том, что маршрутизатор R2 не имеет в своей таблице маршрутизации информации о сети 152.20.20.0, так как шлюз по умолчанию мы еще не прописывали и маршрутизатор R2 не знает, куда отправлять ответы на запрос. В небольших сетях самым простым способом настроить маршрутизацию, является добавление маршрута по умолчанию. Для того чтобы это сделать выполните на маршрутизаторе R1 в режиме конфигурирования следующие команды).




Рис. 5.32. Настройка маршрута по умолчанию на R1

## Примечание

В этих командах первая группа цифр 0.0.0.0 обозначают IP адрес сети назначения, следующая группа цифр 0.0.0.0 обозначает её маску, а последние цифры — 192.168.100.2 это IP адрес интерфейса, на который необходимо передать пакеты, чтобы попасть в данную сеть. Если мы указываем в качестве адреса сети 0.0.0.0 с маской 0.0.0.0, то данный маршрут становится маршрутом по умолчанию, и все пакеты, адреса назначения которых, прямо не указаны в таблице маршрутизации будут отправлены на него.

На правом маршрутизаторе R2 поступаем аналогично




Рис. 5.33. Настройка маршрута по умолчанию на R2

Отправим с компьютера PC1 с IP адресом 192.168.1.100 пакет на интерфейс Fa1/0 с IP адресом 192.168.100.2 маршрутизатора R2 и посмотрим, что изменилось

```
PPC1
 Physical
                     Desktop
           Config
                               Software/Services
   Command Prompt
    Packet Tracer PC Command Line 1.0
    PC>ping 192.168.100.2
    Pinging 192.168.100.2 with 32 bytes of data:
    Request timed out.
   Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time=0ms TTL=254
    Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time=0ms TTL=254
   Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time=0ms TTL=254
    Ping statistics for 192.168.100.2:
        Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
```

**Рис. 5.35.** С компьютера PC1 с IP адресом 192.168.1.100 успешно пингуем интерфейс Fa1/0 с IP адресом 192.168.100.2 маршрутизатора R2

# Резюме

Допустим, мы хотим пропинговать с компьютера РС1 с адресом 192.168.1.100 (из левой сети) компьютер РС5 с IP адресом 10.10.10.100 (из правой сети). В качестве шлюза по умолчанию на компьютере с адресом 192.168.1.100 установлен адрес 192.168.1.1интерфейса Fa0/0 маршрутизатора R1. Сначала компьютер будет искать в свой таблице маршрутизации адрес 10.10.10.100, а после того, как он его не найдет, ICMP пакеты будут отправлены на адрес по умолчанию, то есть на интерфейс маршрутизатора R1 с адресом 192.168.1.1 (порт Fa0/0). Получив пакет, маршрутизатор R1 просмотрит адрес его назначения – 10.10.10.100 и также попытается обнаружить его в свой таблице маршрутизации. Когда он не обнаружит и его, пакет будет отправлен на интерфейс Fa1/0, с адресом 192.168.100.2 маршрутизатора R2. Маршрутизатор R2 попробует обнаружить в свой таблице маршрутизации маршрут к адресу 10.10.10.100. Когда это не увенчается успехом, маршрутизатор будет искать маршрут к сети 10.0.0.0. Информация о данной сети содержится в таблице маршрутизации, и маршрутизатор знает, что для того чтобы попасть в данную сеть необходимо отправить пакеты на интерфейс FastEthernet0/1, непосредственно к которому подключена данная сеть. Так как в нашем примере вся сеть 10.0.0.0, представляет из себя всего 1 компьютер, то пакеты сразу же попадают в место назначения, то есть, на компьютер с IP адресом 10.10.10.100. При отсылке ответных ICMP пакетов, все происходит аналогичным образом. Однако, не всегда можно обойтись указанием только маршрутов по умолчанию. В более сложных сетевых конфигурациях может потребоваться прописывать маршрут для каждой из сетей в отдельности. Это будет непросто. Поэтому в больших сетях обычно используют не статическую, а динамическую маршрутизацию.