# ทบทวนความรู้ฟิสิกส์ สำหรับเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชา อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง

สรุปจาก Sears & Zemansky's University Physics, Young and Freedman, 12th Edition, 2006

# ภาค แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism) และ ทรรศนศาสตร์ (Optics)

บทที่ 21 ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า (Electric Charge and Electric Field)

บทที่ 22 กฎของเกาส์ (Gauss's Law)

บทที่ 23 ศักย์ไฟฟ้า (Electric Potential)

บทที่ 24 ความจุไฟฟ้าและไดอิเล็กทริก (Capacitance and Dielectrics)

บทที่ 25 กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และ แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Current, Resistance, and Electromotive Force)

บทที่ 26 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Direct-Current Circuits)

บทที่ 27 สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก (Magnetic Field and Magnetic Forces)

บทที่ 28 แหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็ก (Sources of Magnetic Field)

บทที่ 29 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Induction)

บทที่ 30 ความเหนี่ยวนำ (Inductance)

บทที่ 31 ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current)

บทที่ 32 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Waves)

บทที่ 33 ธรรมชาติและการแผ่กระจายของแสง (The Nature and Propagation of Light)

บทที่ 34 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต (Geometric Optics)

บทที่ 35 การแทรกสอด (Interference)


บทที่ 36 การเลี้ยวเบน (Diffraction)


### บทที่ 21 ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า (Electric Charge and Electric Field)


ประจุไฟฟ้า ตัวนำ และ ฉนวน: ปริมาณพื้นฐานในเรื่องไฟฟ้าสถิตย์คือ ประจุไฟฟ้า ประจุมีสองชนิดคือประจุบวกและประจุลบ ประจุที่มีเครื่องหมายเหมือนกันจะผลักกัน และประจุที่มีเครื่องหมายต่างกันจะดูดกัน ประจุเป็นปริมาณที่ถูกอนุรักษ์ หมายความว่า ประจุรวมในระบบปิดใด ๆ จะมีค่าคงที่เสมอ

สสารโดยทั่วไปจะประกอบด้วย โปรตอน นิวตรอน และ อิเล็กตรอน โปรตอนที่จะมีประจุบวก และนิวตรอนที่เป็นกลาง จะรวมอยู่ที่นิวเคลียสของอะตอม โดยถูกแรงนิวเคลียร์ดึงดูดมันไว้ ขณะที่อิเล็กตรอนจะอยู่รอบ ๆ นิวเคลียสที่ระยะหางมาก ๆ เมื่อเทียบกับขนาดนิวเคลียส การปฏิสัมพันธ์กันทางไฟฟ้า เป็นสิ่งหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดโครงสร้างอะตอม โมเลกุล และ ของแข็ง

ตัวนำไฟฟ้าคือ สสารที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างง่ายดายในเนื้อสาร ฉนวนเป็น สสารที่ไม่ค่อยยอมให้ประจุเคลื่อนที่ โดยโลหะทั่วไปจะเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี และ อโลหะส่วนมาก จะเป็นฉนวน








หลักการทับซ<sup>้</sup>อนของแรง บอกว่า เมื่อประจุสองตัวขึ้นไปออกแรงกระทำต<sup>่</sup>อประจุตัวหนึ่ง แรงรวมบน ประจุนั้นก็จะเป็น ผลรวมแบบเวกเตอร์ของแรงที่เกิดจากประจุแต<sup>่</sup>ละตัวที่กระทำต<sup>่</sup>อประจุนั้น

# บทที่ 21 ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า (Electric Charge and Electric Field)


สนามไฟฟ้า: E เป็นปริมาณเวกเตอร์ที่นิยามจากแรงต่อหนึ่งหน่วยประจุ
โดยแรงนี้คือ แรงที่กระทำบนประจุทดสอบที่วาง ณ จุดใด ๆ และ
ประจุทดสอบนี้ต้องมีค่าประจุน้อยเพียงพอที่จะไม่รบกวนประจุที่ก่อให้เกิดสนามไฟฟ้า
สนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุแบบจุด จะมีทิศพุ่งออก หรือพุ่งเข้าหาประจุ ในทุกทิศทาง

$$\overline{E} = \frac{\overline{F}_0}{q_0}$$


$$\overline{E} = \frac{1}{4} \frac{q}{r^2}$$



การทับซ้อนของสนามไฟฟ้า: บอกว่า สนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุต่าง ๆ จะเป็นผลรวมแบบเวกเตอร์ ของสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุแต่ละตัว โดยในการคำนวณสนามไฟฟ้าจากประจุที่กระจายอยู่อย่าง ต่อเนื่องนั้นทำได้โดยการแบ่งเป็นส่วนเล็ก ๆ แล้วคำนวณสนามไฟฟ้าจากแต่ละส่วน และ จากนั้น ก็ทำการรวมแบบเวกเตอร์ของสนามในแต่ละส่วนประกอบ ซึ่งโดยทั่วไปทำได้โดยการอินทิเกรต การกระจายของประจุนั้นอาจถูกอธิบายด้วยความหนาแน่นประจุเชิงเส้น ความหนาแน่นประจุบนผิว และ ความหนาแน่นประจุในปริมาตร



เส้นสนามไฟฟ้า: เส้นสนามจะเป็นการนำเสนอสนามไฟฟ้าด้วยรูปภาพ โดยทิศทางของสนามไฟฟ้า ณ จุดใด ๆ บนเส้นสนามหนึ่ง ก็คือ ทิศของเส้นสัมผัสเส้นสนามนั้น จำนวนของเส้นต่อพื้นที่ (ที่ตั้ง ฉากกับเส้นแรงนั้น) จะแปรผันโดยตรงกับขนาดของสนามไฟฟ้าที่จุดนั้น




**ไดโพลไฟฟ้า:** คู่ของประจุที่มีขนาดประจุ q เท่ากัน แต่มีเครื่องหมายตรงกันข้าม และ อยู่ห่างกันด้วยระยะทาง d โมเมนต์ไดโพลไฟฟ้า  $\overline{p}$  นิยามโดยมีขนาด p เท่ากับ qd และ ทิศทางของ  $\overline{p}$  คือจากประจุลบไปสู่ประจุบวก ไดโพลไฟฟ้าในสนามไฟฟ้า  $\overline{E}$  จะได้รับ ทอร์ค  $\overline{\phantom{p}}$  เท่ากับผลคูณแบบเวกเตอร์ของ  $\overline{p}$  และ  $\overline{E}$  พลังงานศักย์ D สำหรับไดโพลไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับมุมระหว่าง  $\overline{p}$  และ  $\overline{E}$ 

$$= pE \sin$$

$$= \bar{p} \quad \bar{E}$$

$$U = -\bar{p} \quad \bar{E}$$




### บทที่ 22 กฎของเกาส์ (Gauss's Law)

ฟลักซ์ไฟฟ้า: ฟลักซ์ไฟฟ้าเป็นตัววัดการไหลของสนามไฟฟ้าผ่านพื้นผิว โดยมันมีค่า เท่ากับผลคูณของพื้นที่ผิวกับสนามไฟฟ้าที่ตั้งฉากกับผิวนั้น โดยการหาปริมาณนี้ อาจต้องอินทิเกรตหากแบ่งพิจารณาเป็นพื้นผิวเล็ก ๆ

$$_{E} = E \cos dA$$

$$= E dA \overline{E} d\overline{A}$$



**กฎของเกาส์:** บอกว่าฟลักซ์ไฟฟ้าที่ไหลผ่านผิวปิดใด ๆ มีค่าเท่ากับค่าคงที่คูณกับ ประจุรวมในผิวปิด  $Q_{\rm encl}$  นั้น โดยฟลักซ์ไฟฟ้านี้อาจเขียนได้ในรูปอินทิกรัลของ สนามไฟฟ้า  $\overline{\it E}$ 


โดยกฎของเกาส์นี้อาจมองว่า คล้าย ๆ กับกฎของคูลอมบ์ แต่การใช้กฎนี้ร่วมกับ การพิจารณาความสมมาตรของปัญหาแล้ว จะทำให้ปัญหานั้นแก้ได้ง่ายขึ้น

เมื่อมีประจุส่วนเกินอยู่นิ่งบนตัวนำ มันจะกระจายอยู่บนผิว และ  $\overline{E}=0$  ทุกจุด ในเนื้อสาร

$$E = \circ E \cos dA$$

$$= \circ E dA \circ \overline{E} d\overline{A}$$

$$= \frac{Q_{\text{encl}}}{0}$$



# บทที่ 22 กฎของเกาส์ (Gauss's Law)

**สนามไฟฟ้าจากการกระจายประจุแบบต่าง ๆ** ตารางข้างล่างแสดงรูปแบบสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุที่เรียงตัวแบบต่าง ๆ โดยที่ q,Q, , และ ในตารางนี้ เป็นขนาดของปิรมาณ

การกระจายประจุ	จุดในสนามไฟฟ้า	ขนาดของสนามไฟฟ้า
จุดประจุเดี่ยว <i>q</i>	ระยะห่าง $r$ จาก $q$	$E = \frac{1}{4} \frac{q}{{}_0} \frac{q}{r^2}$
ประจุ q บนผิวของตัวนำทรงกลมรัศมี R	ภายนอกทรงกลม $r>R$	$E = \frac{1}{4} \frac{q}{r^2}$
	ภายในทรงกลม $r < R$	E = 0
เส้นลวดยาวอนันต์ ที่มีความหนาแน่นประจุต่อหน่วยความยาว	ระยะห <sup>่</sup> าง <i>r</i> จากเส <sup>้</sup> นลวด	$E = \frac{1}{2} \frac{1}{r}$
ตัวนำทรงกระบอกยาวอนันต์รัศมี <i>R</i>	ภายนอกทรงกระบอก $r>R$	$E = \frac{1}{2} \frac{1}{r}$
ที่มีความหนาแน่นประจุต่อหน่วยความยาว	ภายในทรงกระบอก $r < R$	E = 0
ทรงกลมที่เป็นฉนวนรัศมี R และมีประจุ Q กระจายสม่ำเสมอ ภายในทรงกลม	ภายนอกทรงกลม $r>R$	$E = \frac{1}{4} \frac{Q}{r^2}$
มายเนทรงกลม	ภายในทรงกลม $r < R$	$E = \frac{1}{4} \frac{Q r}{R^3}$
แผ <sup>่</sup> นขนาดอนันต์ที่มีประจุกระจายสม่ำเสมอ และ มี ประจุต <sup>่</sup> อหน <sup>่</sup> วยพื้นที่	จุดใด ๆ	$E = \frac{1}{2_0}$
แผ <sup>่</sup> นตัวนำที่มีประจุเครื่องหมายตรงกันข <sup>้</sup> าม และมี ประจุต <sup>่</sup> อหน <sup>่</sup> วยพื้นที่ + และ -	จุดใด ๆ ระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสอง	$E = \frac{1}{0}$

#### บทที่ 23 ศักย์ไฟฟ้า (Electric Potential)

พลังงานศักย์ไฟฟ้า: แรงไฟฟ้าที่เกิดจากประจุที่หยุดนิ่งเป็นแรงที่อนุรักษ์ งาน W ที่ทำโดยแรงไฟฟ้าบนอนุภาคที่มีประจุที่เคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้า สามารถนำเสนอได้โดยการเปลี่ยนพังก์ชันพลังงานศักย์ U

พลังงานศักย์ไฟฟ้าสำหรับจุดประจุ q และ  $q_0$  ขึ้นกับระยะห่าง r ระหว่าง ประจุทั้งสอง พลังงานศักย์ไฟฟ้าสำหรับประจุ $q_{0}$  ตัวหนึ่งจะสามารถ นำเสนอได<sup>้</sup>เป็นผลรวมของผลของประจุ  $q_1, q_2, q_3$  โดยขึ้นกับระยะหาง ระหว<sup>่</sup>างประจุ  $q_{_0}$  กับระยะห<sup>่</sup>างกับประจุอื่น ๆ

$$W_{a \ b} = U_a - U_b$$
 
$$Q_1 \qquad U = \frac{q_0}{4} \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} + \frac{q_3}{r_3}\right)$$
  $Q_2 \qquad Q_3 \qquad Q_4 \qquad Q_5 \qquad Q_5 \qquad Q_5 \qquad Q_6 \qquad Q_6$ 

**ศักย์ไฟฟ้า:** ศักย์ V คือ พลังงานศักย์ต่อหน่วยประจุ ความต่างศักย์ ระหวางสองจุดใด ๆ เทากับงานที่ต้องทำในการย้ายประจุทดสอบ ขนาดหนึ่งหน<sup>่</sup>วยระหว<sup>่</sup>างสองจุดนั้น ศักย์ V เนื่องมาจากการมีประจุ สามารถคำนวณได้จากการรวม (ถ้าประจุเป็นจุด) หรือ การอินทิเกรต (ถ้าประจุกระจายอยู่)

ความต่างศักย์ระหว่างสองจุด a และ b เรียกว่าศักย์ของ a เทียบกับ bและหาได้จากการอินทิเกรตตามเส้นของ สนามไฟฟ้า  $\overline{\it E}$ การหาศักย์ไฟฟ้าที่จุดใด ๆ ทำได้โดยหา $\overline{\it E}$  แล้วทำการอินทิเกรต

$$V=rac{U}{q_{0}}=rac{1}{4}_{-0}rac{q}{r}$$
(เนื่องจากจุดประจุ)


$$V = \frac{U}{q_0} = \frac{1}{4} \sum_{i} \frac{q_i}{r_i}$$

(เนื่องจากกลุ่มของจดประจ)

$$V = \frac{1}{4} \int \frac{dq}{r}$$


(เนื่องจากการกระจายของประจุ)

$$V_a - V_b = \int_a^b \overline{E} \, d\overline{l} = \int_a^b E \cos \, dl$$



#### บทที่ 23 ศักย์ไฟฟ้า (Electric Potential)

ผิวสมศักย์: คือ ผิวที่มีค่าศักย์เท่ากัน โดยเส้นสนามจะตั้งฉากกับผิวนี้ ที่จุดที่เส้น สนามตัดกับผิว เมื่อประจุทั้งหมดอยู่นิ่ง ผิวของตัวนำไฟฟ้าจะเป็นผิวสมศักย์ และ ทุกจุดภายในตัวนำจะมีศักย์เท่ากัน หากตัวนำมีโพรงและไม่มีประจุอยู่ภายใน ทุกส่วนในโพรงจะมีศักย์เท่ากัน และ จะไม่มีประจุที่ผิวในโพรง



**การหาสนามไฟฟ้าจากศักย์ไฟฟ้า:** ถ้าหากเราทราบศักย์ไฟฟ้า V ที่ตำแหน่งใด ๆ ในระบบพิกัด x,y และ z เราจะทราบสนามไฟฟ้า  $\overline{E}$  ณ จุดใด ๆ ได้จากการหาอนุพันธ์ย่อย

$$E_x = -\frac{V}{x}$$
  $E_y = -\frac{V}{y}$   $E_z = -\frac{V}{z}$ 

$$\overline{E} = -\left(\hat{i} \frac{V}{x} + \hat{j} \frac{V}{y} + \hat{k} \frac{V}{z}\right)$$


(รูปแบบเวกเตอร์)

#### บทที่ 24 ความจุไฟฟ้าและไดอิเล็กทริก (Capacitance and Dielectrics)

**ตัวเก็บประจุ และ ความจุไฟฟ้า:** ตัวเก็บประจุคือตัวนำคู่หนึ่งที่ถูกกั้นกลางด้วยฉนวน เมื่อตัวเก็บประจุถูกประจุไฟ มันจะมีประจุขนาด Q (ที่มีเครื่องหมายตางกัน) อยู่บนตัวนำทั้งสอง และจะมีความตางศักย์  $V_{ab}$  ระหวางตัวนำทั้งสอง ความจุไฟฟ้า C นิยามจากอัตราส่วน Q ต่อ  $V_{ab}$  ในระบบหน่วย SI ค่าความจุไฟฟ้า จะมีหน่วยเป็น ฟารัด (F): 1 F = 1 C/V

$$C = \frac{Q}{V_{ab}}$$

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = {}_{0}\frac{A}{d}$$




ตัวเก็บประจุแบบเพลตขนานกันประกอบด้วยแผ่นตัวนำ ที่มีพื้นที่ A และ อยู่หางกัน d ถ้าระหว่างเพลตนี้เป็นสุญญากาศ แล้ว ค่าความจุไฟฟ้าจะขึ้นกับ A และ d เท่านั้น สำหรับรูปทรงอื่น ๆ ค่าความจุไฟฟ้าจะสามารถหาได้ด้วยนิยาม  $C = Q/V_{ob}$ 

การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและขนาน: เมื่อนำตัวเก็บประจุที่มี ความจุไฟฟ้า  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$ , ... มาต่ออนุกรมกันจะได้ ส่วนกลับของ คาความจุสมมูล  $C_{\rm eq}$  เท่ากับผลรวมของส่วนกลับของคาความจุแต่ละตัว เมื่อนำตัวเก็บประจุมาต่อขนานกัน คาความจุสมมูล  $C_{\rm eq}$  จะเท่ากับ ผลรวมของค่าความจุแต่ละตัว


$$\frac{1}{C_{\rm eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots \qquad \qquad V_{ab} = V \qquad \begin{matrix} +Q & ++++ \\ -Q & ---- \\ -Q & +---- \\ -Q & +-+++ \\ -Q & ---- \\$$

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$
 (ตัวเก็บประจุต่อขนานกัน)



พลังงานในตัวเก็บประจุ: พลังงาน *U* ที่ใช้ในการประจุตัวเก็บประจุ *C* ให้มีความต่างศักย์ *V* และ ประจุ *Q* จะเท่ากับพลังงานที่สะสมอยู่ ในตัวเก็บประจุ พลังงานนี้อาจถูกมองว่าเป็นพลังงานที่ใช้ให้เกิด สนามไฟฟ้าระหว่างตัวนำ ความหนาแน่นพลังงาน *u* (พลังงาน-ต่อปริมาตร) จะแปรผันโดยตรงกับค่ากำลังสองของขนาดของสนามไฟฟ้า

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV$$
$$u = \frac{1}{2} {}_{0}E^2$$



### บทที่ 24 ความจุไฟฟ้าและไดอิเล็กทริก (Capacitance and Dielectrics)

**ไดอิเล็กทริก:** เมื่อวัสดุไดอิเล็กทริกถูกนำมาวางอยู่ระหว่างตัวนำในตัวเก็บประจุ ค่าความจุไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น K เท่า โดยค่านี้เรียกว่า ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุ ปริมาณ  $=K_0$  นี้เรียกว่า ค่าความซาบซึมได้ของสนามไฟฟ้า (permittivity) ของไดอิเล็กทริก สำหรับประจุที่มีขนาดคงที่บนตัวเก็บประจุ ประจุที่ถูกเหนี่ยวนำ บนผิวของไดอิเล็กทริกจะลดขนาดสนามไฟฟ้าและค่าความต่างศักย์ระหว่างเพลต ด้วยสัดส่วน K เท่า ประจุที่ผิวจะทำให้เกิดโพลาไรเซชัน ซึ่งก็คือการเรียงตัวประจุ ในวัสดุไดอิเล็กทริก

ภายใต้สนามที่มีขนาดสูง สารไดอิเล็กทริกจะนำไฟฟ้า ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า การสูญเสียไดอิเล็กทริก (dielectric breakdown) โดยค่าสนามสูงสุดที่วัสดุ สามารถทนได้โดยที่ยังไม่เกิดการนำไฟฟ้านั้น เรียกว่า ความแข็งแรงไดอิเล็กทริก (dielectric strength)

ในไดอิเล็กทริก ความหนาแน่นพลังงานจะมีสูตรเดียวกับความหนาแน่นพลังงาน ในสุญญากาศ เพียงแต่เปลี่ยน  $_0$  เป็น  $=K_{0}$ 

กฎของเกาส์ในวัสดุไดอิเล็กทริก มีรูปแบบเดียวกับ ในสุญญากาศ โดยมีส่วนต่าง อยู่สองจุด คือ  $\overline{E}$  จะเปลี่ยนเป็น  $K\overline{E}$  และ  $Q_{\rm encl}$  จะเปลี่ยนเป็น  $Q_{\rm encl-free}$  โดยที่  $Q_{\rm encl-free}$  จะเป็นประจุอิสระที่อยู่ในผิวเกาส์เซียน


$$C = KC_0 = K_0 \frac{A}{d} = \frac{A}{d}$$

(ตัวเก็บประจุแบบเพลตขนานที่บรรจุ ดวยวัสดุไดอิเล็กทริก)

$$u = \frac{1}{2}K_{0}E^{2} = \frac{1}{2}E^{2}$$

$$\circ K\overline{E} d\overline{A} = \frac{Q_{\text{encl-free}}}{{}_{0}}$$

#### ไดอิเล็กทริกระหว่างเพลต




#### บทที่ 25 กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และ แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Current, Resistance, and Electromotive Force)

กระแสและความหนาแน่นกระแส: กระแสไฟฟ้าคือปริมาณประจุที่ไหลผ่าน พื้นที่หนึ่ง ต่อหน่วยเวลา ในหน่วย SI กระแสจะมีหน่วยเป็นแอมแปร์ และ เท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที (1 A = 1 C/s) กระแส / ที่ไหลผ่านพื้นที่ A จะขึ้นกับความหนาแน่น n และประจุ q ของประจุพาหะ และ ขึ้นกับความเร็ว-พัดพา  $\overline{\mathbf{v}}_{\mathrm{d}}$  ความหนาแน่นกระแสคือกระแสต่อหน่วยพื้นที่ โดยทั่วไปเราจะมอง กระแส ว่าเป็นการไหลของประจุบวก ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แล้วประจุพาหะอาจจะ เป็นประจุลบ หรือ ประจุทั้งสองเครื่องหมาย

$$I = \frac{dQ}{dt} = n|q|v_{d}A$$


$$\bar{\boldsymbol{J}} = nq\bar{\boldsymbol{v}}_{\mathrm{d}}$$



สภาพต้านทานไฟฟ้า: สภาพต้านทานไฟฟ้า ของวัสดุคือสัดส่วนของขนาดของ สนามไฟฟ้าต่อความหนาแน่นกระแส ตัวนำไฟฟ้าที่ดี มีค่าสภาพต้านทานต่ำ ฉนวนที่ดี มีค่าสภาพต้านทานสูง สำหรับวัสดุทั่วไป กฎของโอห์ม ที่ว่า สภาพต้านทานไฟฟ้า จะมีค่าคงที่ ไม่ขึ้นกับขนาดของสนามไฟฟ้า E ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า จะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ และ สำหรับการเปลี่ยนอุณหภูมิน้อย ๆ การเปลี่ยนค่า สภาพต้านทานจะแปรผันตรงกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยที่ คือ สมประสิทธิ์อุณหภูมิของค่าสภาพต้านทาน

$$=\frac{E}{J}$$


$$(T) = {}_{0}[1 + (T T_{0})]$$



**ตัวต้านทาน:** สำหรับวัสดุที่ประพฤติตัวตามกฏของโอห์ม ความต่างศักย์ V ที่คร่อมตัวอย่างวัสดุนี้ จะแปรผันตรงกับกระแสที่ไหลผ่านวัสดุ อัตราส่วน V/I=R คือค่าความต้านทาน ในหน่วย SI ค่าความต้านทานมี หน่วยเป็นโอห์ม (1 = 1 V/A) ค่าความต้านทานของตัวนำทรงกระบอก จะขึ้นกับค่าสภาพต้านทาน , ความยาว L, และ พื้นที่หน้าตัด A

$$V = IR$$

$$R = \frac{L}{A}$$



#### บทที่ 25 กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และ แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Current, Resistance, and Electromotive Force)

วงจรและแรงเคลื่อนไฟฟ้า: วงจรหนึ่งจะครบวงจรก็ต่อเมื่อทางเดินกระแส มีลักษณะต่อเนื่อง วงจรที่ครบและนำกระแสจะต้องมีแหล่งจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้า (electromotive force, emf)  $\mathcal E$  ในระบบหน่วย SI ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ามี หน่วยเป็นโวลต์ (1 V) แหล่งจ่ายในอุดมคติจะมีความต่างศักย์คงที่ และ ไม่ขึ้น กับกระแสที่ไหลผ่าน แต่ในแหล่งจ่ายจริง จะมีค่าความต้านทานภายใน r และ ค่าความต่างศักย์ที่วัดที่จุดเชื่อมต่อ  $V_{\rm sh}$  จะขึ้นกับกระแส


$$V_{ab}=\mathcal{E}$$
-  $Ir$ 
(แหล่งจ่ายที่มีสภาพต้านทานภายใน) 
$$I \downarrow \qquad \qquad V_{ab}=V_{a'b'}$$

$$I \downarrow \qquad \qquad r=2 \quad , \mathcal{E}=12 \text{ V A} \uparrow I$$


$$R=4$$

พลังงานและกำลังในวงจร: ส่วนประกอบในวงจรที่มีความต่างศักย์คร่อม  $V_{\rm a}$  -  $V_{\rm b}$  =  $V_{\rm ab}$  และ กระแส / จะนำพลังงานเข้าสู่วงจร ถ้ากระแสมีทิศทางจาก จุดที่ศักย์ต่ำไปสู่จุดที่มีศักย์สูงกว่า และ จะนำพลังงานออกจากวงจร ถ้ามีทิศ-ตรงกันข้าม ค่ากำลัง (อัตราการไหลของพลังงาน) จะเท่ากับ ค่าความต่างศักย์ คูณกับค่ากระแส ตัวต้านทานจะนำพลังงานไฟฟ้าออกจากวงจรเสมอ

$$P=V_{ab}I$$
(องค์ประกอบทั่วไปในวงจร)
 $P=V_{ab}I=I^2R=rac{V_{ab}^2}{R}$ 
(กำลังที่เข้าสู่ตัวต้านทาน)



การนำไฟฟ้าในโลหะ: ในระดับจุลภาค การนำไฟฟ้าในโลหะคือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอย่างอิสระ ในผลึกของโลหะ โดยอิเล็กตรอนนี้อาจชนแกนอิออนในผลึก ในโมเดลหยาบ ๆ แบบดั้งเดิมของการเคลื่อนที่นี้ ค่าสภาพต้านทานของวัสดุจะเกี่ยวโยงกับน้ำหนักอิเล็กตรอน, ประจุ, ความเร็วในการเคลื่อนที่แบบสุ่ม, ความหนาแน่น, และ ระยะเวลาอิสระเฉลี่ยระหว่างการชน



#### บทที่ 26 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Direct-Current Circuits)


**ตัวต้านทานที่ต่ออนุกรมและขนาน:** เมื่อตัวต้านทาน  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ , ... ต่อ อนุกรมกัน ค่าความต้านทานสมมูล  $R_{\rm eq}$  จะเป็นผลรวมของความต้านทาน ของแต่ละตัว กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานทุกตัวจะมีค่าเท่ากันในวงจรที่ ต่อแบบอนุกรม เมื่อตัวต้านทานต่อแบบขนานกัน ส่วนกลับของค่าความ-ต้านทานสมมูล  $R_{\rm eq}$  จะเป็นผลรวมของส่วนกลับของความต้านทานของ ตัวต้านทานแต่ละตัว โดยตัวต้านทานทุกตัวที่ต่อแบบขนานกันนี้จะมี ความต่างศักย์ระหว่างปลายขั้วทั้งสองเท่ากัน

$$R_{\rm eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$
 (ตัวต้านทานที่ต่ออนุกรมกัน)  $\frac{1}{R_{\rm eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$  (ตัวต้านทานที่ต่อขนานกัน)  $\frac{a}{I} = \frac{R_1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$  (ตัวต้านทานที่ต่อขนานกัน  $\frac{a}{I} = \frac{R_1}{I} + \frac{R_2}{I} + \frac{1}{R_3} + \dots$  (ตัวต้านทานที่ต่อขนานกัน  $\frac{a}{I} = \frac{R_2}{I} + \frac{a}{I} + \dots$ 

กฎของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchhoff's rules): กฎจุดต่อของเคอร์ชอฟฟ์ มาจากกฎการอนุรักษ์ประจุ กฎนี้บอกว่า ผลรวมของกระแสที่ไหลเข้าสู่จุด ต่อต้องเป็นศูนย์ กฎลูปของเคอร์ชอฟฟ์มาจากกฎการอนุรักษ์พลังงาน และ กฎการอนุรักษ์ของสนามไฟฟ้า กฎนี้บอกว่า ผลรวมของความต่างศักย์ รอบ ๆ ลูปนี้ต้องเป็นศูนย์ การใช้กฎเหล่านี้ต้องพิจารณาเครื่องหมายของ กระแสและศักย์เป็นสำคัญ

$$\sum I=0$$
 (กฎจุดต่อ) ที่ทุกจุดต่อ  $I_1 \longrightarrow I_2$   $I_1+I_2$   $I_1+I_3$   $I_2$   $I_1+I_4$   $I_2$   $I_3$   $I_4$   $I_4$   $I_5$   $I_5$   $I_6$   $I_5$   $I_6$   $I_7$   $I_8$   $I$ 

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า: ในกัลวานอมิเตอร์แบบอาร์ซอนวาล (d'Arsonval galvanometer) การเบนของเข็มจะแปรผันโดยตรงกับกระแสในขดลวด สำหรับกระแสสูง จะมีการต่อ ตัวต้านทานแบบชัน เพื่อให้กระแสบางส่วนไหลผ่านมัน และ เรียกเครื่องมือนี้ว่า แอมมิเตอร์ ถ้าขดลวดนี้ต่อแบบอนุกรมกับความต้านทาน ที่ประพฤติตัวตามกฎของโอห์ม มิเตอร์นี้จะสามารถ ใช้เทียบค่าความต่างศักย์หรือแรงดันได้ และเรียกเครื่องมือนี้ว่าเป็น โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ที่ดี จะมีความต้านทานสูงมาก



รอบทุกลูป: V = 0


#### บทที่ 26 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Direct-Current Circuits)


วงจร R-C: เมื่อตัวเก็บประจุถูกประจุจากแบตเตอรี่ที่ต่ออนุกรมอยู่กับ ตัวต้านทาน กระแสและประจุในตัวเก็บประจุจะมีค่าไม่คงที่ โดยประจุ จะลู่เข้าสู่ค่าสุดท้าย ในขณะที่ กระแสจะลู่เข้าสู่ศูนย์ ทั้งกระแสและ ประจุในวงจรเปลี่ยนแปลงตามลักษณะเอ็กซ์โปเนนเชียล ภายหลัง ระยะเวลา = RC ประจุจะมีค่ามากกว่า 1/e ของค่าสุดท้าย เราเรียกระยะเวลานี้ว่าค่าคงที่เวลาหรือเวลาผ่อนคลายของวงจร เมื่อตัวเก็บประจุนั้นถูกนำประจุออก ค่ากระแสและประจุจะลดลง แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล และ มีค่าคงที่เวลาเหมือนกับกับกรณีที่ประจุไฟ

การประจุตัวเก็บประจุ

$$q = C\varepsilon(1 \quad e^{-t/RC})$$
$$= Q_f(1 \quad e^{-t/RC})$$

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/RC}$$
$$= I_0 e^{-t/RC}$$






การคายประจุของตัวเก็บประจุ

$$q = Q_0 e^{-t/RC}$$

$$i = \frac{dq}{dt} = -\frac{Q_0}{RC} e^{-t/RC}$$


$$= I_0 e^{-t/RC}$$

การเดินสายไฟฟ้าในบ้าน: ระบบไฟฟ้าในบ้านจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลาย ๆ ตัวต่ออยู่แบบขนาน กับ สายส่งกำลังที่ประกอบด้วยสายตัวนำคู่หนึ่ง โดยสายหนึ่งจะมีไฟ และ สายอีกเส้นหนึ่งจะเป็นกลาง โดย อาจมีการเพิ่มสายไฟที่เรียกว่า สายดิน เข้าไปด้วยเพื่อความปลอดภัย ปริมาณกระแสสูงสุดที่ใช้ได้นั้น จะถูกกำหนดโดยขนาดของสายและอุณหภูมิสูงสุดที่สายจะทนได้ การป้องกันกระแสเกินและอันตราย จากไฟฟ้านั้นทำได้โดยการใส่ฟิวส์ หรือ เบรกเกอร์ไฟฟ้า




#### บทที่ 27 สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก (Magnetic Field and Magnetic Forces)

แรงแม่เหล็ก: การปฏิสัมพันธ์กันทางแม่เหล็กเป็นการปฏิสัมพันธ์กันอย่าง พื้นฐานระหว่างประจุที่เคลื่อนที่ โดยการปฏิสัมพันธ์นี้จะอธิบายโดยเวกเตอร์ สนามแม่เหล็ก  $\overline{B}$  อนุภาคที่มีประจุ q ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว  $\overline{v}$  ใน สนามแม่เหล็ก  $\overline{B}$  จะได้รับแรง  $\overline{F}$  ที่ตั้งฉากกับทั้ง  $\overline{v}$  และ  $\overline{B}$  ในหน่วย SI สนามแม่เหล็กนี้มีหน่วยเป็นเทสลา (1 T = 1 N/A·m)



**สนามแม่เหล็กและฟลักซ์:** สนามแม่เหล็กสามารถถูกแสดงได้ด้วยเส้นสนาม- แม่เหล็ก แต่ละจุดบนเส้นสนามแม่เหล็กจะมีทิศทางของสนามแม่เหล็ก  $\overline{B}$  ใน ทิศของเส้นสัมผัส โดยหากเส้นสนามนี้ใกล้กันมาก ขนาดของสนามก็จะมีค่า มากด้วย ฟลักซ์แม่เหล็ก  $_{\rm B}$  ที่ไหลผ่านพื้นที่หนึ่งจะนิยามในทำนองเดียวกับ ฟลักซ์ไฟฟ้า ในหน่วย SI ฟลักซ์แม่เหล็กนี้มีหน่วยเป็น เวเบอร์ (1 Wb = 1 T·m²) ฟลักซ์สุทธิที่ผ่านผิวปิดใด ๆ มีค่าเป็นศูนย์ (กฎของเกาส์สำหรับแม่เหล็ก) กฎนี้ส่งผลให้เส้นสนามแม่เหล็กจะบรรจบบนตัวมันเองเสมอ


 $_{B}=B\ dA$   $=B\cos\ dA$   $\overline{B}\,d\overline{A}$   $\circ\,\overline{B}\,d\overline{A}$  0 (ผิวปิด)



การเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก: แรงแม่เหล็กจะตั้งฉากกับ  $\overline{\mathbf{v}}$  เสมอ อนุภาคที่ เคลื่อนที่อยู่เนื่องจากสนามแม่เหล็กจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ภายในสนาม ที่สม่ำเสมอ อนุภาคจะเคลื่อนที่เป็นวงกลม รัศมี R หากมันมีความเร็วตั้งต<sup>้</sup>น  $\mathbf{v}$  ที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กขนาด B โดยการเคลื่อนที่นี้จะขึ้นกับ ขนาดของ สนาม B, มวลของอนุภาค m, ความเร็ว  $\mathbf{v}$ , และ ประจุ  $\mathbf{q}$ 

เราสามารถนำ สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่ตัดกัน มาใช้เป็นตัวเลือกความเร็ว แรงไฟฟ้าและแรงแม่เหล็กจะหักล้างกันอย่างสมบูรณ์ เมื่อ V=E/B

$$R = \frac{mv}{|q|B}$$




#### บทที่ 27 สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก (Magnetic Field and Magnetic Forces)

**แรงแม่เหล็กที่กระทำบนตัวนำ:** ส่วนของตัวนำที่เป็นเส้นตรงที่นำกระแส / ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ  $\overline{B}$  จะมีแรง  $\overline{F}$  ที่ตั้งฉากกับทั้ง  $\overline{B}$  และ เวกเตอร์  $\overline{l}$  โดยเวกเตอร์  $\overline{l}$  นี้จะมีทิศชี้ไปตามทิศของกระแสและมีขนาดเท่ากับความยาว ของส่วนของตัวนำนี้ ความสัมพันธ์ทำนองเดียวกันนี้จะให้แรง  $d\overline{F}$  บนส่วน ของตัวนำเล็ก ๆ  $d\overline{l}$  ที่นำกระแส

$$\overline{F} = I \overline{l} \quad \overline{B}$$

$$d\overline{F} = I d\overline{l} \quad \overline{B}$$




**ทอร์กแม่เหล็ก:** มันจะไม่มีแรงแม่เหล็กสุทธิมากระทำ วงลูปของกระแสที่มี พื้นที่ A และ กระแส I ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ  $\overline{B}$  แต่ จะมีทอร์กแม่เหล็กที่ มีขนาด เวกเตอร์ของทอร์ก  $\overline{\phantom{A}}$  จะสามารถเขียนได้ในรูปของโมเมนต์แม่เหล็ก  $\overline{\phantom{A}}=I\overline{A}$  ของวงลูป พลังงานศักย์ U ของโมเมนต์แม่เหล็กในสนามแม่เหล็ก B ก็สามารถเขียนได้ในรูปของโมเมนต์แม่เหล็ก  $\overline{\phantom{A}}$  เช่นกัน โมเมนต์แม่เหล็กของ ลูปจะขึ้นกับกระแสและพื้นที่เท่านั้น และ ไม่ขึ้นกับรูปรางของวงลูป


$$= IBA \sin$$

$$= - \overline{B}$$

$$U = -\overline{B} = - B \cos$$




**มอเตอร์ไฟฟ้า:** ในมอเตอร์กระแสตรง สนามแม่เหล็กจะทำให้เกิดทอร์กบนโรเตอร์ที่มีกระแสไหล การหมุนของโรเตอร์ในสนามแม่เหล็กจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ที่เรียกว่า แรงเคลื่อน-ไฟฟ้ากลับ (back emf) สำหรับมอเตอร์แบบอนุกรม ที่ขดลวดของโรเตอร์ต่อแบบขนานกับขดลวด ที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วปลายจะเป็นผลรวมของ แรงเคลื่อนไฟฟ้ากลับและแรงดัน ที่ตกเนื่องจากความต้านทานภายใน *Ir* 



**ปรากฏการณ์ฮอลล์ (Hall effect):** คือการเกิดความต่างศักย์ที่ตั้งฉากกับทิศทาง การไหลของกระแสในตัวนำ เมื่อตัวนำนั้นอยู่ในสนามแม่เหล็ก ศักย์ของฮอลล์นี้จะ ถูกกำหนดโดยสนามไฟฟ้าที่สมดุลย์กับแรงแม่เหล็กที่กระทำบนประจุที่กำลัง เคลื่อนที่ การวัดปรากฏการณ์ฮอลล์นี้สามารถนำมาใช้บอกเครื่องหมายของประจุที่ เป็นพาหะ และ ความหนาแน่น *n* ของประจุ


$$nq = \frac{J_x B_y}{E_z}$$



# บทที่ 28 แหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็ก (Sources of Magnetic Field)

สนามแม่เหล็กจากประจุที่เคลื่อนที่: สนามแม่เหล็ก  $\overline{B}$  ที่เกิดจากประจุ q เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว  $\overline{v}$  ขึ้นกับ ระยะหาง r ระหว่างจุดประจุที่เป็นแหล่ง-กำเนิด กับ จุดที่วัดค่าสนาม  $\overline{B}$  ทิศทางของสนาม  $\overline{B}$  นี้จะตั้งฉากกับทั้ง  $\overline{v}$  และ  $\underline{r}$  ซึ่งคือทิศทางเดียวกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยจากจุดประจุถึงจุดที่วัดค่าสนาม หลักการทับซ้อนของสนามแม่เหล็กบอกว่าสนามแม่เหล็กรวม  $\overline{B}$  ที่เกิดจาก ประจุที่เคลื่อนที่หลาย ๆ ตัว จะเป็นผลรวมแบบเวกเตอร์ของสนามที่เกิดจาก แต่ละจุดประจุ

$$\overline{\boldsymbol{B}} = \frac{0}{4} \frac{q \, \overline{\boldsymbol{v}} \, \widehat{\boldsymbol{r}}}{r^2}$$



**สนามแม่เหล็กจากตัวนำที่นำกระแส:** กฎของปีโอต์ และ ซาวารต์ (Bio -Savart law) บอกว่า จะมี สนามแม่เหล็ก  $d\overline{B}$  ที่เกิดจากส่วนของตัวนำ  $d\overline{l}$  ที่นำกระแส / โดยสนาม  $d\overline{B}$  นี้จะตั้งฉากกับทั้ง  $d\overline{l}$  และ  $\mathbf{k}$  ซึ่งคือทิศทางเดียวกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วย จากส่วนของตัวนำถึงจุดที่วัดค่าสนาม โดยสนามแม่เหล็ก  $\overline{B}$  ที่เกิดจากตัวนำที่นำ กระแสนี้ จะเป็นอินทิกรัลของ  $d\overline{B}$  บนความยาวของตัวนำที่พิจารณา

$$d\overline{B} = \frac{0}{4} \frac{I d\overline{l}}{r^2} \hat{r} d\overline{B}$$

$$dB = 0$$

$$dB = 0$$

$$dB = 0$$

$$d\overline{B}$$


$$dB = 0$$

$$d\overline{B}$$

$$dB = 0$$

สนามแม่เหล็กจากเส้นตัวนำที่นำกระแส: สนามแม่เหล็ก  $\overline{B}$  ที่ระยะ r จากตัวนำ ที่เป็นเส้นตรงยาวและนำกระแส / จะแปรผกผันกับ r เส้นสนามแม่เหล็กจะเป็น วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกับจุดศูนย์กลางของสายตัวนำ โดยทิศทางจะสอดคล้อง กับกฎมือขวา


$$\overline{B} = \frac{{}_{0}I}{2 r}$$



# บทที่ 28 แหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็ก (Sources of Magnetic Field)


**แรงแม่เหล็กระหวางตัวน้ำที่น้ำกระแส:** ตัวนำยาว ๆ ที่วางขนานกัน และ นำกระแส จะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน ถ้าหากตัวนำนี้มีกระแสไหลในทิศทาง เดียวกัน และ จะมีแรงผลักกัน หากกระแสไหลในทิศตรงกันข้าม แรงแม่เหล็ก ต่อหน่วยความยาวระหว่างตัวนำนี้จะขึ้นกับกระแสที่ไหล / และ /' และ ระยะ ี ห<sup>่</sup>างระหว<sup>่</sup>างกัน *r* นิยามของแอมแปร์ขึ้นกับความสัมพันธ์นี้

$$\frac{F}{L} = \frac{{}_{0}II'}{2 r}$$




แรงแม่เหล็กจากกระแสที่ไหลวนลูป: เราสามารถใช้กฎของบีโอต์ และ ซาวารต์ ในการคำนวณค่าสนามแม่เหล็กที่เกิดจากตัวนำที่มีกระแสไหลวนเป็นลูปวงกลม ที่มีรัศมี a และ กระแส / สนามนี้จะขึ้นกับระยะทาง x ระหว่างจุดกึ่งกลางลูป บนแกนของมันไปยังจุดที่ต้องการทราบค่าสนาม ถ้าหากมี N ลูป ค่าสนามนี้จะ เพิ่มขึ้น N เท่า ที่จุดกึ่งกลางของลูป x=0

$$B_x = \frac{{}_0 I a^2}{2(x^2 + a^2)^{3/2}}$$
 (ลูปวงกลม)  $B_x = \frac{{}_0 N I}{2}$ 



กฎของแอมแปร์: บอกว่า อินทิกรัลตามเส้นของสนามแม่เหล็ก *B* รอบ ๆ ทางเดินปิดใด ๆ จะเท่ากับ , คูณกับค่ากระแสรวมที่ไหลผ่านพื้นที่ ที่ล้อมรอบด้วยทางเดินปิดนั้น เครื่องหมายของกระแสนั้นกำหนดได้จาก กฏมือขวา

$$\circ \, \overline{\boldsymbol{B}} \, d\overline{\boldsymbol{l}} = {}_{0}I_{\text{encl}}$$




# บทที่ 28 แหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็ก (Sources of Magnetic Field)

สนามแม่เหล็กจากการนำกระแสในตัวนำแบบต่าง ๆ: ในแต่ละกรณีตัวนำนำกระแส /

การกระจายกระแส	จุดในสนามแม่เหล็ก	ขนาดของสนามแม่เหล็ก
ตัวนำเส้นตรงยาว	ระยะห <sup>่</sup> าง <i>r</i> จากตัวนำ	$B = \frac{{}_{0}I}{2 r}$
ลูปวงกลมรัศมี <i>a</i>	บนแกนของลูป	$B = \frac{{}_{0}Ia^{2}}{2(x^{2}+a^{2})^{3/2}}$
	จุดกึ่งกลางของลูป	$B = \frac{J}{2a}$ (สำหรับ N ลูป จะคูณด้วย N)
ตัวนำทรงกระบอกยาวที่มีรัศมี <i>R</i>	ภายในตัวนำ $r < R$	$B = \frac{0}{2} \frac{I}{R^2}$
	ภายนอกตัวนำ $r > R$	$B = \frac{{}_{0}I}{2 r}$
ขดลวดโซเลนอยด์ยาว ที่มีขดลวดจำนวน <i>n</i> รอบต <sup>่</sup> อความยาว ที่ใกล <sup>้</sup> ๆ จุดกึ่งกลาง	ภายในโซเลนอยด์ ใกล้ ๆ จุดกึ่งกลาง	$B = {}_{\scriptscriptstyle 0}nI$
	ภายนอกโซลินอยด์	B
ขดลวดโซเลนอยด์ที่พันเป็นทอรอยด์ จำนวน N รอบ	ภายในโซเลนอยด <sup>์</sup> ที่ระยะ <i>r</i> จาก แกนสมมาตร	$B = \frac{0}{2} \frac{NI}{r}$
	ภายนอกโซเลนอยด์	В

วัสดุแม่เหล็ก: ในวัสดุแม่เหล็ก การที่มันมีอำนาจแม่เหล็ก (magnetization) คือการที่มันสามารถทำให้เกิดสนาม แม่เหล็ก  $\overline{B}$  เพิ่มเติมได้ สำหรับวัสดุ แม่เหล็กแบบพารา (paramagnetic) และ แม่เหล็กแบบไดอา (diamagnetic) เราจะแทน ด้วย =  $K_{\rm m}$  โดย คือค่าความสามารถในการซึมผ่านได้ (permeability) ของวัสดุแม่เหล็ก และ  $K_{\rm m}$  คือค่าการซึมผ่านสัมพัทธ์ ค่าสภาพรับไว้ได้ของการเป็นแม่เหล็ก (magnetic susceptibility) คือ  $M_{\rm m}$  จะ นิยามโดย  $M_{\rm m} = K_{\rm m} - 1$  สำหรับวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โร ค่า  $K_{\rm m}$  จะมีค่ามากกว่าหนึ่งมาก ๆ และ ไม่คงที่ วัสดุแม่เหล็ก เฟอร์โรบางชนิดเป็นแม่เหล็กถาวร ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถคงอำนาจแม่เหล็กอยู่หลังจากนำสนามแม่เหล็กภายนอกออก



#### บทที่ 29 การเหนี่ยวนำแม**่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Induction)**


กฎของฟาราเดย์: บอกว่า แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในลูปปิด จะเท่ากับ ค่าลบของ อัตราการเปลี่ยนฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านลูปนั้นตามเวลา โดยความสัมพันธ์นี้จะใช้ได้ กลับทั้งจากกรณีที่มีการเปลี่ยนของสนามแม่เหล็กหรือการเคลื่อนที่ของลูป หรือทั้งสองอย่าง

$$\varepsilon = -\frac{d}{dt}$$



การเคลื่อนที่ของแม่เหล็กจะ ทำให้เกิดการเปลี่ยนสนาม แม่เหล็กที่ไหลผ่านขดลวด และ เหนี่ยวนำให้เกิดกระแส ไหลในขดลวด

**กฎของเลนซ์:** บอกว<sup>่</sup>ากระแสเหนี่ยวนำหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะพยายามต<sup>่</sup>อต้านหรือทำลายการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำให<sup>้</sup>เกิดมัน กฎของเลนซ์นี้สามารถแสดงได<sup>้</sup>จากกฎของฟาราเดย์ และ สามารถนำไปใช<sup>้</sup>ได<sup>้</sup>ง่าย



แรงเคลื่อนไฟฟ้าเคลื่อนที่ (Motional emf): ถ้าตัวนำเคลื่อนที่ใน สนามแม่เหล็ก จะเกิดการเหนี่ยวนำค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเคลื่อนที่

$$\epsilon = vBL$$


(ตัวนำยาว L ที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก  $\overline{B}$  โดยที่  $\overline{L}$  และ  $\overline{v}$  ตั้งฉากกับ  $\overline{B}$  และตั้งฉากซึ่ง กันและกัน)

$$\varepsilon = \circ (\overline{v} \quad \overline{B}) d\overline{l}$$

(บางส่วนหรือทุกส<sup>่</sup>วนของลูปปิดเคลื่อนที่ ในสนามแม่เหล็ก *B* )

สนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำ: เมื่อมีการเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากการ เปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กบนตัวนำที่อยู่นิ่ง ก็จะมีสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำ *E* ที่มิได้มาจากสนามไฟฟ้าสถิตย์ สนามไฟฟ้านี้จะไม่อนุรักษ์และไม่สามารถนำไป เกี่ยวโยงกับศักย์ไฟฟ้าได้

$$\circ \overline{E} d\overline{l} - \frac{d}{dt}$$



# บทที่ 29 การเหนี่ยวนำแม**่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Induction)**

**กระแสขจัดและสมการของแมกซ์เวลล์:** สนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาจะทำให้เกิด กระแสขจัด (displacement current)  $i_D$  ที่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็ก ในลักษณะเดียวกับกระแสในตัวนำ ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก และ แหล่งกำเนิดสามารถเขียนได้เป็นสี่สมการ ที่เรียกว่า สมการของแมกซ์เวลล์ โดยสมการทั้งหมดจะก่อกำเนิดความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของสนาม  $\overline{E}$  และ  $\overline{B}$  กับแหล่งกำเนิด

$$i_{\rm D} = \frac{d_E}{dt}$$

(กระแสขจัด)

$$\circ \, \overline{E} \, d\overline{A} \quad = \quad \underline{Q_{\text{encl}}}$$

(กฎของเกาส์สำหรับสนามไฟฟ้า)

$$\circ \overline{\mathbf{B}} \, d\overline{\mathbf{A}} = 0$$

(กฎของเกาส์สำหรับสนามแม่เหล็ก)

$$\circ \, \overline{\boldsymbol{B}} \, d\overline{\boldsymbol{l}} = {}_{0} \left( i_{C} + {}_{0} \frac{d_{E}}{dt} \right)_{\text{encl}}$$

(กฎของแอมแปร์ที่พิจารณากระแสขจัดด้วย)

$$\circ \, \overline{E} \, d\overline{l} \qquad -\frac{d_{B}}{dt}$$

(กฎของฟาราเดย๎)

#### บทที่ 30 ความเหนี่ยวนำ (Inductance)


ความเหนี่ยวนำร่วมกัน: เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระแส  $i_1$  ในวงจรที่ 1 จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนฟลักซ์แม่เหล็กในวงจรที่ 2 แรงเคลื่อนไฟฟ้า  $\mathcal{E}_2$  จะถูกเหนี่ยวนำ ในวงจรที่ 2 ในทำนองเดียวกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงกระแส  $i_2$  ในวงจรที่ 2 จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนฟลักซ์แม่เหล็กในวงจรที่ 1 แรงเคลื่อนไฟฟ้า  $\mathcal{E}_1$  จะถูก เหนี่ยวนำในวงจรที่ 1 ค่าความเหนี่ยวนำร่วมกัน M จะขึ้นกับลักษณะรูปร่างของ ขดลวดทั้งสองที่มีจำนวนรอบ  $N_1$  และ  $N_2$  โดยเราจะสามารถเขียน M ได้ในเทอม ของฟลักซ์แม่เหล็กเฉลี่ย  $p_2$  ที่ผ่านขดลวดที่ 2 ที่เกิดจากกระแส  $p_3$  ในขดลวดที่ 1 หรือ ในเทอมของฟลักซ์แม่เหล็กเฉลี่ย  $p_4$  ที่ผ่านขดลวดที่ 1 ที่เกิดจากกระแส  $p_4$  ในขดลวดที่ 2 ในหน่วย SI หน่วยของความเหนี่ยวนำร่วมคือ เฮนรี่ และย่อว่า H

$$egin{array}{lll} egin{array}{lll} egin{array} egin{array}{lll} egin{array}{lll} egin{array}{lll} egin{array}{lll} egin{array}{lll} egin{array}{lll} egin{array}{l$$

**ความเหนี่ยวนำภายใน:** การเปลี่ยนแปลงกระแส i ในวงจรใด ๆ จะก่อให้เกิด แรงเคลื่อนไฟฟ้าภายใน  $\mathcal E$  ความเหนี่ยวนำ (หรือความเหนี่ยวนำภายใน)  $\mathcal L$  จะขึ้นกับลักษณะรูปร่างของวงจรและวัสดุรอบ ๆ มัน ความเหนี่ยวนำของขดลวด จำนวน  $\mathcal N$  รอบจะสัมพันธ์กับค่าฟลักซ์เฉลี่ย  $_{\mathcal B}$  ที่ผ่านขดลวด ที่เกิดจาก กระแส i ในขดลวดนั้น ตัวเหนี่ยวนำคืออุปกรณ์ในวงจรที่จะมีขดลวดเป็นส่วน ประกอบ และ มีค่าความเหนี่ยวนำสูง


$$\varepsilon = L \frac{di}{dt}$$

$$L = \frac{N_B}{i}$$




พลังงานในสนามแม่เหล็ก: ตัวเหนี่ยวนำที่มีความเหนี่ยวนำ L และนำกระแส l จะมีพลังงาน U ที่เชื่อมโยงกับสนามแม่เหล็กในตัวเหนี่ยวนำ ความหนาแน่น ของพลังงานในสนามแม่เหล็ก u (พลังงานต่อหน่วยปริมาตร) จะแปรผันตรง กับขนาดของสนามแม่เหล็กยกกำลังสอง

$$U=\frac{1}{2}LI^2$$
 $u=\frac{B^2}{2}$  (ในสุญญากาศ)
 $u=\frac{B^2}{2}$  (ในวัสดุที่มีค่าความสามารถใน



#### บทที่ 30 ความเหนี่ยวนำ (Inductance)

วงจร R-L: ในวงจรที่มีตัวต้านทาน R, ตัวเหนี่ยวนำ L, และ แหล่งกำเนิดแรง เคลื่อนไฟฟ้า การเปลี่ยนของกระแสจะมีลักษณะเป็นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ค่าคงที่เวลา คือเวลาที่ต้องการ สำหรับการเปลี่ยนกระแสไปสู่ค่าที่ต่างจาก ค่าสุดท้ายไม่เกิน 1/e ของค่าสุดท้าย



วงจร L-C: วงจรที่มีตัวเหนี่ยวนำ L และ ตัวเก็บประจุ C จะมีการแกวงกวัดทาง ไฟฟ้าที่ความถี่เชิงมุม ที่ขึ้นกับ L และ C วงจรดังกล่าวจะมีความเหมือนกับ ตัวแกวงกวัดทางกลแบบฮาร์โมนิค โดยความเหนี่ยวนำ L จะเหมือนกับมวล m ส่วนกลับของความจุไฟฟ้า 1/C จะเหมือนกับค่าคงที่แรง k ประจุ q จะเหมือน กับค่าการขจัด x และ กระแส i จะเหมือนกับความเร็ว  $v_x$ 

$$\sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$+Q_{\rm m}$$


$$= I_{\rm m}$$

$$= I_{\rm m}$$

$$= I_{\rm m}$$

วงจรอนุกรม L-R-C: วงจรที่มี ความเหนี่ยวนำ ความต้านทาน และ ความจุ ไฟฟ้าจะมีการแกวงกวัดทางไฟฟ้าแบบหน่วง (damped oscillation) หากมี ความต้านทานต่ำเพียงพอความถี่ 'ของการแกวงกวัดแบบหน่วงจะขึ้นกับ คาของ L, R, และ C เมื่อค่า R เพิ่มขึ้น การหน่วงก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ถ้า R มีค่า มากกว่าค่าหนึ่ง จะเกิดลักษณะหน่วงเกิน (overdamped) และจะไม่แกวงกวัด การข้ามผ่านระหว่างแกวงกวัดแบบหน่วงและแบบหน่วงเกินจะเกิดเมื่อ  $R^2 = 4L/C$  และเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ การแกวงกวัดจะเป็นแบบหน่วงวิกฤต (critical damped)

$$=\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L}}$$




### บทที่ 31 ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current)

เฟสเซอร์ และ ไฟฟ้ากระแสสลับ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ หรือ แหล่งกำเนิด กระแสสลับ สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาแบบคลื่นรูปไซน์ แรงดันหรือกระแสแบบคลื่นรูปไซน์ สามารถถูกแสดงได้ด้วยเฟสเซอร์ ซึ่งคือ เวกเตอร์ที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ เท่ากับค่าความเร็ว เชิงมุมของคลื่นรูปไซน์นั้น ขนาดความยาวภาพฉายบนแกนนอนที่เวลาใด ๆ คือ ค่าของปริมาณนั้น ณ ขณะนั้น

 $I_{\text{rav}} = \frac{2}{I} I = 0.637I$ 

$$I_{\rm rms} = \frac{I}{-}$$

$$V_{\rm rms} = \frac{V}{-}$$




สำหรับกระแสไฟฟ้าแบบคลื่นรูปไซน์ ค่าเฉลี่ยและค่า rms (รากที่สองของค่าเฉลี่ย ยกกำลังสอง) ของกระแส จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับขนาดของกระแส / ในทำนอง เดียวกับค่า rms ของแรงดันรูปไซน์ก็จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับขนาดของแรงดัน

แรงดัน กระแส และ มุมเฟส: โดยทั่วไปค่าแรงดัน ณ ขณะใด ๆ ระหว่างจุดสองจุด ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับจะมีเฟสต่างกันกับกระแสที่ผ่านจุดนั้น ปริมาณ จะเรียก ว่ามุมเฟสของแรงดัน เทียบกับ กระแส

$$i = I \cos t$$

$$v = V \cos (t + t)$$



**ความต้านทานและรีแอกแทนซ์:** แรงดันที่ตกคร่อม R จะมีเฟสตรงกับกระแส แรงดันที่ตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำ L จะมีเฟสนำกระแสอยู่ 90 ( = +90 ) ขณะที่ แรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ C จะมีเฟสตามหลังกระแสอยู่ 90 ( = -90 ) ค่าแรงดันที่คร่อมอุปกรณ์แต่ละตัวจะเป็นสัดส่วนกับขนาดกระแส I ค่ารีแอกแทนซ์ ของตัวเหนี่ยวนำ  $X_I$  = I และ ค่ารีแอกแทนซ์ของตัวเก็บประจุ I = 1/ I

$$V_{R} = IR$$

$$V_{L} = IX_{L}$$

$$V_{C} = IX_{C}$$

$$i \downarrow \begin{bmatrix} a & C & b \\ a & C & b \\ a & C & b \end{bmatrix} \uparrow i$$

# บทที่ 31 ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current)


**อิมพีแดนซ์ และ วงจร L-R-C ที่ต่อแบบอนุกรม:** โดยทั่วไปในวงจรกระแสสลับ ค่าแรงดันและ กระแสจะสัมพันธ์กันด้วยค่าอิ่มพีแดนซ์ Z ในวงจร L-R-C ที่ต่อกัน แบบอนุกรม ค่าของ L, R, C, และ ค่าความถี่เชิงมุม จะกำหนดอิมพีแดนซ์ และมุมเฟส ของแรงดันเทียบกับกระแส

$$V = IZ$$

$$Z = \overline{R^2 + (X_L X_C)^2}$$


$$= \overline{R^2 + [L (1/C)]^2}$$

$$\tan = \frac{L 1/C}{R}$$




**กำลังงานในวงจรกระแสสลับ:** ค่าเฉลี่ยกำลังงานขาเข้า  $P_{\rm av}$  สู่วงจรไฟฟ้ากระแส-  $P_{\rm av}=rac{1}{2}V\!I\cos$ สลับจะขึ้นกับค่าขนาดแรงดันและกระแส (หรือค่า rms ของมัน) และมุมเฟส ของแรงดันเทียบกับกระแส ปริมาณ cos เรียกว่า แฟกเตอร์กำลัง (power factor)

$$P_{\text{av}} = \frac{1}{2}VI\cos$$
  
=  $V_{\text{rms}}I_{\text{rms}}\cos$ 




**เรโซแนนซ์ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ:** ในวงจร *L-R-C* ที่ต<sup>่</sup>อแบบอนุกรม กระแส จะมีค่าสูงสุดและอิมพีแดนซ์จะมีค่าต่ำที่สุดที่ความถี่เชิงมุมเท่ากับความถี่เชิงมุม เรโซแนนซ์ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า การเรโซแนนซ์ (resonance) ที่จุดเรโซแนนซ์ ้นี้ ค่าแรงดันและกระแส จะมีเฟสตรงกัน และ อิมพีแดนซ์ Z จะเท<sup>่</sup>ากับค่าความต้านทาน R



หม้อแปลงไฟฟ้า: ใช้สำหรับแปลงระดับแรงดันและกระแสในวงจรไฟฟ้ากระแส-สลับ หม้อแปลงในอุดมคติจะไม่มีการสูญเสียพลังงาน ถ้าขดลวดปฐมภูมิมีจำ-นวนขดลวด  $N_1$  และขดลวดทุตยภูมิมีจำนวนขดลวด  $N_2$  สัดส<sup>่</sup>วนของขนาด (หรือ ค่า rms) ของแรงดันทั้งสองจะขึ้นกับสัดส่วนของจำนวนขดลวด ผลคูณของขนาด (หรือ ค่า rms) ของแรงดันและกระแส ในขดลวดทั้งสอง จะเทากัน


$$\frac{V_2}{V} = \frac{N_2}{N}$$

$$V_1 I_1 = V_2 I_2$$



# บทที่ 32 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Waves)

สมการแมกเวลล์ และ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า: สมการแมกเวลล์ทำนายการ มีอยู่จริงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกไปในสุญญากาศที่ความเร็วแสง cสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่จากอย่างน้อย 1 ถึง 10<sup>24</sup> Hz และ มีความยาวคลื่นช่วงกว้างมาก แสงที่ตามองเห็นจะมีความยาวคลื่น 400 ถึง 700 nm ซึ่งเป็นเพียงช<sup>่</sup>วงแคบ ๆ ในสเปกตรัม ในคลื่นระนาบ  $\overline{E}$  และ  $\overline{B}$  จะสม่ำเสมอในระนาบที่ตั้งฉากกับทิศทางที่คลื่นแผ่ออก กฎของฟาราเดย์และกฎของแอมแปร์จะให้ความสัมพันธ์ระหวางขนาดของ  $ar{m{E}}$  และ  $ar{m{B}}$  และเพื่อให**้**ความสัมพันธ์นี้เป็นจริง  $m{c}$  จะเขียนได้ในเทอมของ  $_{_0}$ และ  $_{\scriptscriptstyle 0}$  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นตามขวาง สนามของ  $\overline{\it E}$  และ  $\overline{\it B}$  จะตั้ง-ฉากกับทิศทางการแผ่ออกและตั้งฉากซึ่งกันและกัน ทิศทางการแผ่ออกคือ ทิศของ  $\overline{E}$   $\overline{B}$ 




**คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบคลื่นรูปไซน์:** คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นคลื่นระนาบ แบบคลื่นรูปไซน์ ที่เคลื่อนที่ในทิศทางตามแกน +x ในสุญญากาศ จะสามารถ เขียนได้ในรูปของฟังก์ชันไซน์

$$\overline{E}(x, t) = \hat{j}E_{\text{max}}\cos(kx - t)$$

$$\overline{B}(x, t) = \hat{k}B_{\text{max}}\cos(kx - t)$$

$$E_{\text{max}} = cB_{\text{max}}$$



**คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสสาร:** เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ในวัสดุไดอิเล็กทริก  $v=\frac{1}{\overline{KK_m}}=\frac{1}{\overline{KK_m}}$ ความเร็วคลื่น v จะมีค่าน้อยกว่าความเร็วแสงในสุญญากาศ c

$$v = \frac{1}{\overline{KK_{\rm m}}} = \frac{1}{\overline{KK_{\rm m}}} \frac{1}{\sqrt{C}}$$
$$= \frac{C}{\overline{KK_{\rm m}}}$$


# บทที่ 32 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Waves)

พลังงานและโมเมนตัมในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า: อัตราการไหลของพลังงาน (พลังงานต่อหน่วยพื้นที่) ในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศจะแสดงด้วย พอยน์ติงเวกเตอร์ (Poynting vector)  $\overline{S}$  ขนาดของค่าเฉลี่ยตามเวลาของ เวกเตอร์นี้คือค่าความเข้ม / ของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะนำพาโมเมนตัม ด้วย เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระทบผิว ก็จะปล่อยความดันการแผ่รังสี (radiation pressure)  $p_{\rm rad}$  ถ้าผิวนี้ตั้งฉากกับทิศทางการแผ่ของคลื่นและ ดูดซับคลื่นทั้งหมด  $p_{\rm rad} = 1/c$  แต่ถ้าผิวนี้สะท้อนได้อย่างสมบูรณ์  $p_{\rm rad} = 21/c$ 

$$ar{S} = rac{1}{0} ar{E} \ ar{B}$$
  $I = S_{
m av} = rac{E_{
m max} B_{
m max}}{2} = rac{E_{
m max}^2}{2}$   $= rac{1}{2} rac{0}{0} E_{
m max}^2$   $= rac{1}{2} rac{0}{0} c E_{
m max}^2$  ระนาบหยุดนึง หนาคลื่นที่เวลา  $dt$  ต่อมา

(อัตราการไหลของโมเมนตัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)


คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบคลื่นนิ่ง: ถ้าผิวที่สะท้อนคลื่นได้อย่างสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำแหน่ง x=0 คลื่นที่กระทบและคลื่นที่สะท้อนจะก่อให้เกิดคลื่นนิ่ง ระนาบบัพ (nodal plane) ของ  $\overline{E}$  จะ อยู่ที่ kx=0, , 2 , ... และระนาบบัพของ  $\overline{B}$  จะอยู่ที่ kx=/2, 3 /2, 5 /2, ... ที่แต่ละจุดความต่างเฟสของ  $\overline{E}$  และ  $\overline{B}$  ที่เปลี่ยนแปลงแบบไซน์จะเท่ากับ 90



# บทที่ 33 ธรรมชาติและการแผ่กระจายของแสง (The Nature and Propagation of Light)

**แสงและคุณสมบัติของมัน:** แสงคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อมันถูกปล่อยหรือดูดกลืน มันจะแสดงคุณสมบัติเป็นอนุภาค มันจะถูกปลดปล่อยจากประจุไฟฟ้าที่ถูกเร่ง ความเร็วแสง เป็นค่าคงที่พื้นฐานทางฟิสิกส์


หน้าคลื่นคือผิวที่มีค่าเฟสคงที่ หน้าคลื่นนี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเดียวกับความเร็ว ในการแผ่กระจายของคลื่น ลำคลื่นคือเส้นที่แสดงทิศทางการแผ่กระจาย และตั้ง-ฉากกับหน้าคลื่น การนำเสนอแสงด้วยลำคลื่นเป็นพื้นฐานของทัศนศาสตร์แบบ เรขาคณิต



เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งสู่อีกตัวกลางหนึ่ง ความถี่ของแสงจะไม่เปลี่ยนแต่ความยาวคลื่น และความเร็วคลื่นจะแปรเปลี่ยน ค่าดัชนีหักเหของวัสดุ n จะเป็นสัดส่วนระหว่างความเร็วแสงในสุญญากาศกับความเร็วในวัสดุ ถ้า 0 คือความยาวคลื่นในสุญญากาศ คลื่นเดียวกันจะมีความยาวคลื่น ในวัสดุที่มีดัชนีหักเห n


การแปรเปลี่ยนของดัชนีหักเหn ต่อความยาวคลื่น นั้นเรียกว่า การกระจาย (dispersion) โดยปกติ n ลดลงเมื่อ เพิ่ม

การสะท้อน (reflection) และการหักเห (refraction) ที่ผิวเรียบระหว่างวัสดุ ทางแสง 2 ชนิด ลำแสงที่ตกกระทบ สะท้อน และ หักเห และ ทิศตั้งฉากของผิว จะอยู่บนระนาบหนึ่ง เรียกว่า ระนาบตกกระทบ กฎการสะท้อนเสนอว่ามุมตกกระทบและมุมสะท้อนจะเท่ากัน กฎการหักเหจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบ กับ มุมหักเห โดยขึ้นกับดัชนีหักเหของสสาร เราจะวัด มุมตกกระทบ มุมสะท้อน และ มุมหักเหจาก ทิศตั้งฉากของผิว



การสะท้อนกลับหมด: เมื่อลำแสงเคลื่อนที่ภายในวัสดุที่มีดัชนีหักเหสูงคือ  $n_a$  ไปสู่วัสดุที่มีดัชนีหักเหต่ำกว่า  $n_b$  การสะท้อนกลับหมดจะเกิดขึ้นที่ผิวสัมผัส เมื่อมุมตกกระทบเกินกว่ามุมวิกฤติ  $_{\rm crit}$ 

$$\sin _{\text{crit}} = \frac{n_b}{n_a}$$



# บทที่ 33 ธรรมชาติและการแผ่กระจายของแสง (The Nature and Propagation of Light)

โพลาไรเซชั่นของแสง ทิศทางการโพลาไรเซชั่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี
โพลาไรเซชั่นแบบเชิงเส้น คือ ทิศทางของสนาม  $\overline{E}$  ตัวกรองโพลาไรเซชั่น
จะอนุญาตให้คลื่นที่มีโพลาไรเซชั่นแบบเชิงเส้นในทิศทางแกนหนึ่งผ่าน และ
กันมิให้คลื่นที่มีโพลาไรเซชั่นแบบเชิงเส้นในทิศทางที่ตั้งฉากกับแกนนั้นผ่าน
เมื่อมีแสงที่มีโพลาไรเซชั่นแน่นอนที่มีความเข้ม  $I_{\max}$  ถูกส่งผ่านตัวกรอง
โพลาไรเซชั่นที่ทำหน้าที่เป็นตัววิเคราะห์ ความเข้มแสง I ของแสงที่ส่งผ่าน


$$I = I_{\max} \cos^2$$
 (กฎของมาลูส) แลงที่ตก  $E \cos E \cos$  กระทบ  $E \cos E \cos$  ตัววัดแสง

จะขึ้นกับมุม ระหว่างทิศทางการโพลาไรเซชั่นและทิศของแกนโพลาไรซ์ของตัววิเคราะห์ เมื่อคลื่นที่มีโพลาไรเซชั่นแบบเชิงเส้นสองคลื่น ที่มีเฟสตางกัน มารวมกันจะเกิดเป็นแสงที่มีโพลาไรเซชั่นแบบวงกลม หรือ แบบวงรี ในกรณีนี้ เวกเตอร์ **E** จะไม่จำกัดอยู่ในระนาบของ ทิศทางของการแผ่กระจาย แต่จะถูกอธิบายด้วย วงกลม หรือ วงรีในระนาบ ที่ตั้งฉากกับทิศทางการแผ่กระจาย


แสงจะถูกกระเจิงด้วยโมเลกุลของอากาศ แสงที่กระเจิงบางส่วนจะมีทิศทางการโพลาไรซ์

โพลาไรเซชั่นด้วยการสะท้อน: เมื่อลำแสงที่ไม่โพลาไรซ์ตกกระทบที่ ผิวระหว่างวัสดุสองชนิด กฎของบริวสเตอร์ (Brewster's law) บอกว่า แสงสะท้อนจะมีโพลาไรเซชั่นตั้งฉากกับระนาบของการตกกระทบ (ขนานกับผิวสัมผัส) ถ้ามุมตกกระทบเท่ากับมุมโพลาไรซ์ р

$$tan_{P} = \frac{n_b}{n_a}$$
(กฎของบริวสเตอร์)




หลักการของฮอยเกนส์ (Huygen's principle): บอกว่าเมื่อเราทราบตำแหน่งของหน้าคลื่น ที่ขณะใดขณะหนึ่ง ตำแหน่งของหน้าคลื่นในเวลาต่อมาจะสามารถสร้างได้จากวาดคลื่นจากแหล่งกำเนิดคลื่นเล็ก ๆ บนหน้าคลื่นเดิม เราสามารถนำหลักการของฮอยเกนส์นี้ไปสังเคราะห์กฎการสะท้อนและการหักเหได้




#### บทที่ 34 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต (Geometric Optics)

**การสะท้อนและการหักเหที่ผิวระนาบ:** เมื่อลำแสงลู่ออกจากจุดวัตถุ P และ ถูกสะท้อนและหักเห ทิศทางของ ลำแสงที่กระจายออกจะเสมือนกับแสงที่พุ่งออกจากจุด P' ที่เรียกว่า จุดภาพ (image point) ถ้าลำแสงลู่เข้าสู่ จุด P' จริง ๆ และลู่ออกหลังจากนั้น P' นี้จะเป็นภาพจริงของ P และถ้าลำแสงนั้นเสมือนว่าจะลู่ออกมาจาก P' มันจะเป็นภาพเสมือน (virtual image) ภาพอาจจะเป็นภาพหัวตั้งหรือภาพหัวกลับ




**กำลังขยายด้านข้าง (lateral magnification):** กำลังขยายด้านข้าง *m* ใน ภาพจากการสะท้อนหรือหักเห นิยามจาก สัดส่วนของความสูงภาพ *y*' ต่อ ความสูงวัตถุ *y* เมื่อ *m* มีค่าเป็นบวก ภาพจะหัวตั้ง เมื่อ *m* เป็นลบ ภาพจะ หัวกลับ

 $i \frac{y'}{y}$ 




จุดโฟกัสและระยะโฟกัส: จุดโฟกัสของกระจกคือจุดที่ลำแสงขนานลู่เข้าหลังจากที่สะท้อนจากกระจกเว้า หรือ เป็นจุดที่เสมือนว่าแสงลู่ออกมาจากจุดนั้นหลังจากสะท้อนจากกระจกนูน ลำแสงลู่ออกจากจุดโฟกัสของกระ-จกเว้าจะกลายเป็นลำแสงขนานหลังจากสะท้อน ลำแสงที่กำลังลู่เข้าสู่จุดโฟกัสของกระจกนูนจะขนานกันหลัง จากสะท้อน ระยะห่างจากจุดโฟกัสกับจุดยอดเรียกว่า ระยะโฟกัส และแทนด้วย f เรานิยามจุดโฟกัสของเลนส์ ในลักษณะเดียวกัน



#### บทที่ 34 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต (Geometric Optics)

**ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุและระยะภาพ:** ตารางข้างล่างสรุป สูตรสำหรับระยะวัตถุ *s* และ ระยะภาพ *s*' สำหรับกระจกระนาบและกระจกโค้ง และ ผิวหักเหเดี่ยว สมการสำหรับผิวระนาบ สามารถหาได้จากสมการสำหรับผิวโค้งเมื่อกำหนดให้ *R* =




	กระ	ะจกเรียบ	กระจกโค้ง		ผิวหักเหเรียบ		ผิวหักเหโค้ง				
ระยะระหว <sup>่</sup> างวัตถุกับภาพ	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s'}$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s'}$	$\frac{2}{R}$	$\frac{1}{f}$	$\frac{n_a}{S}$	$\frac{n_b}{s'}$	$\frac{n_a}{S}$	$\frac{n_b}{s'}$	$\frac{n_b  n_a}{R}$
กำลังขยายด้านข้าง	m	$-\frac{S'}{S}$	m	$-\frac{S'}{S}$		-	m	$-\frac{n_a S'}{n_b S}$	m	$-\frac{n_a S'}{n_b S}$	

ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุและระยะภาพจะเป็นจริงสำหรับลำแสงที่ใกล<sup>้</sup>หรือเกือบจะขนานกับแกนแสง (optic axis) ลำเหล่านี้เรียกว่า ลำข้างแกน (paraxial rays) ลำแสงที่ไม่ใช่ลำข้างแกนจะไม่ลู่เข้าอย่างถูกต้องสู่จุดภาพ ปรากฎการณ์นี้เรียกว่า ความพร่าเหตุขอบเลนส์ (spherical aberration)

เลนส์บาง: ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ-ภาพสำหรับเลนส์บาง แสดงใน สมการ (1) จะเหมือนกับกระจกโค้ง สมการที่ (2) นี้เรียกว่า สมการ ช่างทำเลนส์ ซึ่งจะบอกความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะโฟกัสของเลนส์กับ ดัชนีหักเหของเลนส์ และ รัศมีความโค้งของผิวเลนส์

$$\frac{1}{s} \quad \frac{1}{s'} \quad \frac{1}{f} \tag{1}$$

$$\frac{1}{f} \qquad (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \quad (2)$$



กฎการให**้เครื่องหมาย:** กฎนี้ใช้กับ การสะท<sup>้</sup>อนและหักเหของผิวเรียบ และผิวโค<sup>้</sup>ง s>0 เมื่อวัตถุอยู่ค้านที่แสงพุ่งเข้าสู่ผิว (วัตถุจริง) s<0 ในอีกทิศทางหนึ่ง s'>0 เมื่อภาพอยู่ดานที่แสงพุ่งออกจากผิว (ภาพจุริง) s'<0 ในอีกทิศทางหนึ่ง R>0 เมื่อจุดศูนยกลางความโค้งอยู่ในดานที่แสงพุงออกจากผิว R<0 ในอีกทิศทางหนึ่ง m>0 เมื่อภาพหัวตั้ง m<0 เมื่อภาพหัวกลับ


#### บทที่ 34 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต (Geometric Optics)

**กล้องถ่ายรูป:** กล้องถ่ายรูปก่อให้เกิดภาพจริงหัวกลับขนาดย่อ บนฉาก ที่เป็นผิวที่ไวต่อแสง ปริมาณแสงที่กระทบผิวนี้จะถูกควบคุมจากความเร็ว ชัตเตอร์และขนาดรูเปิด (aperture) ความเข้มแสงจะแปรผกผันกับกำลัง สองของ ตัวเลขเอฟ (*f*-number) ของเลนส์

ตัวเลขเอฟ  $\dfrac{ extstyle extstyle$ 




ดวงตา: ในดวงตา การหักเหที่ผิวของกระจกตา (cornea) ทำให้เกิดภาพจริงบนเรตินา (retina) การปรับเปลี่ยนไปตามระยะภาพทำโดยการบีบเลนส์ ทำให้มันนูนขึ้นและระยะโฟกัสลดลง สายตาสั้น (myopic) คือการมีดวงตาที่ยาวเกินไป และ สายตายาว (hyperopic) คือการมีดวงตา ที่สั้นเกินไป กำลังของเลนส์ ในหน่วย D (diopeters) คือส่วนกลับของระยะโฟกัสในหน่วยเมตร




แวนขยายอย่างง่าย: จะสร้างภาพเสมือนที่มีขนาดมุม 'ใหญ่กว่าขนาด มุม ของวัตถุที่ระยะ 25 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดใกล้ที่สุดสำหรับการมอง อย่างสบาย กำลังขยายเชิงมุม M ของแว่นขยายอย่างง่ายคือสัดส่วนของ ขนาดมุมของภาพเสมือนต่อขนาดมุมของวัตถุที่ระยะเดียวกัน

$$M - \frac{25 \text{ cm}}{f}$$




กล้องจุลทรรศน์และกล้องโทรทรรศน์: ในกล้องจุลทรรศน์ เลนส์วัตถุ (objective lens) จะทำให้เกิด ภาพเรกในตัวกล้อง และ เลนส์ตาจะทำให้เกิดภาพเสมือนจากภาพแรก โดยส่วนมากอยู่ที่ตำแหน่งอนันต์ กล้องโทรทรรศน์จะทำงานโดยหลักการเดียวกันแต่วัตถุจะอยู่ที่ตำแหน่งไกลมาก ๆ ในกล้องโทรทรรศน์ แบบสะท้อน เลนส์วัตถุจะถูกแทนที่ด้วยกระจกเว้า ซึ่งทำให้สามารถกำจัดความพร่าสี (chromatic aberration)



#### บทที่ 35 การแทรกสอด (Interference)

การแทรกสอดและแหล่งกำเนิดแสงสมนัย: แสงสีเดียว (Monochromatic light) คือ แสงที่มีความถี่เดียว ความสมนัย (coherence) คือ ความสัมพันธ์ที่ไม่แปรเปลี่ยนของเฟสระหว่างคลื่นสองคลื่น การซ้อนทับ ของคลื่นจากแหล่งกำเนิดแสงสมนัยสีเดียวจะทำให้เกิดรูปแบบการแทรกสอด หลักการซ้อนทับกัน บอกว่า ขนาดของคลื่นรวมที่จุดใด ๆ จะเป็นผลรวมของขนาดคลื่นจากคลื่นแต่ละตัว




การแทรกสอดของแสงจากแหล่งกำเนิดสองแหล่ง: เมื่อแหล่งกำเนิดสองแหล่ง กำเนิดแสงที่มีเฟสตรงกัน การแทรกสอดแบบเสริมกันจะเกิดขึ้นที่จุดที่มีความต่าง ของความยาวทางเดินคลื่นจากแหล่งกำเนิดทั้งสอง เป็นศูนย์หรือเป็นจำนวนเต็ม ของค่าความยาวคลื่น การแทรกสอดแบบหักล้างจะเกิดขึ้นที่จุดที่มีความต่าง ของความยาวทางเดินคลื่นจากแหล่งกำเนิดทั้งสองเป็นค่าครึ่งหนึ่งของจำนวน เต็มของค่าความยาวคลื่น ถ้าแหล่งกำเนิดทั้งสองมีระยะห่างกัน d และจุด P ห่างจากแหล่งกำเนิดมาก ๆ เส้นตรงจากแหล่งกำเนิดถึงจุด P จะทำมุม กับ เส้นที่ตั้งฉากกับเส้นระหว่างแหล่งกำเนิด เงื่อนไขที่ทำให้เกิดการแทรกสอดแบบ เสริมกัน แสดงดังสมการ (1) และเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการแทรกสอดแบบหักล้าง กัน แสดงดังสมการ (2) เมื่อมุม นี้เล็กมาก ๆ ตำแหน่ง  $y_m$  ของแถบสว่างที่ m บนแผ่นรับภาพที่อยู่ที่ระยะ R จากแหล่งกำเนิดจะเป็นไปตามสมการ (3)


 $d \sin m$  

 (m = 0, 1, 2, ...) (1)

 (การแทรกสอดแบบเสริมกัน)



$$y_m R \frac{m}{d}$$
 (3) (แถบสว่าง)




#### บทที่ 35 การแทรกสอด (Interference)

**ความเข้มของรูปแบบการแทรกสอด:** เมื่อคลื่นรูปไซน์สองคลื่นที่มีขนาด E และความต่างเฟส มาซ้อนทับกัน ขนาดคลื่นรวม  $E_{\rho}$  และ ความเข้ม I จะแสดงได้ดังสมการ (1) และ (2) ถ้าแหล่งกำเนิดสองแหล่งมีเฟสตรงกัน ความต่างเฟส ที่จุด P (อยู่ที่ระยะ  $r_1$  จากแหล่งกำเนิดที่ 1 และ อยู่ที่ระยะ  $r_2$  จากแหล่งกำเนิดที่ 2) จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความต่างของความยาว ทางเดินคลื่น  $r_2$ - $r_1$ 

$$E_P = 2E \left| \cos \frac{\pi}{2} \right| \tag{1}$$

$$I = I_0 \cos^2 \frac{1}{2} \tag{2}$$

$$=$$
 \_  $r_2 - r_1$   $k r_2 - r_1$ 





การแทรกสอดในฟิล์มบาง: เมื่อแสงสะท้อนจากทั้งสองด้านของฟิล์ม บางที่มีความหนา t และ ไม่มีการเลื่อนเฟสเกิดขึ้นที่ผิวทั้งสอง การ- แทรกสอดแบบเสริมกันของคลื่นสะท้อนจะเกิดขึ้นเมื่อ 2t เป็นจำนวน- เต็มเท่าของค่าความยาวคลื่น เมื่อมีการเลื่อนเฟสไปครึ่งคลื่นบนผิวหนึ่ง เงื่อนไขข้างต้นจะทำให้เกิดการแทรกสอดแบบหักล้าง การเลื่อนเฟส แบบครึ่งคลื่นนี้จะเกิดขึ้นในระหว่างการสะท้อนเมื่อดัชนีหักเหของวัสดุ ที่สองมีค่ามากกว่าดัชนีหักเหของวัสดุที่หนึ่ง

2t m  $(m=0,\,1,\,2,\,...)$  (การสะท้อนแบบเสริมกันจาก ฟิล์มบาง โดยไม่มีการเลื่อนเฟส)

2t  $\left(m+\frac{1}{2}\right)$   $(m=0,\,1,\,2,\,...)$  (การสะท้อนแบบหักลางจาก ฟิล์มบาง โดยไม่มีการเลื่อนเฟส)


2t m (m=0,1,2,...) (การสะท้อนแบบเสริมกันจาก ฟิล์มบาง โดยมีการเลื่อนเฟสไปครึ่งคลื่น)








มาตรแทรกสอดแบบมิเชลซัน (Michelson interferometer): ใช้แหล่งกำเนิดแสงสีเดียว โดย มันสามารถนำมาใช้ในการวัดแบบละเอียดมาก ๆ ของค่าความยาวคลื่น จุดประสงค์ดั้งเดิมของมัน คือการนำไปวัดการเคลื่อนที่ของโลกเทียบกับอีเธอร์ ซึ่งถูกตั้งสมมติฐานว่าเป็นตัวกลางของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ไม่มีใครสามารถตรวจจับอีเธอร์นี้ได้ และ แนวคิดนี้จึงถูกละทิ้งไป ความเร็วแสง มีค่าคงที่ในทุกผู้สังเกต ความรู้ในส่วนนี้เป็นพื้นฐานของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ



#### บทที่ 36 การเลี้ยวเบน (Diffraction)

การเลี้ยวเบนแบบเฟรสเนลและแบบฟรานโฮเฟอร์ (Fresnel and Fraunhofer diffraction): การเลี้ยวเบนจะเกิดขึ้นเมื่อแสงผ่านช่องหรือผ่านขอบวัตถุ เมื่อแหล่งกำเนิดและผู้สังเกตอยู่หางจาก ผิวของวัสดุที่กั้นเราจะสามารถพิจารณาแสงที่ออกมาวาเป็นลำขนาน และเรียกมันวาการเลี้ยวเบน แบบฟรานโฮเฟอร์ แต่เมื่อแหล่งกำเนิดหรือผู้สังเกตอยู่ค่อนข้างใกล้กับผิวของวัสดุที่กั้น การเลี้ยวเบน จะเป็นแบบเฟรสเนล




การเลี้ยวเบนจากสลิตเดี่ยว: แสงสีเดียวถูกส่งผ่านสลิตแคบ ๆ ที่มีความกว้าง a ทำให้เกิดรูปแบบการเลี้ยวเบนบนฉากที่อยู่ไกล สมการ (1) คือ เงื่อนไขที่ทำให้เกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกัน (แถบมืด) ที่จุด P ที่มุม และ สมการ (2) จะบอกความเข้มของ รูปแบบที่สังเกตได้ โดยที่เป็นฟังก์ชันของ

$$\sin \frac{m}{a} \quad (m = 1, 2, ...)$$

$$I = 0.0083I_0 - I = 0.0165I_0 - I = 0.0472I_0 - I = 0.0472I_0$$


เกรตติ้งเลี้ยวเบน: ประกอบด้วยสลิตที่วางขนานกันจำนวนมาก โดยสลิตแต่ละเส้นวางห่างกัน d เงื่อนไขที่ทำให้ความเข้มของรูป แบบการแทรกสอดสูงสุด เหมือนกับในกรณี การเกิดรูปแบบ จากแหล่งกำเนิดสองแหล่ง แต่ค่าความเข้มสูงสุดจะสูงและเกิด ที่มุมแคบมาก

$$d \sin m$$
  
 $(m = 1, 2, 3, ...)$ 



การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์: ผลึกจะสามารถทำหน้าที่เป็นเกรตติ้งแบบ 3 มิติ สำหรับรังสีเอกซ์ ที่มีความยาวคลื่นในระดับเดียวกับขนาดของระยะหางระหว่าง อะตอมในผลึก การแทรกสอดแบบเสริมกันจะเกิดขึ้นเมื่อมุมที่ตกกระทบและ มุมกระเจิง (วัดจากระนาบในผลึก) เท่ากัน และ เมื่อ เงื่อนไขแบรกก์ (Bragg condition) เป็นจริง

$$2d \sin m \quad (m=1, 2, 3, ...)$$



#### บทที่ 36 การเลี้ยวเบน (Diffraction)

รูเปิดวงกลม และ พลังในการแยกแยะ: รูปแบบการเลี้ยวเบนจากรูเปิดวงกลม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง D จะมีจุดสวางตรงกลาง เรียกว่า จานแอรี่ (Airy disk) และ อนุกรมของวงแหวนมืดและสวาง สมการ (1) จะบอกคารัศมีเชิงมุม 1 ของวงแหวนแถบมืดแรก และเท่ากับขนาดเชิงมุมของ จานแอรี่ การเลี้ยวเบนกำหนดลิมิตของความละเอียด (ความคมของภาพ) ของอุปกรณ์ ทางแสง ตามกฏเกณฑ์ของเรย์ลี (Rayleigh's criterion) วัตถุแบบจุดสองชิ้น จะเริ่มถูกแยกแยะได้เมื่อระยะห่างเชิงมุม มีค่าตามสมการ (1)

