


LAB 01 — Configuração de Redes com Subnetting Fixo


Tarefa A – construção da Topologia:



Tarefa B – Pre-cálculo:

Sub-rede	Network-ID	Broadcast	1st Host	Last Host	N of hosts
TI/26	192.168.10.0/26	192.168.10.63	192.168.10.1	192.168.10.62	62
RH/26	192.168.10.64/26	192.168.10.127	192.168.10.65	192.168.10.126	62
SOC/26	192.168.10.128/26	192.168.10.191	192.168.10.129	192.168.10.190	62

Tarefa C:



Tarefa D:

#	Origem	Destino	Comando	Resultado	RTT (ms)
1	PC-TI-1	192.168.10.1 (gateway)	Ping 192.168.10.1	OK	0
2	PC-TI-1	PC-TI-2 (192.168.10.11)	Ping 192.168.10.11	OK	0
3	PC-TI-1	PC-RH-1 (192.168.10.70)	ping 192.168.10.70	OK	0
4	PC-TI-1	PC-SEG-1 (192.168.10.130)	ping 192.168.10.130	OK	0
5	PC-RH-1	PC-RH-2 (192.168.10.71)	ping 192.168.10.71	OK	0
6	PC-RH-2	192.168.10.65 (gateway)	ping 192.168.10.65	OK	0
7	PC-SEG-1	PC-SEG-2 (192.168.10.131)	ping 192.168.10.131	OK	0
8	PC-SEG-2	PC-TI-2 (192.168.10.11)	ping 192.168.10.11	OK	0

Tarefa E:**R1.**

Aparecem 3 rotas do tipo 'C' (192.168.10.0/26, 192.168.10.64/26, 192.168.10.128/26). Tipo 'C' significa Connected - redes diretamente ligadas a uma interface do router.

R2.

A rota 192.168.10.64/26 aponta para a rede RH, diretamente conectada através da interface GigabitEthernet0/1.

R3.

Sim, o pacote passa pelo router. PC-TI-1 está na rede 192.168.10.0/26 (G0/0) e PC-SOC-1 está na rede 192.168.10.128/26 (G0/2) — são redes diferentes, por isso o router é obrigatório para encaminhar o tráfego entre elas.

R4.

Não é válido. A sub-rede de Segurança é 192.168.10.128/26, cujo intervalo de hosts vai de 192.168.10.129 a 192.168.10.190. O endereço 192.168.10.200 está fora desse intervalo.
