计算机组成原理

选择、判断、填空

■ 题型1:计算机系统的组成、计算机硬件组成和软件的分类

1、计算机系统组成



2、计算机硬件组成

①运算器: 完成二进制编码的算术或逻辑运算的部件。

组成: 累加器 (LA)、通用寄存器 (LB)、算术逻辑单元 (ALU)

②存储器:(又叫主存储器、内存、主存)存放当前正在计算机上运行的程序和数据。

分类:内存储器、外存储器、只读存储器、高速缓冲存储器、寄存器

③控制器:用于控制整个计算机自动地、连续地和协调地完成一条条指令。

- ⑤输出设备: 打印机、绘图仪、显示终端、声响设备、大屏幕等。
- 3、软件的分类

软件分为:

- ①系统软件(操作系统、语言编译和解释系统、网络软件、数据库管理系统、系统服务程序)
- ②应用软件(信息管理软件、科学计算程序、文字与表格处理软件、图像与图像处理软件、 辅助设计软件)

【考试题】

- 1、构成中央处理器的两大部件是 运算器 和 控制器
- 2、计算机硬件由_控制器_、_运算器_、存储器_、输入设备和输出设备五大部件组成。
- 3、计算机系统是由____组成的
 - A. 计算机硬件和计算机软件
- B. 主存和辅存

C. CPU和主存

- D. 输入输出设备和CPU
- 4、下列逻辑部件中, 不包括在运算器内
 - A. 累加器

B. 状态条件寄存器

C. 指令寄存器

D. ALU

■ 题型2: 机器语言、汇编语言、高级语言的特点

1、机器语言

- 特点: 1. 从形式上表现为由0、1序列组成的指令系统
 - 2. 不需要经过任何翻译工作, 执行效率高
 - 3. 难记忆,难理解,难开发,难调试,易出错
 - 4. 不同型号CPU的指令集有较大差异,对应的机器指令也不同,但同一系列的CPU指令集有向上兼容性。如: Intel80386指令集就包含了8086的指令集

2、汇编语言

优点: 可读性较机器语言好, 便于检查和修改错误

- 缺点: 1. 基本操作简单,描述问题的能力差,编写程序工作量大,源程序较长。
 - 2. 编写的程序与问题的描述相差甚远,可读性仍不好。
 - 3. 依赖于计算机的硬件结构和指令系统,可移植性差

3、高级语言

- 优点: 1. 与计算机的硬件结构和指令系统无关
 - 2. 表达方式比较接近自然语言
 - 3. 描述问题的能力强
 - 4. 可读性、通用性和可维护性好
 - 5. 与机器的字长、寄存器、内存单元地址等无
- 缺点: 1. 高级语言必须翻译成机器语言才能执行,由于编译过程复杂死板,翻译出来的机器语言冗长,占内存大,速度慢;
 - 高级语言不能编写访问机器硬件资源的系统软件或设备控制软件。(解决方法:提供高级语言与汇编语言的调用接口)

【考试题】

计算机唯一能直接执行的语言是 语言。

■ 题型3: CISC和RISC的中文含义

CISC: Complex Instruction Set Computer 复杂指令系统计算机

RISC: Reduced Instruction Set Computer 精简指令系统计算机

■ 题型4: 原码定点整数、补码定点整数的表示范围

设机器的字长为n,则

原码定点整数的表示范围: $-(2^{n-1}-1)$ —— $2^{n-1}-1$

反码定点整数的表示范围: $-(2^{n-1}-1)$ —— $2^{n-1}-1$

补码定点整数的表示范围: -2^{n-1} __ $2^{n-1}-1$

【考试题】

- 1.32位定点整数(补码)的范围是 -2 31 $2^{31}-1$,数据精度是31位。
- 2、设机器字长为16位,最高位是符号位,则补码定点整数的表示范围为(

A.
$$-2^{15}$$
— -2^{15}

B.
$$-2^{15}-1$$
— -2^{15}

c.
$$-2^{15}$$
— -2^{15} – 1

D.
$$-2^{15}+1$$
— $-2^{15}-1$

■ 题型5: 根据浮点数格式,写出浮点数


【知识点】

1、浮点数: 指小数点位置可以任意浮动的数据。

$$N=M^{ullet}$$
 R^{E} N: 浮点数 M: 尾数 E: 阶码 R: "阶的基数 (底)", R为常数, 一般为2, 8, 16

一台计算机中,所有数据的R都是相同的,不需要在每个数据中表现出来。

2、浮点数在计算机中的表示



- ①Ms是尾数的符号位,设置在最高位(Ms=0表示正号,Ms=1表示符号)
- ②E为阶码,n+1位,为整数,其中一位符号位,设置在E的最高位上,用来表示正阶或负阶
- ③M为尾数,m位,由Ms和M组成一个定点小数

1 0 1 1 1 0 0 1 表示
$$-0.1001 \times 2^{11} = (-100.1)_{2} = (-4.5)_{10}$$

3、规格化浮点数:尾数的最高位为非零数值的浮点数。

【考试题】

将以下数变成规格化的浮点数,并分别按格式一与格式二写出规格化后的浮点数

 $(23.375)_{10}$

(25.6)8

- (1)格式一: 其原码设浮点数字长为16位,其中阶码5位,尾数10位,符号位1位.
- (2)格式二:其原码设浮点数字长为16位,其中阶码5位(含一位符号位),尾数11位(含一位符 号位)

■ 题型6: 四种基本逻辑运算: 与、或、非、异或

【知识点】

- 1、与运算()
 - ①定义: 所有条件都具备时,这一事件才会发生。
 - ②运算法则: 0.0=0 0.1=0 1.0=0 1.1=1

- ③运算符号: F=A·B 或 F=AB 或 F=A A B
- 2、或运算(+)
 - ①定义: 只要有一个或一个以上的条件具备,这一事件就会发生。
 - ②运算法则: 0+0=0
- 0+1=1 1+0=0 1+1=1

- ③运算符号: F=A+B 或 F=A V B
- 3、非运算()
 - ①定义:条件具备结果不发生;条件不具备结果发生。
 - ②运算法则: $\bar{0}=1$ $\bar{1}=0$
 - ③运算符号: $F = \overline{A}$ 或 $F = \neg A$
- 4、异或运算(🕀)
 - ①定义:,A和B只有一个满足才为真,否则为假
 - ②运算法则: A、B相同, A + B结果为0

A、B不同,A 🕀 B结果为1

③运算符号: F=A ⊕ B

【考试题】

逻辑运算((001110)₂ + (111001)₂) ⊕ (35)₈ = H.

■ 题型7: 进位计数制之间的的转换(实数)

【知识点】

- 1、数制
- ①数字后面加B: 二进制数: 0、1
- ②数字后面加Q: 八进制数: 0、1、2、3、4、5、6、7
- ③数字后面加H: 十六进制数: 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F
- ④数字后面加D或不加: 十进制数: 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9
- 2、数制间的相互转化
- (1) 任意进制→十进制

方法: 按权展开, 乘积相加

$$(9BF.8)_{16} = 9x16^2 + 11x16^1 + 15x16^0 + 8x16^{-1} = 2495.5$$

- (2) 十进制→任意进制
- ①整数部分:除基取余法

除到整数部分变为0终止

从下往上写: 换算结果是(205)₁₀ = (11001101)₂

②小数部分:乘基取整法



乘到小数部分变为0终止

从上往下写: 换算结果是 (0.8125) ₁₀= (0.1101) ₂

(3) 二、八、十六进制间的相互转换

方法: 以二进制为媒介

- ①每3位一组二进制数对应1位八进制数
- ②每4位一组二进制数对应1位十六进制数

原则:①整数部分从右到左每3或4位为一组,不足3或4位则在高位补0

②小数部分从左到右每3或4位为一组,不足3或4位则在低位补0

二转八:



结果 10110.0011B = 26.14Q或(10110.0011)₂ = (26.14)₈

八转二:

八转十六:

$$(5103.44)_8 = (101\ 001\ 000\ 011\ .\ 100\ 100)_2$$
$$= (1010\ 0100\ 0011\ .\ 1001)_2$$
$$(A \quad 4 \quad 3 \quad . \quad 9)_{16}$$

【考试题】

1、下列最大的数为()

A. (1011011)₂ B. (164)8 D. (156)₁₀ c. (5F) 16

2、200.25D转换成二进制数为_____,八进制数为____,十六进制数为____,

五进制数为 。

■ 题型8: 计算机的存储系统(出现的原因、结构)

1、结构: 主-辅存层次

出现的原因: 满足了存储器的大容量和低成本需求

2、结构: cache-主存层次

出现的原因:解决了速度与成本之间的矛盾

【考试题】

- 1、计算机的存储器采用分级存储体系的主要目的是()
- A. 便于读写数据
- B. 减小机箱的体积
- C. 便于升级系统
- D. 解决存储容量、价格和存取速度之间的矛盾
- 2、对存储器的要求是____、__、__、、___。为了解决这三方面的矛盾,计算机 采用多级存储体系结构。

■ 题型9: 读写存储器时, CPU需要发出的信息有哪些

读:CPU需发出:地址、读命令

写:CPU需发出:地址、数据和写命令

【考试题】

当CPU对主存进行写操作时,CPU需要发出 、 和写命令。

- 题型10: 主存储器的分类及各自特点
- 题型11: 通过存储器的英文名称说出中文含义,例如ROM、SRAM、DRAM等

随机存储器(RAM) 易失性存储器 静态随机存储器(SRAM)

动态随机存储器(DRAM)

掩模ROM(MROM)

| 可编程ROM(PROM)

只读存储器(ROM) 可擦可编程ROM(EPROM)

可电擦可编程ROM(EEPROM)

闪烁存储器(flash memory)

非易失性存储器

非易失性存储器

各自的特点:

- 1、随机存储器(RAM)
 - ①可以随机地按指定地址向存储单元存入或读出、或改写或删除信息,并且无论向哪个 地址进行读写操作所需要的时间完全相等的存储器
 - ②存放正在运行的程序、数据,存放各种现场输入输出的数据、中间运算结果,以及存放与外界交换的信息和作堆栈用。

- 2、静态随机存储器(Static RAM)
 - ①有两个稳定状态表示1信息和0信息。
 - ②只要不断开电源,这种稳定状态会保持不变,直到写入新信息
- 3、动态随机存储器(Dynamic RAM)
 - ①DRAM是靠MOS电路中的电容存储电荷来表示、维持1信息和0信息。使用时需不断给电容充电才能使信息保持。
 - ②线路集成度比SRAM高而成本低,是计算机主存RAM的主角
- 4、掩模ROM(Mask ROM)
 - ①由芯片制造商在制造时写入内容,以后只能读而不能写
 - ②基本存储原理是以元件的有/无来表示该存储单元的信息(1或0)
- 5、可编程ROM(Programmable ROM)
 - ①PROM可由用户根据自己的需要来确定ROM中的内容,常见的熔丝式PROM是以熔丝的接通和断开来表示所存的信息为1或0
 - ②刚出厂的产品,其熔丝是全部接通的,使用前,用户根据需要断开某些单元的熔丝(写入)是一次性写入的存储器,掉电后不会影响它所存储的内容。
- 6、可擦可编程ROM(Erasable PROM)
 - ①可以根据用户要求用紫外线擦去旧有的存储内容,然后改写进新的程序,擦除和写入
 - ②可以多次进行,且写入的内容不会因断电而丢失,能长久保存。
 - ③出厂时内部存放全0或全1,由用户通过高压脉冲写入信息。
- 7、可电擦可编程ROM(Electrically EPROM)

可以用字擦除,也可以将全部内容擦除,重复改写的次数有限,一般为10万次。

具有电擦除功能


8、闪烁存储器(flash memory)

电可擦除、非易失性记忆器件。

【考试题】

- 1、() DRAM是静态随机存储器。
- 2、() ROM是易失性存储器。
- 3、() SRAM是非易失性存储器。

■ 题型12: 输入输出系统的组成



■ 题型13: 输入/输出接口的功能

- 1、实现主机和外围设备之间的数据传送控制。
- 2、实现数据缓冲,以达到主机同外围设备之间的速度匹配。
- 3、接受主机的命令,提供设备接口的状态,并按照主机的命令控制设备
 - 题型14:数据的存储格式,给出一个地址,分别说出该地址是字节地址或字地址或双字地址,

对应的存储内容是什么


【知识点】

- 1、计算机的字(Word)与字长
 - 字: 在计算机内部传送数据时的一个数据单位称为字

字长(单字长): 每个字中的二进制位数为字长。(模型机的字长为8位, PC机的字长为32位)

例: PC机的字长为32位,则半字长,单字长,双字长各为多少?

答: 半字长——16位, 单字长——32位, 双字长——64位



1、()8位的个人计算机,一个字节由8位组成,则32位的个人计算机,一个字节由32位组成。

■ 题型15: cache的地址映像方式及各自特点

1、直接映像:

优点:实现简单,只需利用主存地址按某些字段直接判断,即可确定所需字块是否已在cache中。 缺点:不够灵活,cache存储空间得不到充分利用,降低了命中率。

2、全相联映像:

- ①最灵活但成本最高的一种方式。
- ②允许主存中的每个字块映像到cache的任何一个字块位置上,也允许 从已被占满的cache中替换出任何一个旧字块。
- ③访问cache时,需和cache的全部标记进行比较才能判断出所访问的 主存地址的内容是否已在cache中。

3、组相联映像:

- ①cache中每组有若干可供选择的块,因而较直接映像方式灵活。
- ②每组块数有限,因而代价比全相联映像方式

■ 题型16: 段式、页式、段页式虚拟存储器的虚实地址转换

1、段式虚拟存储器的虚实地址转换:

把程序按逻辑结构化分成段,例如,过程,子程序,数据表,阵列等。段作为独立的逻辑单位可以被其他程序段调用,这样就形成了段间连接,产生规模较大的程序。

优点: 段的分界与程序的自然分界相对应, 易于编译、管理、修改和保护

缺点:在段间留下许多空余的零碎存储空间不好利用,造成浪费

2、页式虚拟存储器的虚实地址转换:

把虚存空间和实存空间分成长度相等的块,分别称为虚页和实页,大小相同。

优点: 浪费空间少

缺点:处理、保护和共享不方便

3、段页式虚拟存储器的虚实地址转换:

把程序按逻辑结构分段后,再把每段分成固定大小的页。

优点:兼取页式和段式系统的优点

缺点: 在地址映像中需要多次查表

■ 题型17: 指令系统的概念,指令的格式、分类

- 1、指令系统概念:全部机器指令的集合
- 2、指令的格式:操作码:(操作数的地址):(操作结果的存储地址):(下一条指令的地址)
- 3、指令分类:一零地址指令、一地址指令、二地址指令、三地址指令、多地址指令

■ 题型18: 微指令的概念

微指令: 在微程序控制的计算机中, 将由同时发出的控制信号所执行的一组微操作称为微指令。

■ 题型19: CPU的性能影响因素

时钟频率f: 取决于硬件技术和组织

每条指令所需的平均时钟周期数CPI: 取决于系统结构组织和指令集

指令条数IN: 取决于系统结构的指令集和编译技术

■ 题型20: 计算机CPU中,控制器的控制方式

同步控制方式、异步控制方式、联合控制方式、人工控制

■ 题型21: 控制存储器容量的计算

【知识点】

- 1、主存容量
 - ①定义: 以字或字节为单位来表示的主存的存储单元总数
 - ②表示:字数×位数 或 字节数
 - ③存储容量的单位:

千(Kilo, K) B 1KB = 1024B

兆 (Mega, M) B 1MB = 1024KB = 220B

吉(Giga, G) B 1GB = 1024MB = 220KB = 230B

太(Tera, T) B 1TB = 1024GB = 220MB = 230KB = 240B

■ 题型22: 运算器的组成、控制器的组成

- 1、运算器的组成:
 - ①8个通用寄存器GR
 - ②一个多功能算术/逻辑运算单元(ALU)
 - ③并有4个记忆运算结果状态的标志触发器 C(进位)、Z(零)、V(溢出)、S(负数)
- 2、控制器的组成:
 - ①程序计数器PC:
 - ②指令寄存器IR
 - ③指令译码器或操作码译码器
 - ④脉冲源及启停线路
 - ⑤时序控制信号形成部件

■ 题型23: 中断的定义,中断源的种类

- 1、中断源定义:引起中断的事件,即发出中断请求的来源。
- 2、中断源的种类
 - ①外中断: I/0设备、定时钟等来自处理机外部设备的中断
 - ②内中断:处理器硬件故障或程序出错引起的中断
 - ③由Trap指令产生的软中断

■ 题型24: DMA的含义, DMA的工作方式, 各自特点

1、DMA的含义:

CPU暂时放弃对主存的控制权,让输入输出设备可以直接使用总线与主存交换数据,数据传送是在DMA控制器控制下进行的。

- 2、DMA的3种工作方式与特点:
 - ①CPU暂停方式。特点:主机响应DMA请求后,让出存储总线,直到一组数据传送完毕后,DMA控制器才把总线控制权还给CPU。
 - ②CPU周期窃取方式。特点: DMA控制器与主存之间传送一个数据,占用一个CPU周期,即CPU暂停工作一个周期,然后继续执行程序。
 - ③直接接访问存储器工作方式。特点:如传送数据时CPU正好不占用存储总线,则对CPU不产生任何影响。如DMA和CPU同时需要访问存储总线,则DMA的优先级高于CPU

■ 题型25: 什么是总线,总线的基本特性、总线带宽的计算

- 1、总线: 是能由多个部件分时共享的公共信息传送线路。
- 2、总线的基本特征
 - ①共享:多个部件连接在同一组总线上,各部件之间相互交换的信息都可以通过这组总线传送。
 - ②分时: 指同一时刻总线只能在一对部件之间传送信息。
- 3、总线带宽的计算
- (1) 相关概念
 - ①总线带宽Dr (标准传输率): 在总线上每秒传输的最大字节量,用MB/s表示
 - ②总线周期T: 一次总线操作中所用的时间
 - ③总线工作的时钟频率f: f=1/T
- (2) 计算方法: $D_r = D \cdot f = D/T$ (注: 传输数据单位不是字节的要换算成字节)

【考试题】

- 1、(1) 某总线在一个总线周期中并行传送4个字节的数据,假设一个总线周期等于一个总线时钟周期,总线时钟频率为33MHz,总线带宽是多少?
 - (2) 如果一个总线周期中并行传送64位数据,总线时钟频率升为66MHz,总线带宽是多少?
- 答案: (1) $D_r = D \cdot f = 4B \times 33 \times 10^6 / s = 132 \times 10^6 B / s \approx 132 MB / s$
 - (2) $D_r=D \times f = (64/8) B \times 66 \times 10^6/s = 528 \times 10^6 B/s \approx 528 MB/s$
- 2、在一个16位的总线系统中,若时钟频率为100MHz,总线数据周期为5个时钟周期传输一个字, 计算总线的数据传输率。
- 答案: 1个时钟周期= (1/100) us = 0.01us 1个总线周期=5个时钟周期=5x0.01=0.05us 数据传输率= (16/8) /0.05=40x10 6 B/s \approx 40MB/s
 - 题型26: 单机系统中的单总线、双总线和三总线结构的构成
- 1、单总线: 使用一条单一的系统总线来连接CPU、主存和I/0设备, 叫做单总线结构。
- 2、双总线:在单总线系统基础上,又在CPU和主存之间专门设置了一组高速的存储总线。
- 3、三总线: 在双总线基础上增加了I/0总线形成三总线。
 - 题型27: 总线结构对计算机系统性能的影响

总线结构对计算机系统性能的影响为以下三个方面:

- 1、最大存储容量
- 2、指令系统
- 3、吞吐量:指流入、处理和流出系统的信息的速率。

■ 题型28: 总线控制器的主要任务

总线控制器的主要任务: ①时序控制

②仲裁管理

③通信管理

■ 题型29: 信息的传送方式

信息的三种传送方式: 串行传送、并行传送和分时传送。

■ 题型30: 常见的输入输出设备

输入设备:键盘、鼠标、光笔

输出设备:显示器、打印机

■ 题型31: 指令周期、机器周期、时钟周期的关系

- 1、指令周期:完成一条指令所需的时间,包括取指令、分析指令和执行指令所需的全部时间。
- 2、机器周期: 指令周期划分为几个不同的阶段,每个阶段所需的时间称为机器周期,又称CPU周期或基本周期,通常等于取指时间。
- 3、时钟周期(也称为时钟脉冲、T周期、主振周期、主频周期)是时钟频率(主频)的倒数。
- 4、关系:一个指令周期由若干个机器周期组成,每个机器周期由若干个时钟周期组成。

■ 题型32: 波特率、比特率的计算

【知识点】

- 1、波特率:利用串行方式传送字符,每秒钟传送的比特位数常称为波特率
- 2、比特率:每秒钟传送的信息量(有效数据位)称为比特率。
- 3、假设数据传送速率是120个字符/秒,每一个字符格式规定包含10个比特位(起始位、停止位、 8个数据位)

【考试题】

- 1、假设数据传送速率是120个字符/秒,每一个字符格式规定包含10个比特位(起始位、停止位、 8个数据位)。传送的波特率是多少?比特率是多少?每个比特位占用的时间是多少?
 - 解: 波特率为10x120 = 1200波特

比特率为8x120 = 960b/s

每个比特位占用的时间是波特率的倒数=1/1200 0.833ms

2、在异步串行传输系统中,若每个数据帧包含1个起始位、8个数据位、1个奇校验位、1个结束位, 比特率为160b/s,波特率是多少?

解: 每秒传输的数据帧数=160/8=20 波特率= (1+8+1+1) x20 = 220 波特