

计算机网络实验 中小型企业网络设计与实施

授课老师	<u> </u>	
成员 1	1853790 庄镇华	
成员 2	1852024 李兵磊	
成员 3	1854167 徐思琪	

实验名称:

中小型企业网络设计与实施

实验目的:

进行网络地址规划,使得网段且以最节约地址的方式且子网地址连续做 ip 地址规划,企业内部的 pc 都自动获得 ip 地址,企业内部 pc 都通过合法地址 202.120.120.2/29 接入到外网

背景描述:

你是一个公司的网络管理员,公司的技术部(15 台)、财务部门(4 台)分属不同的 VLAN(分别用一台 pc 作为部门主机代表),都接入到一个两层交换机上,两层交换机通过冗余方式汇聚到一个三层交换机上,三层交换机连接到一个对外的路由器上,这个路由器使用串行口连接到中国电信的一台路由器上且 ip 地址为 202.120.120.1/29,在企业内部所有计算机都能互相访问,除财务部门以外且都能访问外部主机 PC3(中国电信的一台主机,ip 地址为 200.20.20.20/24)。(拓扑图中企业内部地址都来源于 192.168.x.0(x=(批号+批号)*10+组号如第 2 批第五小组 x 就等于 45)网段且以最节约地址的方式且子网地址连续做 ip 地址规划,企业内部的 pc 都自动获得 ip 地址,企业内部 pc 都通过合法地址202.120.120.2/29 接入到外网)。

技术原理:

该实验中所用到的技术如下:

- 1. 两个两层交换机的技术:
 - vlan
 - 端口聚合(或生成树)
- 2. 三层交换机的技术
 - vlan

- 端口聚合(或生成树)
- vlan 间的路由
- ospf
- dhcp 中继
- 3. 内网路由器的技术:
 - ospf
 - dhcp server
 - 访问控制列表

下面将介绍各个技术的原理:

vlan

VLAN(虚拟局域网)是对连接到的第二层交换机端口的网络用户的逻辑分段,不受网络用户的物理位置限制而根据用户需求进行网络分段。一个 VLAN 可以在一个交换机或者跨交换机实现。VLAN 可以根据网络用户的位置、作用、部门或者根据网络用户所使用的应用程序和协议来进行分组。基于交换机的虚拟局域网能够为局域网解决冲突域、广播域、带宽问题。

● 端口聚合(或生成树)

端口/链路聚合,是指把交换机上多个物理端口捆绑合成一个逻辑端口(称为 Aggregate Port),这样在交换机之间形成一条拥有较大宽带的链路(etherchannel),还可以实现负载均衡,并提供冗余链路。

- 提高链路宽带,当交换机之间存在多条冗余链路,由于生成树的原因,实际带宽仍只有一条物理链路的带宽,很容易形成网络瓶颈。采用端口聚合后,单条逻辑链路的带宽,等于所有物理链路的总和。
- 支持负载均衡,可根据报文的 MAC 地址、IP 地址等特征值把流量均匀地分配 给各成员链路,避免单根链路流量饱和。
- 提供链路备份,当一条成员链路断开时,该成员链路的流量将自动地分配到其 它有效成员链路上去。
- 防止网络环路,聚合链路组内成员链路收到的广播或者多播报文,将不会被转 发到其它成员链路上。

在一个端口汇聚组(channel-group)中,端口号最小的作为主端口,其他的作为成员端口。

聚合端口的特性必须一致,包括接口速率、双工模式、链路类型、VLAN 属性等,并且聚合功能需要在链路两端同时配置方能生效。

● vlan 间的路由

单臂路由:在路由器的物理接口上创建多个子接口,不同的子接口用于转发不同 VLAN 标签的数据帧,从而实现不同 VLAN 之间的通信

ospf

OSPF 路由协议是一种典型链路状态(Link-state)路由协议,主要维护工作在同一个路由域内网络的连通。在这里,路由域是指一个自治系统 AS(Autonomous System),即是一组通过统一的路由政策或路由协议,互相交换路由信息的网络。在自治系统 AS 中,所有 OSPF 路由器都维护一个具有相同描述结构的 AS 结构数据库,该数据库中存放路由域中相应链路状态信息。

● dhcp 中继

DHCP 中继代理是在客户端和服务器之间转发 DHCP 数据包的主机或路由器。网络管理员可以使用 SD-WAN 设备的 DHCP 中继服务在本地 DHCP 客户端和远程 DHCP 服务器之间中继请求和答复。它允许本地主机从远程 DHCP 服务器获取动态 IP 地址。中继代理接收 DHCP 消息并生成要在另一个接口上发出的新 DHCP 消息。

dhcp server

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)通常被用在大型的局域网络中,主要作用是集中的管理,分配 IP 地址,使网络环境中的主机动态的获得 IP 地址,Gateway 地址,DNS 服务器地址等信息,并能够提升地址的使用率。DHCP 协议的服务分为两个部份:一个是服务器端,而另一个是客户端。所有的 IP 网络设定数据都由DHCP 服务器集中管理,并负责处理客户端的 DHCP 要求:而客户端则会使用从服务器分配下来的 IP 环境数据。vlan 间的通信必须通过三层转发,通常有两种方式,一种是三层交换技术,另一种就是单臂路由,三层交换技术更加常用,具有三层交换技术的交换机,只要设置完 vlan,并为每个 vlan 设置一个路由接口,第三层交换机就会自动把子网内部的数据流限定在子网内,并通过路由实现子网之间的数据包交换。

● 访问控制列表

ACL 使用包过滤技术,在路由器上读取 OSI 七层模型的第 3 层和第 4 层包头中的信息。如源地址,目标地址,源端口,目标端口等,根据预先定义好的规则,对包进行过滤,从而达到访问控制的目的。

ACL 是一组规则的集合,它应用在路由器的某个接口上。对路由器接口而言,访问控制列表有两个方向。

出:已经过路由器的处理,正离开路由器的数据包。


入:已到达路由器接口的数据包。将被路由器处理。

如果对路由器的某接口应用了 ACL,那么路由器对数据包应用该组规则进行顺序匹配,使用匹配即停止的,不匹配则使用默认规则的方式来过滤数据包。

实现功能:

网段且以最节约地址的方式且子网地址连续做 ip 地址规划,企业内部的 pc 都自动获得 ip 地址,企业内部 pc 都通过合法地址 202.120.120.2/29 接入到外网

实验拓扑:



实验步骤:

● 步骤 1. 配置双层交换机

● 步骤 2. 配置三层交换机

配置聚合端口

```
S3760-1(config)#interface aggregateport 1
2021-05-11 16:35:34 @5-CONFIG:Configured from outband
S3760-1(config-if)#switchport mode trunk
2021-05-11 16:35:39 @5-CONFIG:Configured from outband
S3760-1(config-if)#exit
2021-05-11 16:35:42 @5-CONFIG:Configured from outband
S3760-1(config)#interface range fastethernet 0/1-2
2021-05-11 16:35:48 @5-CONFIG:Configured from outband
S3760-1(config-if-range)#port-group 1
2021-05-11 16:35:2 @5-CONFIG:Configured from outband
S3760-1(config-if-range)#exit
```

创建 VLAN 虚接口,并配置 IP

```
23760-1(config)#interface v1an10
2021-05-11 16:36:02 @5-CONFIG:Configured from outband
33760-1(config-if)#ip address 192.168.102.2 255.255.255.224
2021-05-11 16:36:14 @5-CONFIG:Configured from outband
33760-1(config-if)#ip shutdown
2021-05-11 16:36:18 @5-CONFIG:Configured from outband
33760-1(config-if)#exit
2021-05-11 16:36:22 @5-CONFIG:Configured from outband
33760-1(config-if)#exit
2021-05-11 16:36:27 @5-CONFIG:Configured from outband
33760-1(config-if)#ip address 192.168.102.33 255.255.255.248
2021-05-11 16:36:32 @5-CONFIG:Configured from outband
33760-1(config-if)#no shutdown
2021-05-11 16:36:36 @5-CONFIG:Configured from outband
33760-1(config-if)#ip address 192.168.102.410.2001
2021-05-11 16:36:39 @5-CONFIG:Configured from outband
33760-1(config-if)#ixit
2021-05-11 16:36:49 @5-CONFIG:Configured from outband
33760-1(config-if)#ixit
2021-05-11 16:36:50 @5-CONFIG:Configured from outband
33760-1(config-if)#ip address 192.168.102.41 255.255.255.252
2021-05-11 16:36:55 @5-CONFIG:Configured from outband
33760-1(config-if)#no shutdown
```

配置 ospf

```
S3760-1(config)#router ospf
2021-05-11 16:37:04 @5-CONFIG:Configured from outband
S3760-1(config-router)#network 192.168.102.0 255.255.255.254 area 0
2021-05-11 16:37:10 @5-CONFIG:Configured from outband
```

```
33760-1(config-router)#network 192.168.102.32 255.255.255.248 area 0 2021-05-11 16:37:16 @5-CONFIG:Configured from outband 33760-1(config-router)#network 192.168.102.40 255.255.255.252 area 0 2021-05-11 16:37:22 @5-CONFIG:Configured from outband 33760-1(config-router)#end 2021-05-11 16:37:26 @5-CONFIG:Configured from outband
```

配置 dhcp

```
33760-1(config)#service dhcp
2021-05-11 16:37:38 @5-CONFIG:Configured from outband
33760-1(config)#ip helper-address 192.168.102.42
```

配置静态路由

步骤 3. 配置内网路由器 (ospf、dhcp server、访问控制列表)

```
R1700-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1700-1(config)#interface fastethernet 1/0
R1700-1(config-if)#ip address 192.168.102.42 255.255.255.252
R1700-1(config-if)#no shutdown
R1700-1(config-if)#interface serial 1/2
R1700-1(config-if)#jp address 202.120.120.1 255.255.255.248
R1700-1(config-if)#clock rate 64000
R1700-1(config-if)#clock rate setting is only valid for DCE ports.
on shutdown
  no shutdown
R1700-1(config-if)#no shutdown
```

配置 ospf

```
R1700-1(config-if)#router ospf
R1700-1(config-router)#network 192.168.102.42 0.0.0.3 area 0
R1700-1(config-router)#network 202.120.120.0 0.0.0.7 area 0
R1700-1(config-router)#end
R1700-1#
    onfigured from console by console
R1700-1#con ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1700-1(config)#service dhcp
R1700-1(config)#ip dhcp pool vlan10
R1700-1(dhcp-config)#network 192.168.102.0 255.255.255.224
R1700-1(dhcp-config)#default-router 192.168.102.2
R1700-1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8.8.2.2
R1700-1(dhcp-config)#lease 0 1
R1700-1(dhcp-config)#lease 0 1
```

配置 dhcp

```
R1700-1(config)#service dhcp
R1700-1(config)#ip dhcp pool v1an10
R1700-1(dhcp-config)#hetwork 192.168.102.0 255.255.255.224
R1700-1(dhcp-config)#default-router 192.168.102.2
R1700-1(dhcp-config)#default-router 192.168.102.2
R1700-1(dhcp-config)#desserver 8.8.8.8.8.2.2
R1700-1(dhcp-config)#exit
R1700-1(config)#service dhcp
R1700-1(config)#service dhcp
R1700-1(dhcp-config)#metwork 192.168.102.32 255.255.248
R1700-1(dhcp-config)#default-router 192.168.102.33
R1700-1(dhcp-config)#desserver 8.8.8.8.8.2.2
R1700-1(dhcp-config)#lease 0 1
R1700-1(dhcp-config)#lease 0 1
R1700-1(dhcp-config)#exit
```

配置访问控制列表

```
R1700-1(config)#router ospf
R1700-1(config-router)#no network 192.168.102.42 0.0.0.0 area 0
R1700-1(config-router)#no network 192.168.102.40 0.0.0.3 area 0
R1700-1(config-router)#network 192.168.102.42 0.0.0.0 area 0
R1700-1(config-router)#end
```

配置 NAT

```
R1700-1(config)#interface serial 1/2
R1700-1(config-if)#ip nat outside
R1700-1(config-if)#ip nat inside
R1700-1(config-if)#ip nat inside
R1700-1(config-if)#exit
R1700-1(config-if)#exit
R1700-1(config)#$. 120. 2 202. 120. 120. 2 netmask 255. 255. 255. 248
R1700-1(config)#access-list 1 permit 192. 168. 102. 0 0. 0. 0. 255
R1700-1(config)#ip nat inside source list 1 pool onlyone overload
R1700-1(config)#ip route 0. 0. 0. 0 0. 0. 0. 202. 120. 120. 3
R1700-1(config)#end
```

配置静态路由

```
R1700-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0 202.120.120.3
R1700-1(config)#end
```

● 步骤 4. 配置外网路由器 (ip 和 ospf)

```
(1700-2#configure terminal (1874-058))
(1700-2(config)#interface serial 1/2
(1700-2(config)#interface serial 1/2
(1700-2(config-if)#ip address 202. 120. 120. 3 255. 255. 248
(1700-2(config-if)#in shutdown
(1700-2(config-if)#interface fastethernet 1/0
(1700-2(config-if)#in shutdown
(1700-2(config-if)#in shutdown
(1700-2(config-if)# hoo shutdown
(1700-2(config-if)# hoo shutdown
(1700-2(config-if)# hoo shutdown
(1NN PROTOCOL CHANGE: Interface FastEthernet 1/0, changed state to down
(LINE PROTOCOL CHANGE: Interface FastEthernet 1/0, changed state to UP
(LINE PROTOCOL CHANGE: Interface FastEthernet 1/0, changed state to UP
(1700-2(config-if)#interface FastEthernet 1/0, changed state to UP
(1700-2(config-if)#clock rate 64000
(1700-2(config-if)#clock rate 64000
(1700-2(config-if)#no shutdown
(1700-2(config-if)#end
```

测试结果:

PC1

PC1 ping PC2 可以通

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.102.34

正在 Ping 192.168.102.34 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.102.34 的回复: 字节=32 时间</m>
宋自 192.168.102.34 的回复: 字节=32 时间</m>
192.168.102.34 的回复: 字节=32 时间</m>
192.168.102.34 的 Ping 统计信息:
数据包: 己发送 = 4. 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 0ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms
```

PC1 ping PC3 可以通

```
C:\Users\Administrator>ping 200. 20. 20. 20
正在 Ping 200. 20. 20. 20 具有 32 字节的数据:
来自 200. 20. 20 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=125
来自 200. 20. 20 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=125
来自 200. 20. 20. 20 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=125
来自 200. 20. 20. 20 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=125
来自 200. 20. 20 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=125
200. 20. 20. 20 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4. 已接收 = 4. 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最起 = 20ms,最长 = 21ms,平均 = 20ms
```

PC1 ipconfig

PC2

PC2 ping PC1 可以通

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.102.1
正在 Ping 192.168.102.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.102.1 的回复: 字节=32 时间<lms TTL=127
来自 192.168.102.1 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4、已接收 = 4,丢失 = 0(0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 0ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms
```

PC2 ping PC3 不能通

```
C:\Users\Administrator>ping 200.20.20
正在 Ping 200.20.20.20 具有 32 字节的数据:
请求超时。
200.20.20.20 的 Ping 统计信息:
数据包: 己发送 = 1,已接收 = 0,丢失 = 1 (100% 丢失),
```

PC2 ipconfig

PC3

PC3 ping PC1 不能通

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.102.1

正在 Ping 192.168.102.1 具有 32 字节的数据:
来自 200.20.20.1 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.102.1 的 Ping 统计信息:
数据包:已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0(0% 丢失),
```

PC3 ping PC2 不能通

PC3 ipconfig

参考配置:

双层交换机

```
System software version: 1.66(3) Build Sep 7 2006 Rel
Building configuration...
Current configuration: 467 bytes

version 1.0

nostname S2126G-1
vlan 10
vlan 20

mable secret level 14 5 'T>H Y*T3UC, tZ[V4'D+S(\W54G1X)sv

mable secret level 15 'Xj=G14X/R:>H.UUu_,C, tQ2U0\CD+S

interface aggregatePort 1
switchport mode trunk

interface fastEthernet 0/1
port-group 1

interface fastEthernet 0/2
port-group 1

interface fastEthernet 0/3
switchport access vlan 20

end
```

三层交换机

```
R1700-1#show run
Building configuration...
Current configuration : 1203 bytes
version 8.51 (building 11)
hostname R1700-1
  ccess-list 1 permit 192.168.102.0 0.0.0.255
  no service password-encryption
  !
ip dhcp pool vlan10
lease 0 1 0
network 192.168.102.0 255.255.255.224
dns-server 8.8.8 8.8.2.2
default-router 192.168.102.2
   p dhcp pool vlan20
lease 0 1 0
network 192, 168, 102, 32 255, 255, 255, 248
dns-server 8, 8, 8, 8, 8, 2, 2
default-router 192, 168, 102, 33
 interface serial 1/2
ip nat outside
ip address 202.120.120.1 255.255.255.248
interface serial 1/3
clock rate 64000
interface FastEthernet 1/0
ip nat inside
ip address 192.168.102.42 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet 1/1
duplex auto
speed auto
ip nat pool onlyone 202.120.120.2 202.120.120.2 netmask 255.255.255.248
ip nat inside source list 1 pool onlyone overload
router ospf
network 192.168.102.42 0.0.0.0 area 0.0.0.0
network 202.120.120.0 0.0.0.7 area 0.0.0.0
voice-port 2/0
voice-port 2/1
  voice-port 2/2
voice-port 2/3
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
```

外部路由器

```
Note of the second seco
```

实验心得:

注重本学期实验间的连贯性

本学期的计网实验在实验过程前后是有连贯性和继承性的,从第一次的实验交换机的配置,到路由配置,静态路由配置,ospf 单区域配置实验等等,再到最后的综合性实验。前几次实验有源码参考,基本上只需要抄抄书上的代码,连连线就可以完成实验。但是最后一次实验没有拓扑图和实验代码参考,需要自己结合前几次的经验和结果进行实验。

这充分体验本学期实验之间的连贯性和继承性,前几次实验只抄代码,不思考实验的本质和代码的实际含义是无用的,是做不出最后的综合实验。在最初的实验过程中,

了解每一步代码的含义,一步一个脚印,扎扎实实地做完实验,总结起来去做综合实验 才有头绪才能成功。

学会 Debug 和寻找问题

实验网络拓扑关系复杂,实验步骤繁多,希望一步到位,直接达到正确结果是不现实的。这就需要不断尝试,反复检查的过程——调试(Debug)。Debug 的优点如下:

- 1. 过调试能够更好地查看程序的执行流程。
- 复杂的程序逻辑,通过整体功能的设计很难理解清楚,这个时候借助调试很容易帮助理解每部操作的含义。
- 3. 精准定位问题,提高自我解决问题的能力。

实验中,我们组员充分利用 Debug 来解决问题和逐步完成综合实验。

在内网路由的配置问题中,先确定内网之间的电脑网络互通,PC1 和 PC2 之间先能够互相 ping 通是第一步,因此首要问题就是配置好两层交换机和三层交换机,这个内网配置好之后能够给小组成员带来极大的鼓舞,阶段性的胜利是继续高歌奋进完成接下来任务的基础。

下一步是配置静态路由,使得内网与外网联通,这一步涉及到静态路由配置的实验,根据设计好的拓扑图及 ip 地址,按照原有静态路由实验去联通内外网,使得 PC1 和 PC2 能够 ping 通 PC3。我们先拟用静态设置的地址完成前两部分功能,因此并没有完成 DHCP 动态分配 ip 的功能。到此为止,本次综合实验已经完成大体功能,过程艰辛但收获颇丰。

接下来是动态分配 IP 地址,也就是 DHCP 的配置,这部分是我们组出现问题最多的一部分,这部分没有原有的实验基础支撑,因此尝试了好多次,都不能成功,通过 show running 和 show ip route 等打印出相关信息逐个排除错误。更严重的时候需要 reload 从头开始。

最后一步是设置 PC2 不能连接外网,这一步比较简单,前面全部都打通之后,这一

步的设置比较方便。

综合实验不可一蹴而就,阶段性检查功能是较为稳妥的实验方法,这也是我们以后 工作生活中可以借鉴学习的部分。任何繁重工作都是阶段性螺旋上升的过程,一步步打 通每个关卡,打怪升级,不断完善工作。

对计算机网络理解加深

本学期设置计算机网络课程和实验课程同时进行。在学习理论知识的同时,通过实验加深对课程理论知识的理解。通过设置两层交换机和三层交换机,设置路由功能,加深对 OSI 模型下三层的理解。通过设置 ip 地址和子网掩码,网关等加深对子网分类技术的理解。

对实验辅导老师的感谢

学习是苦难而乏味的,如果没有实验辅导老师蒋老师的教导,本学期的实验课程将 会一筹莫展。

因此,做完综合实验之后,最大的感慨就是蒋老师辛苦了,陪伴同学到凌晨 2 点,手把手为同学寻找错误。在一批又一批同学实验过后,蒋老师依然能够耐心讲解,实在令我们动容,衷心感谢蒋老师的悉心指导。