



# Как писать на C++ (2)

Лекторы:

Аспирант МФТИ, Шер Артём Владимирович Аспирант МФТИ, Зингеренко Михаил Владимирович

1 октября 2024

### Умные указатели

Умные указатели (smart pointers) — это объекты, которые управляют динамическими ресурсами (обычно памятью) и автоматически освобождают их, когда они больше не нужны. В С++ стандартная библиотека предоставляет три основных типа умных указателей:

- std::unique\_ptr
- std::shared\_ptr
- std::weak\_ptr

## unique\_ptr

Этот тип умного указателя гарантирует уникальное владение объектом. То есть только один unique\_ptr может владеть данным объектом в одно время. Особенности:

- Не поддерживает копирование.
- Поддерживает перемещение (move semantics).

## unique ptr

```
1 #include <iostream>
 2 #include <memory>
 3
 4 class MyClass {
 5 public:
       MyClass() { std::cout << "MyClass created\n"; }
 6
       ~MyClass() { std::cout << "MyClass deleted\n"; }
 7
8 };
9
10 int main() {
11
       std::unique_ptr < MyClass > ptr = std::make_unique < MyClass > ();
12 // MyClass created
13 // When ptr goes out of scope, the object will be deleted automatically.
14 return 0:
15 }
16 // MyClass deleted
```

# shared\_ptr

Этот умный указатель позволяет разделять владение объектом между несколькими указателями. Когда последний shared\_ptr, владеющий объектом, будет уничтожен, объект освободится. Особенности:

- Поддерживает копирование.
- Использует счетчик ссылок (reference count), который увеличивается при копировании указателя и уменьшается при удалении.

### shared ptr

```
1 #include <iostream>
 2 #include <memory>
 3
 4 class MyClass {
 5 public:
       MyClass() { std::cout << "MyClass created\n"; }</pre>
 6
 7
       ~MyClass() { std::cout << "MyClass deleted\n"; }
 8 }:
 9
10 int main() {
11
       std::shared_ptr<MyClass> ptr1 = std::make_shared<MyClass>();
12
13
           std::shared_ptr<MyClass> ptr2 = ptr1;
14
           std::cout << "Reference count: " << ptr1.use_count() << "\n";
15
       }
     // ptr2 goes out of scope, but the object is not deleted
16
17
       std::cout << "Reference count: " << ptrl.use_count() << "\n";
18
       return 0:
19 }
20 // MyClass deleted
```

## weak ptr

Это вспомогательный указатель, который не влияет на время жизни объекта, но может отслеживать его существование. Он используется для избежания циклических зависимостей при работе с shared \_ptr.

# weak ptr

```
1 #include <iostream>
 2 #include <memory>
 3
 4 int main() {
 5
       std::shared_ptr<int> sharedPtr = std::make_shared<int>(42);
       std::weak_ptr<int> weakPtr = sharedPtr;
 6
 7
8
       if (auto sp = weakPtr.lock()) { // Check if the object still exists
9
           std::cout << *sp << std::endl;
10
       } else {
11
           std::cout << "Object has been deleted\n";
12
13
      return 0:
14 }
```

### Lvalue и Rvalue

Lvalue (Left Value): Объект, который занимает определённое место в памяти и имеет адрес.

Rvalue (Right Value): Временные объекты, не имеющие адреса или которые не могут быть изменены напрямую.

```
1 int x = 10; // x - is lvalue, it has memmory addres 2 3 int y = x + 5; // (x + 5) - is rvalue, its just temporarily value
```

### Move семантика

std::move преобразует Ivalue в rvalue, что даёт возможность "переместить" данные вместо их копирования. Семантика перемещения позволяет "перемещать" ресурсы вместо их копирования, что экономит время и память. Это важно для временных объектов, которые можно безопасно "забрать так как они скоро будут уничтожены

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3
4 int main() {
5     std::vector<int> vec1 = {1, 2, 3};
6     std::vector<int> vec2 = std::move(vec1); // Move data from vec1 to vec2
7
8     std::cout << "vec1 size: " << vec1.size() << "\n"; // vec1 is now empty
9     std::cout << "vec2 size: " << vec2.size() << "\n"; // vec2 contains the data
10     return 0;
11 }</pre>
```

#### Forward семантика

Forwarding позволяет передавать параметры любой категории (rvalue, Ivalue) в функции, сохраняя их изначальные свойства.

```
1 #include <iostream>
 2 #include <utility>
 4 void process(int& x) {
       std::cout << "Lvalue: " << x << std::endl;
 6
 7
 8 void process(int&& x) {
       std::cout << "Rvalue: " << x << std::endl;
 9
10 }
11
12 template <typename T>
13 void forwarder (T&& arg) {
       process(std::forward<T>(arg)):
14
15 }
16
17 int main() {
18
   int a = 5:
19 forwarder(a); // calls Lvalue
20 forwarder(10);
                       // calls Rvalue
21
  return 0:
22 }
```

const — ключевое слово, которое делает переменную, указатель или метод неизменяемым.

```
const int a = 10; // 'a' cannot be modified after initialization
int x = 5;
const int* ptr = &x; // Pointer to a constant value, the value cannot be changed through the pointer

class MyClass {
public:
    int getValue() const {
        return value; // The method cannot modify class data
    }
private:
    int value;
}
```

### Ключевые моменты:

- Используйте const для защиты данных от непреднамеренного изменения.
- Константные методы могут быть вызваны даже для объектов, объявленных как не const.

### constexpr

constexpr — ключевое слово, которое позволяет вычислять значение на этапе компиляции, если это возможно.

```
constexpr int square(int x) {
    return x * x; // The compiler can compute this during compilation
}

constexpr int result = square(5); // result is computed at compile time
constexpr int size = 10;
int arr[size]; // Array size must be known at compile time
```

#### Ключевые моменты:

- Функции или переменные, объявленные как constexpr, должны быть полностью определены на этапе компиляции.
- Можно комбинировать с const для неизменяемости.

### Разница между const и constexpr

Characteristic	const	constexpr
Evaluation Time	Runtime	Compile-time
Usage	Makes a value	Ensures value
	immutable	is computed at
		compile-time
Applies to	No	Yes
Functions		

### volatile

volatile — это ключевое слово, которое указывает, что значение переменной может измениться неожиданно (например, операционной системой или оборудованием) и не должно быть оптимизировано компилятором.

#### Основные моменты:

- Компилятор не будет кэшировать значение переменной volatile.
- Переменная всегда читается из памяти, обеспечивая использование актуального значения.
- volatile не обеспечивает безопасность для работы с потоками — могут потребоваться дополнительные механизмы синхронизации.

### volatile

### Примеры использования:

- Многопоточность (общие переменные между потоками)
- Доступ к оборудованию (память, сопоставленная с устройствами ввода-вывода, регистры)
- Обработка сигналов (прерывания и т.д.)

```
volatile bool stop = false;
  void threadFunction() {
       while (!stop) {
          // Do some work
   int main() {
10
       std::thread worker(threadFunction);
   // Signal the worker thread to stop
11
12
     stop = true;
13
  worker.join();
14
     return 0:
15 }
```

### mutable

mutable — это ключевое слово, которое позволяет изменять переменную-член в const объекте. Оно используется, когда необходимо разрешить модификацию конкретных данных в const объекте или методе.

#### Основные моменты:

- mutable позволяет изменять переменную-член в const методах или объектах.
- Используется, когда внутреннее состояние должно быть изменяемым, даже если объект логически const, например, для кеширования или ведения статистики

### mutable

### Примеры использования:

 mutable используется, когда нужно разрешить изменение переменной-члена, даже если метод/объект является const.

```
class MyClass {
   public:
       MyClass() : counter(0) {}
 3
       void increment() const {
           counter++: // Allowed because 'counter' is mutable
 6
 7
 8
      int getCounter() const {
 9
10
           return counter;
11
12
13 private:
       mutable int counter; // Can be modified even in const methods
15 }:
16
17 int main() {
18
   const MyClass obj;
obj.increment(); // Modifies the mutable member 'counter'
20
     std::cout << obj.getCounter() << std::endl;
21
     return 0;
22 }
```

### static

static — ключевое слово, которое изменяет область видимости и время жизни переменных и методов. Ключевые моменты:

- Для локальных переменных: сохраняет значение между вызовами функции или для всех экземпляров класса (scope).
- Для методов: статические методы могут быть вызваны без создания объекта класса (scope и duration).
- Для глобальных переменных: ограничивает область видимости переменной текущим файлом (scope и linkage).
- Пока смерть не разлучит нас или всё о static в C++

#### static

```
1 void myFunction() {
 2 static int counter = 0; // Variable retains its value between function
      calls
 3 counter++;
 4 }
 5 class MyClass {
 6 public:
7 static int count;
 8 }:
9
10 int MyClass::count = 0; // Static member initialization outside the class
11 class MyClass {
12 public:
13 static void showCount() {
14 std::cout << count << std::endl;</pre>
15 }
16 private:
17 static int count;
18 };
```

# До следующей лекции!