
MANUEL DE SURVIE TACTIQUE

Abris Naturels et d'Urgeıce Imnédiate

Guide architectural détaillé pour la sélection, le montage et l’isolation thermique en **milieu** hostile.



Sécurité du Périmètre : Les 4 'W'

Wind (Vent) : Chercher un terrain moyen. Éviter les bourrasques directes sur les crêtes et l'air froid dans les cuvettes.



Water (Eau) : À proximité d'une source, mais impérativement au-dessus du niveau des crues.



Wood (Bois) : Abondance de bois mort pour la charpente et le feu (privilégier les pins pour le bois gras).



Widowmakers (Faiseurs de veuves) : DANGER DE MORT. Inspecter la canopée pour éviter toute branche morte suspendue au-dessus du camp.



Acronyme de Camouflage B.L.I.S.S.

- **Blend in :** Se fondre dans l'environnement.



- **Low silhouette :** Maintenir un profil bas.



- **Irregular shape :** Casser les lignes géométriques.



- **Small :** Espace restreint (crucial pour la conservation de la chaleur).



- **Secluded :** Emplacement isolé.



Matrice de Sélection Diagnostique

Type d'Abri	Temps de Montage	Protection Intempéries	Isolation Thermique	Matériel Requis
Abri Naturel	Immédiat	Variable	Faible	Aucun
L'Appentis (Lean-to)	1-2 Heures	Modérée	Dépend du feu	Outils de coupe / Corde
! Hutte de Débris	3-5 Heures	Excellente	Maximale	Aucun (100% naturel)
Abri à Neige	2-4 Heures	Excellente	Isolant (~0°C)	Pelle à neige / Outil de creusement

L'Action Immédiate : Abris Naturels

Bivouac sous Arbre Tombé : L'abri d'urgence par excellence. La charpente porteuse est déjà en place. Vérifiez la stabilité absolue du tronc.




Isolation : Ajoutez des branches feuillues et de la mousse sur le dessus et les côtés pour bloquer le vent et la pluie.


Dégagement : Coupez les branches inférieures pour libérer un espace de vie juste assez grand pour votre corps.

Attention aux Grottes et Rochers : Risques d'animaux déjà présents, manque de ventilation (asphyxie avec un feu), poches de gaz naturel, et marées (grottes littorales).

Urgence 5 Minutes : L'Abri Tarp / Poncho



Montage Rapide : Idéal pour couper le vent et la pluie soudaine. Trouvez le centre de la toile et tendez une ligne de faîte (ridgepole) entre deux arbres. Piquetez les 4 coins au sol en tendant la toile au maximum.




Système de Cabillot (Toggle) : Utilisez un petit morceau de bois dur comme cabillot pour tendre la ligne. Ce système permet un réglage de la tension et un démontage ultra-rapide, même avec les doigts gelés.

⚠ Gardez un profil bas. Plus l'abri est bas, moins il offre de prise au vent et mieux il piège la chaleur.


Architecture de Base : L'Appentis (Lean-To)

1 Phase 1 : La Charpente



Fixer une traverse horizontale (poutre faîtière) solidement entre deux arbres, à hauteur de taille ou de poitrine. L'arrière de l'abri doit impérativement faire face au vent dominant.

2 Phase 2 : Le Maillage



Disposer des perches de 3 mètres (stringers) inclinées depuis la traverse jusqu'au sol. Croiser horizontalement avec des branches souples ou des lianes.

3 Phase 3 : La Couverture



Recouvrir de bas en haut (principe du tuilage) avec des branchages, des feuilles ou de l'herbe pour permettre l'évacuation de la pluie.

L'Appentis : Dynamique Thermique et Superposition

Principe de Superposition (Layers) :
Le schéma démontre l'utilisation combinée d'une toile (parachute/poncho), renforcée par des branchages, puis scellée par de la neige. La neige agit comme un isolant thermique parfait.



Gestion du Feu :
L'appentis étant ouvert, il nécessite un feu continu.

⚠ Mur Réflecteur : Construisez toujours un mur (rondins verts ou pierres) derrière le feu. La chaleur rebondira sur le mur pour irradier directement à l'intérieur de la structure.

Structure Autoportante : L'Abri en 'A' (A-Frame)



Tie



Crotch



Crotch Pole



Tripod

Nœuds et Appuis d'Ingénierie : Si aucun arbre n'est disponible, soutenez la poutre faîtière via une fourche naturelle (Crotch) ou un trépied brelé (Tripod).




Montage :
La poutre descend en diagonale vers le sol. Créez une ossature en 'A' des deux côtés pour une protection supérieure contre les vents tournants.

Règle d'or du volume

L'abri ne doit être que juste assez grand pour vous. Vous êtes le seul radiateur. Un espace restreint est vital pour que votre chaleur corporelle chauffe l'habitacle.

Architecture de Groupe : L'Appentis Double



Soutien Central : La poutre faîtière centrale nécessite des ancrages massifs (deux arbres solides ou de robustes bipieds) pour supporter le poids doublé de la toiture.

Essentiellement deux structures 'Lean-to" construites face à face, partageant une même zone de vie centrale. Conçu pour abriter de 2 à 5 individus.

Avantage Thermique : Conserve la chaleur radiante combinée de plusieurs corps. L'isolation est renforcée par l'accumulation de neige ou de feuillages sur les deux versants opposés.

Le Rempart Anti-Froid : La Hutte de Débris

Étape 1 : Le Trépied

Fixer une longue poutre faîtière (ridgepole) sur un trépied court (hauteur de taille maximum).

Étape 2 : Le Nervurage


Placer des branches rapprochées de chaque côté pour former un cône étroit (lattis).

Étape 3 : L'Isolation Massive

Accumuler au moins 1 mètre d'épaisseur de feuilles mortes, herbes sèches et aiguilles de pin. Plus c'est épais, mieux c'est.

Étape 4 : Le Sas et le Lit

Placer 30 cm d'isolant à l'intérieur pour couper le froid du sol. Conserver un tas de débris à l'entrée pour refermer le 'sas' une fois à l'intérieur.



Matériel de Récupération : Le Tipi Parachute


Étape 1 & 2 : Lier 3 longues perches en haut (une de 4,5m, deux de 3m) et les déployer en cercle (env. 4m de diamètre).

Étape 3 : Ajouter des perches supplémentaires pour consolider la géométrie du cône.

Étape 4 : Fixer fermement la voilure du parachute (ou une grande bâche) au sol.

Étape 5 : Envelopper la structure.

Détail Critique : Laissez toujours une ouverture réglable au sommet pour l'évacuation de la fumée si un feu intérieur est prévu, et un rabat d'entrée pour l'isolation.



Abris Hivernaux et Extrêmes



La **Tranchée sous Arbre (Tree-Pit)** :
Creuser autour du tronc d'un conifère touffu. Les branches basses servent de toit naturel et empêchent l'ensevelissement. Tapissez le fond de branches de sapin.



⚠ **Ventilation Obligatoire.** Toujours percer un conduit d'aération (Air vent) au plafond pour éviter l'asphyxie par monoxyde de carbone.

La **Grotte de Neige (Snow Cave)** :
Creusée directement dans une congère. La porte doit être perpendiculaire au vent.

Physique de la neige : La neige compacte piège l'air et maintient l'intérieur proche de 0°C, même par -30°C à l'extérieur.

Gestion du Microclimat : Isolation au Sol

Un sol non isolé absorbera votre chaleur corporelle (Conduction) plus rapidement que l'air glacial.

Le Lit Surélevé (Raised Bed) : L'arme absolue contre la déperdition thermique.




Le Matelas Végétal : Recouvrir massivement d'herbes sèches, fougères ou feuillage. Le matelas doit faire au moins 10 à 15 cm d'épaisseur une fois compressé sous votre poids.

Montage :
1. Placer deux troncs (15 cm d'épaisseur) parallèles espacés d'un mètre.
2. Fixer des piquets (pegs) pour empêcher le roulement.
3. Disposer des perches droites en travers.

Environnements Tropicaux et Marécageux



Le Lit de Marais (Swamp Bed) :
Architecture vitale pour s'isoler de l'eau, de la boue et des prédateurs/insectes terrestres.
Créer un cadre rectangulaire suspendu entre 4 arbres, traversé de perches et recouvert de grandes feuilles ou d'herbe. Un pad en boue séchée peut être ajouté dans un coin pour un feu de signalisation/cuisine.



Le Hamac Improvisé :
Utiliser 6 à 8 panneaux d'un parachute ou une forte toile (bâche). Suspendre fermement entre deux arbres distants d'environ 4,5 mètres. Utiliser des barres d'écartement (spreader bars) pour aplatir la surface de couchage.

Synthèse Tactique : La Checklist de la Nuit Sécurisée

- [ ] 

Emplacement Sécurisé : Validé selon l'acronyme B.L.I.S.S. et la règle des 4 'W' (Zéro branches mortes au-dessus).

- [ ] 

Aérodynamique et Orientation : Dos de l'abri (partie fermée) faisant impérativement face au vent dominant.

- [ ] 

Blocage de la Conduction : Matelas végétal de 15 cm minimum (compressé) ou lit surélevé installé.

- [ ] 

Optimisation du Volume : L'habitacle est strictement restreint à la taille du corps pour piéger la chaleur radiante.

- [ ] 

Thermodynamique : Mur réflecteur installé pour renvoyer la chaleur du feu (pour les abris ouverts type Appentis).

L'abri est ce qui vous maintiendra en vie. Restreignez l'espace, bloquez le vent, isolez le sol.