KORG MINILOGUE XD · FICHE SON

JUMP BRASS

●●○ DÉDUIT

CUIVRE · POLY · 80S · STAB

VAN HALEN | Jump | 1984 | riff d'accords de l'intro, dès 0:00 | Original : Oberheim OB-Xa (preset A1), chorus et delay

Le stab de cuivres synthétiques le plus célèbre des années 80 : deux scies légèrement désaccordées par voix, filtre assez ouvert avec un petit coup d'enveloppe, sustain haut, puis chorus et un soupçon de delay pour l'épaisseur.

MASTER · VOICE MODE

VOICE MODE : ● POLY ○ UNISON ○ CHORD ○ ARP/LATCH

V.M. DEPTH : POLY

PORTAMENTO : 0

OCTAVE : 0

MIXER

VCO 1 : **900**

VCO 2 : **900**

MULTI : 0

FILTER

CUTOFF : **620**

RESONANCE : **300**

DRIVE : ○ 100 % ● **50 %** ○ 0 %

KEYTRACK : ○ 100 % ● **50 %** ○ 0 %

VCO 1

WAVE : ○ SQR ○ TRI ● **SAW**

OCTAVE : ○ 16' ● **8'** ○ 4' ○ 2'

PITCH : **0 C**

SHAPE : 0

VCO 2

WAVE : ○ SQR ○ TRI ● **SAW**

OCTAVE : ○ 16' ● **8'** ○ 4' ○ 2'

PITCH : **+8 C**

SHAPE : 0

SYNC : OFF

RING : OFF

CROSS MOD : 0

MULTI ENGINE

ENGINE : ● NOISE ○ VPM ○ USR

TYPE : High

SHAPE : 0

AMP EG

ATTACK : **20**

DECAY : **500**

SUSTAIN : **900**

RELEASE : **300**

EG

ATTACK : **30**

DECAY : **450**

EG INT : **+40 %**

TARGET : ○ PITCH ○ PITCH 2 ● **CUTOFF**

LFO

WAVE : ○ SQR ● **TRI** ○ SAW

MODE : ○ 1-SHOT ● **NORMAL** ○ BPM

RATE : 512

INT : 0

TARGET : ○ CUTOFF ○ SHAPE ● **PITCH**

EFFECTS

MOD FX : **ON** — **CHORUS Stereo**

TIME : **400**

DEPTH : **40 %**

REVERB : OFF — Hall

TIME : 512

DEPTH : 50 %

DELAY : **ON** — **Stereo**

TIME : **300**

DEPTH : **20 %**

PROGRAM EDIT

AMP VELOCITY (BOUTON 8) 0 : stabs réguliers quelle que soit la frappe

INITIALIZE (BOUTON 13) partir d'un programme init (201 à 500)

POUR L'OBTENIR

01 Charger un programme init (201 à 500), **VOICE MODE** sur POLY.

02 **VCO 1** et **VCO 2** : **WAVE** SAW, **OCTAVE** 8'. **PITCH** du **VCO 2** à +8 cents.

03 **MIXER** : **VCO 1** et **VCO 2** à 900, **MULTI** à 0.

04 **FILTER** : **CUTOFF** 620, **RESONANCE** 300, **DRIVE** et **KEYTRACK** au milieu (50 %).

05 **EG** sur CUTOFF : **ATTACK** 30, **DECAY** 450, **EG INT** +40 %.

06 **AMP EG** : attaque courte (20), **SUSTAIN** haut (900), **RELEASE** 300.

07 **EFFECTS** : MOD sur CHORUS Stereo (ON), DEL sur Stereo (ON, **DEPTH** 20 %).

AJUSTER À L'OREILLE

› Pas assez cuivré : **EG INT** vers +55 %, ou **ATTACK** de l'EG vers 60.

› Trop brillant ou criard : **CUTOFF** vers 520, **RESONANCE** vers 200.

› Plus large : **DEPTH** du chorus vers 60 %, ou **PITCH** du **VCO 2** à +12 C.

JEU

› Accords à trois sons en position serrée, main droite, registre médium.

› Stabs détachés et rythmés : relâcher franchement entre les accords.

SOURCES Reverb News, « The Synth Sounds of Van Halen's Jump » (OB-Xa, patch A1, chorus et delay) : reverb.com/news/the-synth-sounds-of-van-halens-jump · MusicRadar, « The 40 greatest synth sounds of all time, No 4 » (scies désaccordées, cutoff 50 %, résonance 42 %) : musicradar.com/news/van-halen-jump-best-synth-sound · MusicTech, « Weekend Workshop : Prince and Van Halen synth sounds with OB-Xd »