
I FEEL LOVE BASS

●●○ DÉDUIT

BASSE · DISCO · 70S · SEQUENCE · MOOG-MODULAIRE

DONNA SUMMER | I Feel Love | 1977 | ostinato de basse séquencé, tout le morceau | Original : Moog modulaire d'Eberhard Schoener, programmé par Robby Wedel

La basse qui a inventé la dance électronique : un motif Do, Do, Sol, Si bémol en croches, doublé par un écho à la double croche qui donne le célèbre « ta-ta-ta-ta ». Deux scies de Moog modulaire, filtre fermé qui claque à chaque note, aucun sustain : un marteau mécanique.



LEFT-HAND CONTROLLER



MODULATIONS & SETTINGS

AUCUNE MODULATION ASSIGNÉE

POUR L'OBTENIR

01 Maintenir **PANEL** 1 s (init).

02 **OCTAVE 1** sur 16', **OCTAVE 2** sur 32', **WAVESHAPE 1** et **2** à midi (deux scies).

03 **OSC 2 FREQ** à peine à droite de midi (léger battement). **MIXER** : **OSC 1** à fond, **OSC 2** ≈ 2:00.

04 **FILTER** : 4P LOW PASS, **CUTOFF** ≈ 9:30, **RESONANCE** ≈ 11:00, **KB TRACKING** ON.

05 **EG AMOUNT** ≈ 2:30. Enveloppe filtre : **DECAY** ≈ 10:15, **SUSTAIN** à 0. Enveloppe ampli : **DECAY** ≈ 11:30, **SUSTAIN** à 0.

06 **MULTI-TRIG** ON. **LFO 1** : TRI vers CUTOFF, **RATE** ≈ 8:00, **DEPTH** ≈ 12:30 (le filtre respire).

AJUSTER À L'OREILLE

» Pas assez de « marteau » : **DECAY** du filtre vers 10:00, **EG AMOUNT** vers 3:00.

» Trop brillant, ça sonne acid : **CUTOFF** vers 9:00, **RESONANCE** vers 10:00.

» Les doubles croches se collent : **GATE** plus court (**SETTINGS** 3, PGM 6).

SÉQUENCE

TEMPO 128 BPM · **LENGTH** 16 · **GATE** 50 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Do5	**Do**5	**Do**5	**Do**5	**Sol**5	**Sol**5	**Sib**5	**Sib**5	**Do**5	**Do**5	**Do**5	**Do**5	**Sol**5	**Sol**5	**Sib**5	**Sib**5

» **TRANSPOSER** (touche tenue ; Do5 = 2e Do du clavier) : **Do**5 intro et couplet, 24 mesures · **Mib**5 4 mesures · **Fa**5 4 mesures · **Sol**4 3 mesures, puis Sol tenu · **Do**5 pont : Do, Mi bémol, Fa, Sol (1 mesure chacun)

» Saisie : **DIRECTION** sur SEQ, **RECORD**, les 16 notes, **RECORD**, **PLAY** ; tenir les touches de la grille pour suivre les accords.


I FEEL LOVE BASS

●●○ DÉDUIT


BASSE · DISCO · 70S · SEQUENCE · MOOG-MODULAIRE

LES ENVELOPPES, EN IMAGE

FILTER ENV A MIN · D 10:15 · S MIN · R 9:30



AMP ENV A MIN · D 11:30 · S MIN · R 9:30



Allure dessinée d'après les réglages de la page 1, même échelle de temps pour les deux courbes (la plus longue occupe toute la largeur) ; durées non calibrées en secondes.

LES OSCILLATEURS : DEUX SCIES QUI BATTENT

Le Moog modulaire de Schoener était directement branché dans la console[1]. Deux **scies**, l'une une octave plus bas, à peine désaccordées l'une de l'autre[a], comme dans la recette de MusicRadar[4] : toutes les harmoniques pour nourrir le filtre, et un grave plein.

LES ENVELOPPES : RIEN QUE DU DECAY

Ni attaque ni sustain : les deux courbes tombent tout de suite, le filtre plus vite que le volume[5]. La note commence brillante et finit sourde, avant la suivante. **MULTI-TRIG** relance les enveloppes à chaque pas, même sur deux notes identiques.

LE FILTRE : FERMÉ, FRAPPÉ À CHAQUE NOTE

CUTOFF bas et **EG AMOUNT** fort : chaque note ouvre le filtre d'un coup, puis il se referme en 200 ms environ[4,5]. C'est le « marteau de géant sur un mur » décrit par Pete Bellotte[1]. **RESONANCE** modérée pour une pointe de voyelle, sans siffler ; **KB TRACKING** garde la même couleur quand la séquence monte en Fa ou en Sol.

LE MOUVEMENT : L'ÉCHO DEVENU MOTIF

Le motif joué est en croches (Do, Do, Sol, Si bémol)[3] ; un écho à la double croche, à droite, double chaque note[2], ce qui donne quatre Do, deux Sol, deux Si bémol[6]. Le Messenger n'a pas de delay : la grille écrit l'écho comme des notes. Avec une pédale de delay, saisir C5 . C5 . G5 . Bb5 . et régler l'écho à une double croche (≈ 117 ms à 128 BPM).

D'OÙ ÇA VIENT

Original : Moog modulaire d'Eberhard Schoener, programmé par Robby Wedel
Confiance : ●●○ **DÉDUIT** Synthé d'origine et nature du son établis par les sources ; réglages reconstitués.

- Documenté[1,2] : Moog modulaire de Schoener (Wedel), synchronisé sur la bande, branché en direct ; chaque note doublée par un écho, direct à gauche, écho à droite.
- Transcrit[3,6] : Do, Do, Sol, Si bémol en croches (130 BPM), en doubles croches avec l'écho (128 BPM) ; accords Do, Mi bémol, Fa, Sol. Sol et Si bémol parfois notés sous le Do (G4, Bb4).
- Recette[4,5] : deux scies dont une en 32', passe-bas, enveloppes sans sustain. Reconstitué : positions Messenger, écho écrit en notes.

SOURCES

[1] **Classic Tracks: Donna Summer, I Feel Love** Sound On Sound, octobre 2009
soundonsound.com/techniques/classic-tracks-donna-summer-feel-love ↗ · récit de Pete Bellotte

[2] **I Feel Love** Wikipédia (anglais)
en.wikipedia.org/wiki/I_Feel_Love ↗ · delay gauche/droite (d'après Pitchfork)

[3] **How to create Donna Summer I feel love bassline and pad sounds** Imaginando, juin 2018
imaginando.pt/media/how-to-create-donna-summer-i-feel-love-bassline-and-pad-sounds-in-drc ↗ · projet Ableton lu, vidéo non visionnée

[4] **The 40 greatest synth sounds of all time, No 3: Donna Summer, I Feel Love** MusicRadar
musicradar.com/news/donna-summer-i-fee-love-best-synth-sound ↗ · recette en six étapes

[5] **Donna Summer, I Feel Love: Bass Synth Preset Remake** Syntorial
syntorial.com/preset-recipe/donna-summer-i-feel-love-bass ↗ · réglages chiffrés

[6] **I Feel Love, piste Synth Bass 1** Songsterr, juillet 2025
songsterr.com/a/wsa/donna-summer-i-feel-love-bass-tab-s1867855 ↗ · motif et accords, 128 BPM

a Un léger écart d'accord fait « battre » les deux ondes : le son épaissit et bouge sans changer de note.