漏洞攻击可视化

自动化分析二进制漏洞攻击过程。

使用说明

适用目标

Linux下应用层的x86 64程序。不适用于与硬件设备高度相关的程序。

example

测试样例可见 test/packed_*, 其中 run_visualization.py 将直接运行一次完整的分析。使用方法可参照 run visualization.py 的内容。

记录功能

运行记录前,首先需要关闭系统的内存地址随机化。在项目根目录中运行该脚本即可。

```
1 | ./set-aslr.sh off
```

记录操作可以通过运行以下脚本完成:

```
1 | ./record.sh target_binary
```

该脚本会应用装载器运行目标程序,以bash为例,可以通过以下方式记录一次运行:

```
1 ./record.sh /bin/bash # 对/bin/bash进行记录
2 Writing logged output to bash_log
3 ls #输入ls命令
4 bash_log bin doc html ls_log maps.bash.98687 maps.ls.98675 maps.ls.98689
5 #ctrl^D 退出
```

在当前文件夹下会产生 maps.target_name.pid 与 target_log 文件,分别为记录的初始内存布局与外部输入。

重放功能

重放与分析部分建议在ipython的交互式环境下运行。

重放功能由 source.replayer.Replayer 实现。以下为以 test/packed_heap_sample 文件夹下的测试样例为例,导入包并根据记录的数据建立项目,并获取初始状态与模拟运行管理器。

```
1 # 首先导入文件
   import sys
2
   import os
3
   sys.path.append("../../source/")
4
5
   import parse_helpers
   import replayer
6
   import angr
7
   import claripy
   from imp import reload
9
10
   # 根据记录的数据建立project
11
   p = replayer.Replayer("easyheap", "./sample.txt", "maps.8998")
12
13
   state = p.get_entry_state() # 获取初始状态
14
   simgr = p.get_simgr() # 获取模拟运行管理器
15
16
17 | simgr.run() # 进行一次完整的重放
```

重放时支持指定的攻击成功状态。以下为默认设置的execve钩子,目标程序调用execve系统调用,且第一个参数为 /bin/sh 时触发,成功触发设置的钩子时 exploited_state 会被设置,此状态表示攻击成功与结束,后续的所有分析均作用于程序启动到 exploited_state 之间。该钩子适用于大部分目标为getshell的攻击。

同样可以自定义一个钩子函数将任意的状态指定为攻击成功的标志,可钩取的目标有函数调用、系统调用、某指令地址或某部分内存被访问。可以根据 state.regs 与 state.memory 获取寄存器与内存信息。

```
class exploited_execve(angr.SimProcedure):
1
 2
        Sample hook procedure to check if the programme is going to do `execve("/bi
 3
        If the check pass, project.exploited_state will be set.
4
 5
        def run(self, filename, args, envp):
6
             print("run into execve!")
 7
8
            # check if the first arg is like '/bin/sh'
9
            fname = self.state.memory.load(filename, 8)
10
            assert(fname.concrete)
11
            if b"sh" in hex2str(fname.args[0]):
12
                 print("found exploited state")
13
14
                 # set exploited_state, so we can get the final state from project
15
                 assert(self.project and self.state)
16
                 self.project.exploited_state = self.state
17
                 # we don't need to continue
18
                 self.exit(0)
19
20
            else:
                 return claripy.BVV(0, 64)
21
22
        def __repr__(self):
23
            return '<exploited execve stub>'
24
```

分析功能

可供选择的分析子模块有:

- 函数调用分析: 跟踪ROP攻击, 以及捕获栈返回地址的溢出
- 堆内存分析: 捕获堆中溢出以及堆上的异常操作
- got表分析:检查got表中函数指针是否存在异常(异常溯源将在之后的版本中实现),给出符号解析结果
- 信息泄漏分析:检查程序输出中是否存在内存地址信息、给出符号解析结果

分析子模块可根据目标程序的特点任意组合。可视化报告目前直接在终端中输出,堆变化图则生成在当前文件夹下。

```
1  # 设置需要启动的分析模块
2  p.enable(["call_analysis", "heap_analysis", "leak_analysis", "got_analysis"])
3  # 开始分析
4  p.do_analysis()
```

开发接口

新增分析子模块只需要实现一个新类并为其实现 do_analysis 方法即可。

```
class X_analysis(analysis):
    def __init__(self, ):
        # do init
    def do_analysis(self):
        # do the work
    register_analysis(X_analysis)
```