# **CPT104**

内容完全来自于**LearningMall**的PPT。仅供学习和交流使用。任何机构或个人不得将其用于商业用途或未经授权的传播。如需引用或分享,请注明出处并保留此声明。

GITHUB REPOSITORY

VISIT NOTES AUTHOR'S PAGE

CLICK ME

CPT104 Operating Systems Concepts 操作系统概念

# ■ [Week 1 Lecture 0]

讲程 Process。

# 课程信息

学分: 5 credits

项目	占比	其他信息
Final Exam	80%	2 小时。
CW1	20%	Week 7
CW2	20%	Week 12

#### 模块负责人及联系方式

• 姓名: Gabriela Mogos

• 电子邮件: Gabriela.Mogos@xitlu.edu.cn

• 办公室电话: 88161515

• 办公室地点及办公时间: SD547; 周一 13:00-14:00, 周二 15:00-16:00, 或预约

[Module Handbook] 学生须达到不低于80%的出勤率。未能遵守此要求可能导致考试失败或被禁止参加补考。

Failure to observe this requirement may lead to failure or exclusion from resit examinations or retake examinations in the following year.

# 内容

- 1. 操作系统 (Operating Systems concept) 的概念
- 2. 进程 (Process Concept) 概念
- 3. 进程调度 (Process Scheduling)
- 4. 进程操作 (Operations on Processes)
- 5. 进程间通信(Inter-process Communication, IPC)


## [1] 操作系统的概念

操作系统可以理解为: **用户和硬件之间的接口**。或者说,一种"**架构** (architecture) "环境。

- 允许方便的使用; 隐藏繁琐的部分
- 允许高效的使用;并行活动 (parallel activity) , 避免浪费的周期
- 提供信息保护
- 为每个用户提供一个**资源片段** (a slice of the resources)
- 作为控制程序发挥作用

**并行活动**:指的是操作系统能够同时执行多个任务或进程,让多个程序或用户共享系统资源,从而提高系统的效率和响应速度。


避免**浪费的周期**:指的是操作系统通过合理分配和利用计算资源,避免资源闲置或浪费,确保每个资源(如CPU、内存等)都被充分利用。






#### 操作系统的特征:

- 1. 时间共享 (Time Sharing) 允许多个用户同时使用一台计算机系统。
- 2. **多处理(Multiprocessing)** 通过**共享内存**实现紧密联系的系统。通过将多个现成的处理器组合在一起,**提升计算速度**。



3. 分布式系统 (Distributed Systems) - 通过消息传递实现松散联系的系统。其优点包括资源共享、加快处理速度、提高可靠性以及增强通信能力。



## 操作系统中最常见的操作:

- 1. 进程管理 (Process Management)
- 2. 内存管理 (Memory management)
- 3. 文件系统管理 (File System Management)
- 4. 输入/输出系统管理 (I/O System Management)
- 5. 保护与安全 (Protection and Security)

# [2] 进程概念


**进程 = 正在执行的程序** (Process = a program in execution)

进程的执行必须按顺序进行(In sequential fashion)。

进程被视为"活动 (active)"实体。

程序被视为"被动(Passive)"实体(存储在磁盘上的可执行文件(executable file))

程序在**可执行文件加载到内存时**成为进程。(Program becomes process when **executable file loaded into memory**)



## 进程状态

**Process Status** 


一个进程执行时改变**状态(status)**,进程的状态在某种程度上由该进程**当前的活动**来定义。

• new (新建): 进程正在被创建

• running (运行): 指令正在被执行

waiting (等待): 进程正在等待某个事件发生ready (就绪): 进程正在等待被分配给处理器


• terminated **(终止)** : 进程已完成执行



进程控制块 (Process Control Block, PCB) 是一种用于存储进程相关信息的数据结构。

- 每个进程都有其自身的PCB。
- PCB也被称为进程的上下文 (context)。
- 每个进程的PCB都存储在主内存中。
- 所有进程的PCB都存在于一个链表中。
- 在**多道程序**(Multiprogramming)设计环境中,PCB至关重要,因为它包含与同时运行的多个进程相关的信息。

**多道程序**:一种计算机操作系统技术,允许多个程序(程序1、程序2、程序3等)同时存在于内存中,并**轮流使用CPU**。虽然CPU同一时间只能执行一个程序,但操作系统通过快速切换,让用户感觉多个程序在同时运行。



## [3] 进程调度

进程的执行由CPU执行和I/O等待的交替序列组成。

CPU执行: 进程在运行时, CPU会执行程序中的指令

I/O等待: 当进程需要进行 输入/输出 操作(如从硬盘读取文件、向显示器输出数据)时, CPU会

切换到等待状态, 因为这些操作需要外部设备的响应。

交替序列: 进程的运行不是一直占用CPU, 而是时而工作(CPU执行), 时而等待(I/O等待)

## 三种调度器和三种队列

调度器: Process Scheduler

队列: queue

进程调度器(Process scheduler)从内存中选择已准备好执行的进程,并将CPU分配给其中一个进程。

#### 进程的调度队列:

• 作业队列 (Job queue) : 系统中所有进程的集合。

• 就绪队列 (Ready queue) : 所有已准备好并且等待执行的进程的集合。

• 设备队列 (Device queues) : 等待某个I/O设备 (如硬盘、打印机等) 的进程的集合。


#### 调度器种类

长期调度器(Long-Term Scheduler):也被称为作业调度器(Job Scheduler)。控制系统的多道程序设计程度,管理处于就绪(Ready)状态的进程数量。

**短程调度器 (Short-Term Scheduler)**: 也被称为CPU**调度器(CPU scheduler)**: 负责从就绪队列中**选择**一个进程,并将其调度到**运行 (Running)** 状态 (CPU执行)。

中期调度器(Medium-term scheduler):负责进程的内存与外存交换(如将进程从主内存换出到磁盘,或从磁盘换入主内存),对系统性能产生中期影响

上学期期末考有一题就是页面切换(内存到硬盘之前切换),算时间的,就是中期调度器做的事情。



## 上下文切换

当CPU切换到另一个进程时,系统必须保存旧进程的状态并通过上下文切换 (CONTEXT SWITCH) 加载新进程的保存状态。进程的上下文信息在进程控制块 (PCB) 中表示。



# [4] 进程操作

操作系统必须提供必要的进程操作: **进程创建 (Process creation)** 、进程终止 (Process termination) 。

## 进程创建

父进程创建子进程,子进程又创建其他进程,形成一棵**进程树**。

## **资源共享**有三种选项

- 1. 父进程和子进程共享所有资源 (类似 Public)
- 2. 子进程共享父进程资源的一个子集(类似 Protected )
- 3. 父进程和子进程不共享资源(类似 Private)

#### 执行选项

- 1. 父进程和子进程**并发执行 (execute concurrently)**
- 2. 父进程等待直到子进程终止

### 进程终止

- ★ 进程终结的流程如下
  - 1. 进程从所有队列中移除:

进程会从就绪队列、阻塞队列和其他相关队列中移除,表示它不再参与调度。

2. 释放进程占用的资源:

包括释放内存、关闭打开的文件、释放其他系统资源等。

3. 将终止状态返回给父进程(如果有):

如果存在父进程,子进程会通过 exit() 系统调用将终止状态 (exit status) 传递给父进程。父进程可以通过 wait() 或 waitpid() 系统调用来获取这些信息。

4. 销毁或回收进程控制块 (PCB):


当父进程获取了终止状态后,操作系统会销毁或回收子进程的 PCB。

进程执行完毕最后一条语句,然后使用 exit()系统调用请求操作系统删除它

子讲程主动终结

#### 父进程可以等待子进程终止执行

这是指父进程的行为。父进程可以使用诸如 wait() 或 waitpid() 的系统调用来等待其子进程的终止。在这个过程中,父进程可能会暂停执行,直到子进程完成并退出。这样做的好处是,父进程可以在子进程结束后获取子进程的退出状态信息,进行资源清理或执行其他逻辑。



# [5] 进程间通信 IPC

进程间通信 Inter-Process Communication (IPC)


独立进程 (Independent Process) - 既不影响其他进程,也不受其他进程影响。


**协作进程(Cooperating Process)** - 可以影响或被其他进程影响。

为什么需要协作进程?

- 信息共享 (Information Sharing) 例如,需要访问同一个文件的进程。
- **计算加速 (Computation speedup)** 如果一个问题可以分解成同时解决的子任务,那么问题可以更快地解决。(比如Java中的 new Thread())
- 模块化 (Modularity) 将系统分解为协作的模块 (例如,具有客户端-服务器架构的数据库)。
- 方便性 (Convenience) 即使是单个用户也可能在多任务处理,例如在不同的窗口中编辑、编译、打印和运行相同的代码。

# [6] IPC 的2种通信模式





	优点	缺点	
Message Passing (消息 传递)	1. 提供了严格的进程间隔离, <b>安全性较高</b> 。2. 适用于分布式 系统中的进程间通信。	1. 内核介入增加了通信开销,性能可能较低。2. 消息队列可能成为瓶颈,影响系统效率。	
Shared Memory (共 享内存)	1. 由于直接访问共享内存,通信速度快,效率高。2. 适用于需要频繁、大量数据交换的场景。	1. 共享内存需要进程间的同步机制,以防止数据竞争和一致性问题。 2. 如果没有适当的访问控制和 <b>同步机制</b> ,安全性较低。 (例如并发操作)	

### 综合比较

- 消息传递适合需要强隔离和简单通信的场景,尽管其性能可能稍差。
- 共享内存适合需要频繁、高速数据交换的场景,但需要有额外的同步和安全考虑。

## 消息传递

- [6] 通信模式中的第一种。Message-Passing
- ★ 消息传递是IPC的一种通信模式。其中消息 (Message) 可以是以下两种模式
  - 1. 固定大小的消息(Fixed-size message): 消息的长度是预先定义的。
  - 2. **可变大小的消息(Variable-size messages)**:消息的长度可以根据实际需要动态调整。

消息的传递至少提供如下两种操作:

- 1. 发送
- 2. 接受

如果进程 P 和 Q 需要通信,必须在他们之间建立一个通信链路(communication link)。

逻辑上实现链路和 send() / receive() 操作的方法有几种:

- 直接通信 / 间接通信 [Direct / Indirect communication]
- 同步通信 / 异步通信 [Synchronous / Asynchronous communication]

#### 直接通信 / 间接通信

[Direct / Indirect communication]

在消息传递系统中,通信进程交换的消息存储在一个临时队列(temporary queue)中。

#### 三种缓冲机制 Buffering

1. 零容量 (Zero capacity): 队列的最大长度为零,因此通信链路中不能有任何等待的消息。

发送方和接收方必须同时准备好,发送方发送消息后,必须等待接收方接收到消息后才能继续操作。

如果没有接收方准备好,发送方会一直阻塞,直到接收方接收消息。因此也叫做**没有缓冲空间。** 

- 2. **有界容量 (Bounded capacity)** : 队列的长度为有限值 n,因此最多可以容纳 n 条消息。
- 3. 无界容量(Unbounded capacity):队列的长度没有限制,理论上可以存储无限多的消息。

#### 直接通信

- 进程必须显式地命名彼此:
  - o send(P, message) —— 向进程 P 发送消息。
  - o receive(Q, message) —— 从进程 Q 接收消息。
- 直接通信的实现方式是进程使用特定的**进程标识符**(specific process identifier)进行通信,但在某些场景下,预先确定发送方是困难的。

#### 间接通信

- 创建一个新的**邮箱(mailbox)**(端口 port)。
- 通过**邮箱**发送和接收消息:
  - o send(A, message) —— 向邮箱 A 发送消息。
  - o receive(A, message) —— 从邮箱 A 接收消息。
- 销毁邮箱。

### 同步通信 / 异步通信

[Synchronous / Asynchronous communication]\*\*

消息传递可以是阻塞 (blocking) 或非阻塞 (non-blocking) 的。

#### 阻塞 (BLOCKING) 被认为是同步的

- 阻塞发送 (Blocking send) : 发送方会被阻塞, 直到消息被接收为止。
- 阻塞接收 (Blocking receive) :接收方会被阻塞,直到有消息可用为止。

### 非阻塞 (NON-BLOCKING) 被认为是异步的。

- 非阻塞发送 (Non-blocking send) : 发送方发送消息后可以继续执行。
- 非阻塞接收 (Non-blocking receive) :接收方会收到以下两种情况之一:
  - 。 一个有效的消息
  - 空消息 (Null message)

## 内存共享

[6] 通信模式中的第二种。Shared Memory

共享内存区域:由协作进程共享的一块内存区域。

信息交换: 进程通过读取和写入共享区域中的所有数据来交换信息。

#### 两种缓冲区类型:

• 无界缓冲区 (Unbounded-buffer) : 对缓冲区的大小没有实际限制。

• **有界缓冲区** (Bounded-buffer) : 假设缓冲区的大小是固定的。

# ▲ [Week 1 Tutorial]

## Q&A

来自LMO的quiz(不计分,Optional)

1. A Process Control Block(PCB) does not contain which of the following?

A. Code B. Stack **C. Bootstrap program** D. Data

进程控制块 (PCB) 不包含以下哪一项?

答案: C; 进程控制块 (PCB) 是操作系统用于**管理进程的数据结构**,通常包含以下信息: 进程状态 (Process State) 、程序计数器 (Program Counter) 、寄存器值 (Register Values) 、栈 (Stack) 、数据 (Data) 、代码 (Code) 、资源信息 (Resource Information) 、调度信息 (Scheduling Information) 。

2. A process can be terminated due to \_\_\_\_\_

**A. normal exit** B. fatal error C. killed by another process D. all of the mentioned

一个进程可能由于以下哪种原因被终止?

答案: A;

3. What is a short-term scheduler?

## A. It selects which process has to be executed next and allocates CPU

- B. It selects which process has to be brought into the ready queue
- C. None of the mentioned
- D. It selects which process to remove from memory by swapping

什么是短期调度?

答案: A; 参考 [3] 进程调度 -> 三种调度器和三种队列

4. **Messages** sent by a process \_\_\_\_\_

A. have to be a variable size

- B. can be fixed or variable sized
- C. have to be of a fixed size
- D. None of the mentioned

答案: B; 首先这里的Message是消息的意思,我们知道进程间通信模式IPC: 消息传递+内存共享。因为这题提到的是Message,和另一种内存共享无关。所以这题应该在消息传递中找。在 [6] IPC 的2种通信模式 -> 消息传递 中写了,消息既可以是固定长度,也可以是可变长度。

- 5. Operating system's fundamental responsibility is to control the
  - A. Termination of Processes (终结进程)
  - B. Execution of Processes(执行进程)
  - C. Control of Processes(控制进程)
  - D. Access of Processes (访问进程)

操作系统的基本职责是控制\_\_\_\_\_

答案: C; 操作系统的基本职责集中在程序(进程)执行上

- 6. What is a Process Control Block (PCB) ?
  - A. A secondary storage section
  - B. Process type variable
  - C. Data Structure
  - D. A Block in memory

答案: C; PCB是操作系统中用于描述和管理进程的数据结构;

- 7. Essential element for a process is
  - A. Time
- B. Code
- C. Program
- D. Process ID (PID)

进程的基本要素是什么?

答案: C;

进程是操作系统中的一个执行实体, 其基本要素包括:

- 进程 ID (Process ID, PID) : 唯一标识一个进程, 是操作系统管理和调度进程的关键。
- 代码段 (Code) : 程序的执行指令。
- 数据段(Data):程序运行时的变量和数据结构。
- 程序计数器 (Program Counter, PC) : 指向下一条要执行的指令。
- 资源: 分配的内存、文件句柄等。
- 8. If process is running currently executing, it is in running
  - A. Mode (模式)
  - B. Process (进程)
  - C. State (状态)
  - D. Program (程序)

如果进程当前正在执行,它处于运行\_。

答案: C; 进程Process 在执行时被描述为处于 <b>运行状态(Running State)</b> 。这是进程生命周期中的一个状态,表示进程正在 CPU 上执行其指令。 参考 <b>[2] 进程概念 -&gt; 进程状态</b> 。				
What will happen when a process terminates?				
A. Its process control block is de-allocated (它的进程控制块被释放) B. Its process control block is never de-allocated (它的进程控制块永远不会被释放) C. It is removed from all, but the job queue (它从所有队列中移除,除了作业队列) D. It is removed from all queues (它从所有队列中移除)				
当一个进程终结时,会发生什么?				
答案: D; 简而言之,一个进程结束会发生: 队列中移除进程, 释放资源, exit() 返回结束状态给父进程, 系统销毁该进程的PCB。				
A项知识其中一个。BC都不对。答案是D。				
具体参考 [4] 进程操作 -> 进程终止				
The state of a process is defined by				
A. the activity just executed by the process (进程刚刚执行的活动)				

9. W

A. В. C.

D. Process Flow Block

D. share data

答案: C; 进程控制块PCB。

13. Message passing system allows processes to \_\_\_\_\_

B. name the recipient or sender of the message

A. communicate with one another by resorting to shared data

C. communicate with one another without resorting to shared data.

10. Th A. B. the activity to next be executed by the process (程接下来要执行的活动) C. the current activity of the process (进程当前的活动) D. the final activity of the process (进程的最终活动) 进程的状态是 定义的。 答案: C; 进程的状态 (Process State) 是由其 **当前的活动** 决定的。操作系统会根据进程当 前在执行什么操作来定义其状态。参考 [2] 进程概念 -> 进程状态 11. In indirect communication between processes P and Q \_\_\_\_\_ A. none of the mentioned B. there is <u>another machine</u> between the two processes to help communication C. there is another process R to handle and pass on the messages between P and Q D. there is a mailbox to help communication between P and Q 在进程 P 和 Q 之间的间接通信中\_\_\_。 答案: D; 参考 [6] 同步通信 / 异步通信 -> 异步通信。 12. Information in the proceeding list is stored in a data structure called \_\_\_ A. Process Access Block B. Data Blocks C. Process Control Block

答案: C; 消息传递(系统)允许进程: **在不依赖共享数据的情况下相互通信**。消息传递(系统)不依赖数据共享。

- 14. What is the ready state of a process?
  - A. when process is scheduled to run after some execution (当进程被调度为在某些执行后运行)
  - B. when process is using the CPU (当进程正在使用 CPU)
  - C. when process is unable to run until some task has been completed (当进程无法运行直 到某些任务完成)
  - D. none of the mentioned (以上都不是)

进程的就绪状态是什么?

答案: A; B是运行状态 (Running State)。 C是阻塞状态 (Blocked State)。

- 14. When a program is loaded into memory it is called as
  - A. Procedure (过程)
  - B. Register
  - C. Table
  - D. Process (进程)

当一个程序被加载到内存中时,它被称为

答案: A。当一个程序从存储设备(如硬盘)加载到内存中时,操作系统会为其创建一个进程 (Process)。进程是程序的一个实例。

# **Binary Number**

The number 394 is said to be written in **base 10(以10为基数)**.

$$394 = 3 \times 100 + 9 \times 10 + 4 \times 1 = 3 \times 10^{2} + 9 \times 10^{1} + 4 \times 10^{0}$$

在数字 394 中,数字 3 的**权重(weight)**是 100,数字 9 的权重是 10,数字 4 的权重是 1。

注意:数字的权重从右到左递增。

二进制数以2为基数,仅需要数字0和1。

为了区分,下文用下标代表几进制。例如:  $10_{10}$  代表十进制的10,用 $10_2$ 代表二进制的2。

# 任意进制之间转换

如果想让8进制2578转二进制,那么可以:

- 1. 2578 转 10 进制
- 2.10 进制再转 2 进制

#### 任意进制转十进制

例如8进制2578转10进制

$$ans = 2 * 8^2 + 5 * 8^1 + 7 * 8^0 = 128 + 40 + 7 = 175$$

## 十进制转任意进制

步骤	被除数 (十进制)	商	余数
1	175 ÷ 2	87	1
2	87 ÷ 2	43	1
3	43 ÷ 2	21	1
4	21 ÷ 2	10	1
5	10 ÷ 2	5	0
6	5 ÷ 2	2	1
7	2 ÷ 2	1	0
8	1 ÷ 2	0	1

不断进行触发求余后,把余数**倒过来写**。得到 $101011111_2$ 

# 小数形式二进制

将二进制数  $0.1101_2$  转换为 10 进制形式。

对于这种类型的二进制数,小数点后的第一位权重为  $2^{-1}$ ,第二位为  $2^{-2}$ ,依此类推。

二进制权重	$2^{-1}$	$2^{-2}$	$2^{-3}$	$2^{-4}$
权重值	0.5	0.25	0.125	0.0625
二进制数字	1	1	0	1

$$ans = 1 * 2^{-1} + 1 * 2^{-2} + 0 * 2^{-3} + 1 * 2^{-4} = 0.5 + 0.25 + 0.0625 = 0.8125_{10}$$

# 加减法

加法:

求  $101_2 + 110_2 + 1011_2$ 

减法:

求  $1101_2 - 111_2$ 

# Q&A

1. 使用 n 位**非小数(non-fractional )**的二进制数,能够表示的最大(十进制)数是多少?

答案:  $2^n - 1$ .

例如,不考虑小数。使用2位二进制数,能表示 00,01,10,11 四个数。其中最大的是  $11_2=3_{10}$ ,因此是 $2^2-1=3_{10}$ 。

2. 求 11.11012 的十进制

答案: 3.8125。

$$ans = (1*2^1 + 1*2^0) + (1*2^{-1} + 1*2^{-2} + 2^{-4}) = 3 + 0.5 + 0.25 + 0.0625 = 3.8125$$