

第19章 电磁感应

作业

课本P176习题 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16 (共7题)

注意

- 口作业用A4纸,不抄题,有题号
- □选择&填空题要有解题过程



§ 19 电磁感应

重点

- ≻法拉第电磁感应定律及应用
- > 动生、感生电动势的计算(计算题)
- ▶自感和互感的计算
- > 磁场能量及计算

难点

- > 电动势方向的判断
- > 感生电动势的理解和计算




19.1 电磁感应定律



1820年丹麦物理学家奥斯特 发现了电流的磁效应,人们 就开始了其逆效应的研究。


1831年8月英国物理学家 法拉第发现了电磁感应定 律,大大推动了电磁理论 的发展。



电磁感应定律的发现,不但找到了磁生电的规律,更重要的是它揭示了电和磁的内在联系,为电磁理论奠定了基础,并且开辟了人类使用电能的道路,成为电磁理论发展的第一个重要里程碑。




电磁感应现象



电磁感应现象

▶以通电线圈代替条形磁铁

- □当载流主线圈相对于副线圈运 动时,线圈回路内有电流产生
- □当载流主线圈相对于副线圈 静止,如果改变主线圈的电流, 则副线圈回路中也会产生电流



当穿过闭合回路的磁通量发生变化时,回路中有电流产生,这一现象称为电磁感应现象。


电磁感应现象中产生的电流称为感应电流,相应的电动势称为感应电动势。



法拉第电磁感应定簿

□当穿过闭合回路所围 面积的磁通量发生变化 时,回路中会产生感应 电动势,且感应电动势 正比于磁通量对时间变 化率的负值。

$$\varepsilon_{\rm i} = -\frac{{\rm d}\Phi}{{\rm d}t}$$




式中的负号反映了感应电动势的方向,是楞次定律的数学表示。



▶符号法则规定

□对回路任取一绕行方向。


- $\varepsilon_{\mathbf{i}} = -\frac{\mathbf{d}\Phi}{\mathbf{d}t}$
- □当回路中的磁感线方向与回路的绕行方向成右 手螺旋关系时,磁通量为正(+),反之为负(-)。
- 口若根据电磁感应定律得 $\varepsilon_i > 0$,则回路中的感应电动势方向与绕行方向一致,否则相反。





$$\Phi > 0 \longrightarrow \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} > 0$$

$$\varepsilon_{i} = -\frac{d\Phi}{dt} \longrightarrow \varepsilon_{i} < 0$$











□由N匝导线线圈串联构成的回路

$$\varepsilon_{i} = -\frac{d\Phi_{1}}{dt} + \left(-\frac{d\Phi_{2}}{dt}\right) + \dots + \left(-\frac{d\Phi_{N}}{dt}\right)$$

$$= -\frac{d}{dt}(\Phi_{1} + \Phi_{2} + \dots + \Phi_{N}) = -\frac{d}{dt}(\sum_{i=1}^{N} \Phi_{i}) = -\frac{d\Psi}{dt}$$

全磁通 (磁通链数) $\Psi = \sum_{i=1}^{N} \Phi_{i}$ $\Psi = N\Phi$ $\varepsilon_{i} = -N \frac{d\Phi}{dt}$

$$\Psi = \sum_{i=1}^{N} \Phi_{i}$$

$$\Psi = N\Phi$$

$$\varepsilon_{\rm i} = -N \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

设闭合线圈回 路的电阻为R

感应电流
$$I_{\rm i} = \frac{\mathcal{E}_{\rm i}}{R} = -\frac{1}{R} \frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t} = \frac{dq}{dt}$$


感应电荷量
$$q = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = -\frac{1}{R} \int_{\Psi_1}^{\Psi_2} d\Psi = \frac{1}{R} (\Psi_1 - \Psi_2)$$



楞次定律


➤请判断右图运动载 流导线的受力方向:


闭合的导线回路 中所出现的感应电流, 总是使它自己所激发 的磁场反抗引发感应 电流磁通量的变化(反 抗相对运动、磁场变 化或线圈变形等)。



楞次定津的应用


用 楞 次定 律 判 断 感应 电 流方 向








楞次定律是能量守恒在电磁感应现象中的体现



正是外界克服阻力作功,将其它形式的能量转换成回路中的电能。

若不是反抗将是什么情形?



过程将自动进行,磁铁动能增加的同时,感应电流急剧增加,而 i^{\uparrow} ,又导致 $\phi^{\uparrow} \rightarrow i^{\uparrow}$ …而不须外界提供任何能量。




例题1

矩形导体的一边ab可以平行滑动,长为l。整个回路放在磁感强度为B、方向与其平面垂直的均匀磁场中。若ab以恒定的速率v向右运动,求闭合回路的感应电动势。

解:设t时刻ab边的坐标为 x,取顺时针方向为 aboda回路的绕行正方 向,则该时刻穿过回 路的磁通量为:

$$\Phi = BS = Blx \qquad \varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -Bl\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -Blv$$

负号表示感应电动势的方向与回路的正方向相反,即沿回路的逆时针方向。



例题2


一长直导线通以电流 $i = I_0 \sin \omega t$,旁边有一个共面的矩形线圈abcd。求:线圈中的感应电动势。

解: 选顺时针方向为正

$$\Phi = \oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{r}^{r+l_{1}} \frac{\mu_{0}i}{2\pi x} l_{2} dx$$
$$= \frac{\mu_{0}I_{0}l_{2}}{2\pi} \sin \omega t \ln \frac{r+l_{1}}{r}$$

$$\mathbf{\mathcal{E}}_{i} = -\frac{\mathbf{d}\mathbf{\Phi}}{\mathbf{d}t} = -\frac{\mu_{0}I_{0}}{2\pi}l_{2}\omega\cos\omega t \ln\frac{r + l_{1}}{r}$$

电动势的方向取决于coswt的正负





例题3

在无限长直载流导线的磁场中,有一运动的导体线框,导体线框与载流导线共面。求线框中的感应电动势。


解: 选顺时针方向为正

$$\Phi_{\rm m} = \int d\Phi_{\rm m} = \int_{l}^{l+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} b dx$$

$$= \frac{\mu_0 Ib}{2\pi} \ln \left(\frac{l+a}{l} \right)$$
 运动的导线框
$$l = l(t)$$

$$\varepsilon_{i} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{m}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mu_{0}Ib}{2\pi} \left[\frac{\mathrm{d}l/\mathrm{d}t}{l+a} - \frac{\mathrm{d}l/\mathrm{d}t}{l} \right]$$

$$=\frac{\mu_0 Iabv}{2\pi l(l+a)}$$



电动势:顺时针方向

