
Информатика

Занятие 2


Грозов Владимир Андреевич va_groz@mail.ru

Simple Assembler



Simple Assembler


https://simplecpu.online/



Simple Assembler

Simple CPU

https://simplecpu.online/



```
R00 <- @0xA0
R01 <- @0xA1
R00 <- R00 + R01
R02 <- @0xF0
R02 <- R02 - R00
RF <- R02 ~ R01
RC <- @LB1 (S)
R02FF <- R02
R03FF <- R00
RC <- @LB1
```

R0:	0	0	0	0	0	0	0	0
R1:	0	0	0	0	0	0	0	0
R2:	0	0	0	0	0	0	0	0
R3:	0	0	0	0	0	0	0	0
RC:	0	0	0	0	0	0	0	0
RF:	0	0	0	0	0	0	0	0

```
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
00 10 a0 14 a1 41 18 f0 58 89 a0 0d 22 ff 20 ff c0
```

Шаг!

Старт!

Сброс!

Simple Assembler. Характеристики

Характеристики

- 15 команд
- 256 байт памяти (матрица 16х16 однобайтовых ячеек)
- 4 регистра общего назначения
- 2 специальных регистра
- Данные в памяти записываются в виде шестнадцатеричных чисел
- Среда написания программ:
 - Блокнот/Wordpad/Notepad++

Работа с командной строкой

Запуск командной строки

OC Windows: Меню «Пуск» → cmd

OC Linux: Терминал


Важные команды

• Переход на нужный диск

- Переход в нужный каталог (папку)
 - cd путь_к_нужному_каталогу
 - Без русских букв!
- Вызов справки
 - help

Запуск виртуального микропроцессора

https://simplecpu.online/



RC – регистр команд


RF – регистр флагов


Собрать! – загрузка программы, компиляция и последующая сборка

War! – следующий шаг выполнения программы

Старт! – запуск кода

Сброс! — начать работу программы заново





Запуск виртуального микропроцессора

Регистры и оперативная память

Оперативная память — это общая память компьютера, которая продаётся в магазинах (платы).

Регистры команд – это процессорная память, располагается непосредственно в процессоре.

В языках высокого уровня (С, Pascal и т.д.) пользователь имеет доступ только к **оперативной памяти**.

В языке Assembler и в SASM пользователь имеет доступ также к **регистрам команд**.

I. Работа с памятью:

1. Запись данных из регистра в регистр (1 байт) R01 <- R00

2. Запись данных из памяти в регистр (2 байта)

R00 <- @0x11

R01 <- @111

3. Запись данных из регистра в память (2 байта)

@0x11 <- R00

@111 <- R01

4. Запись числа в регистр (2 байта)

R00 <- 10

R00 < -0x10

II. Арифметические операции в SASM можно выполнять только с регистрами!

1. Сложение (прибавление) (1 байт)

2. Вычитание (убавление) (1 байт)

3. Умножение (домножение) (1 байт)

4. Деление (1 байт)

III. Сравнение и переходы: Основаны на работе с флагами

1. Сравнение значений в регистрах (1 байт)

2. Условный переход по флагу переноса (СF) (2 байта)

3. Условный переход по флагу знака (SF) (2 байта)

4. Условный переход по флагу нуля (ZF) (2 байта)

5. Безусловный переход (2 байта)

III. Прочие команды

1. Занесение случайного числа в регистр (1 байт)

2. Инкремент значения регистра (1 байт)

Команды SASM. Метки

Программа без метки:

R00 <- 20

R01 <- 30

R02 <- 2

RF <- R00 ~ R01

RC <- @12(S)

R02 <- 100

R03 <- ?

R00 <- R00 + R02

@0xFF <- R00

Такая же программа с меткой:

R00 <- 20

R01 <- 30

R02 <- 2

RF <- R00 ~ R01

RC <- @Label(S)

R02 <- 100

R03 <- ?

Label: R00 <- R00 + R02

@0xFF <- R00

Работа в Simple CPU

Simple CPU

R00 <- @0xA0 R01 <- @0xA1

• • •

RC <- @LB1 (S)

• • •

Ненулевые значения в матрице — команды из скомпилированной программы.

Полужирным шрифтом

в матрице выделены ячейки, которые соответствуют выполняемой на текущем шаге команде

```
Keep It Simple, Student!
```

```
1 R00 <- @0xA0
2 R01 <- @0xA1
3 R00 <- R00 + R01
4 R02 <- @0xF0
5 R02 <- R02 - R00
6 RF <- R02 ~ R01
7 RC <- @LB1 (S)
8 @0xFF <- R02
9 LB1: @0xFF <- R00
10 RC <- @LB1
```

R0:	0	0	0	0	0	0	0	0
R1:	0	0	0	0	0	0	0	0
R2:	0	0	0	0	0	0	0	0
R3:	0	0	0	0	0	0	0	0
RC:	0	0	0	0	1	0	0	1
RF:	0	0	0	0	0	0	0	1

• Занесение числа в память:

SASM	Assembler	Pascal	С
R00 <- 10	a1 resw 2	a := 10;	a = 10;
@0xA0 <- R00	•••		
	mov ax, 10		
	mov [a1], ax		

• Арифметические операции:

	SASM	Assembler	Pascal	С
Прибавление одного числа к другому	R00 <- 10 R01 <- 5 R00 <- R00 + R01 @0xA0 <- R00	mov ax, 10 mov cx, 5 add ax, cx	a := 10; a := a + 5;	a = 10; a += 5;
Вычитание одного числа из другого	R00 <- 10 R01 <- 5 R00 <- R00 - R01 @0xA0 <- R00	mov ax, 10 mov cx, 5 sub ax, cx	a := 10; a := a - 5;	a = 10; a -= 5;

• Арифметические операции:

	SASM	Assembler	Pascal	С
Умножение одного числа на другое	R00 <- 10 R01 <- 5 R00 <- R00 * R01 @0xA0 <- R00	mov ax, 10 mov bx, 5 mul bx	a := 10; a := a * 5;	a = 10; a *= 5;
Целочисленное деление одного числа на другое	R00 <- 10 R01 <- 5 R00 <- R00 / R01 @0xA0 <- R00	mov ax, 10 mov bx, 5 div bx	a := 10; a := a div 5;	a = 10; a /= 5;

В SASM арифметические операции можно осуществлять только с регистрами

• Сравнение и передача управления:

SASM	Assembler	Pascal	С
RF <- R00 ~ R01 RC <- @Label_1(S)	sub ax, bx JA Label_1	if (a > b) then begin	if a > b {
RC <- @Label_2 Label_1: Label_2:	JMP Label_2 Label_1: Label_2:	end; else begin end;	 } else { }

SASM. Создание циклов

• Аналог цикла с предусловием (for или while):

```
R00 <- 0
R01 <- 10
R02 <- 1
LOOP: RF <- R00 ~ R01
RC <- @END(Z)
R00 <- R00++
R02 <- R02++
R02 <- R02++
RC <- @LOOP
END: @0xFF <- R02
```

SASM. Создание циклов

• Аналог цикла с постусловием (do...while()):

```
R00 <- 0
R01 <- 10
R02 <- 1
LOOP: R00 <- R00++
      R02 <- R02++
      R02 <- R02++
      RF <- R00 ~ R01
      RC \leftarrow @END(Z)
      RC <- @LOOP
END: @0xFF <- R02
```