Информатика

Занятие 6

Грозов Владимир Андреевич va_groz@mail.ru

Блок-схемы

Руководящий документ:

• ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85)

Основные элементы блок-схем:


- Процесс
- Данные
- Решение
- Границы цикла
- Подготовка
- •

Блок-схемы. Основные элементы

Элемент	Обозначение	Суть
Процесс		Обработка данных (вычисления и т.д.)
Терминатор		Начало и завершение программы
Данные		Операции ввода и вывода данных
Решение		Ветвления, выбор (в нашем случае – условный оператор)
Границы цикла		Подходят для любых циклов
Подготовка Счётные циклы (ці for)		Счётные циклы (цикл for)


Блок-схемы

Пример блок-схемы программы на языке С:




Блок-схемы. Требования

Блок-схема != Программный код




Блок-схемы. Требования

Блок-схема не должна состоять из 2-3-4 элементов!



Блок-схемы. Требования

Блок-схема не должна быть размером в 100500 элементов!



Assembler

Достоинства:

- Возможность сделать программу более эффективной
- Возможность получения прямого доступа к аппаратным средствам
- Возможность лучше понять принципы работы программы

Недостатки:

- Непривычность
- Могут возникать проблемы с переносимостью на компьютеры с другой архитектурой

- Регистров ограниченное количество
- Часто используются для краткосрочного хранения данных
- Нужные нам виды регистров:
 - Регистры общего назначения (РОНы)
 - «Старые»
 - «Новые»
 - Специальные регистры

Регистры общего назначения

- Могут быть 1-байтными, 2-байтными, 4-байтными,...
- Могут разделяться на части, которые тоже являются регистрами
- Выполняются в арифметических, логических, ... операциях

«Старые» регистры (не совсем) общего назначения

32 бита	64 бита	Составные части 64-битных
		регистров
eax	rax	eax, ax, ah, al
ebx	rbx	ebx, bx, bh, bl
есх	rcx	ecx, cx, ch, cl
edx	rdx	edx, dx, dh, dl
esi	rsi	esi, si
edi	rdi	edi, di
ebp	rbp	ebp, bp
esp	rsp	esp, sp

«Новые» регистры Assembler x86-64 общего назначения

Регистр	Составные части регистра
r8	r8d, r8w, r8b
r9	r9d, r9w, r9b
r10	r10d, r10w, r10b
r11	r11d, r11w, r11b
r12	r12d, r12w, r12b
r13	r13d, r13w, r13b
r14	r14d, r14w, r14b
r15	r15d, r15w, r15b

Специальные регистры

- Регистр флагов (**rflags**)
 - CF
 - SF
 - ZF
 - OF
 - **—** ...
- Регистр счётчика команд (rip): 64 бита
 - еір: 32 бита
 - ір: 16 бит

Assembler. Hello World

```
global_start
      section .text
_start: mov rax, sys_write
        mov rdi, 1 ; 1 = stdout
        mov rsi, msg
        mov rdx, msg len
        syscall
        mov rax, sys_exit
        xor rdi, rdi ; exit code
        syscall
      section .data
        db 'Hello, world!', 10 ; 10 – символ перевода строки
msg
msg_len equ $ - msg; $ - последний байт строки msg
sys_write equ 1
sys exit equ 60
```

Assembler. Секции

- Ключевое слово section
- Секция кода (.text)
- Сегмент данных
 - Секция данных (.data)
 - Секция неинициализированных данных (.bss)
- Секция стека

Assembler. Выделение памяти

Директивы задания исходных данных:

- db 1 байт
- dw 1 слово (2 байта)
- dd 1 двойное слово (4 байта)
- dq 1 учетверённое слово (8 байт)
- dt 10 байт

Пример:

```
variable dq 1234321; задана восьмибайтная переменная variable, ; равная 1234321
```

Имена переменных – по сути, метки!

Assembler. Выделение памяти

Директивы инициализирования неинициализированной памяти:

```
resb ;Резервирование 1 байта
resw ;Резервирование 1 слова (2 байт)
resd ;Резервирование 1 двойного слова (4 байт)
resq ;Резервирование 1 учетверённого слова (8 байт)
rest ;Резервирование 10 байт
```

Пример:

```
х resw 100; по адресу, связанному с меткой х, расположен; массив из 100 2-байтовых ячеек
```

Assembler. Задание чисел в разных системах счисления

Запись числа в двоичной системе счисления:

Суффикс b (например, 010111101b)

Запись числа в восьмеричной системе счисления:

• Суффиксы q или о (например, 347о или 2137q)

Запись числа в шестнадцатеричной системе счисления:

• Суффикс h, или префикс \$, или префикс 0x (например, 3746h или \$234 или 0x8AF3)

Assembler. Инициализация переменных

• B Assembler имя переменной – по сути, метка, ссылающаяся на начало какой-то области памяти

```
section .data
a dw 'AbraCadabra', 10
b equ 100
c db 1
d dq 0x0ABCD123
```

Assembler. Задание чисел в разных системах счисления

• B Assembler запись числа всегда начинается с цифры!

• <u>Правильно:</u> 0x0F12D, \$0DEADBEEF, 0xA2B3C1D, 0D12BA7h

• <u>Ошибка:</u> \$D102D3A, AB15CDh

Assembler. Команда mov

• Выполняет копирование данных из одного места в другое

- Пример: mov eax, ecx
- еах куда будут занесены данные
- есх откуда будут занесены данные

Assembler. Операнды

Виды операндов

- Регистровые операнды (rax, rbx, ...)
- Непосредственные операнды (54, 0x0AB, operand, x)
- Операнды типа «память» (адресные операнды) ([x], [operand], [rax])

Assembler. Адресация

Виды адресации

• Прямая

- Берётся содержимое регистра/переменной
- mov rax, rbx

• Косвенная

- Содержимое регистра/переменной используется в качестве адреса
- mov rax, [rbx]

Assembler. Размеры операндов

- Размеры регистровых операндов задавать не нужно!
- Для операндов типа «память» используются спецификаторы размера:
 - byte
 - word
 - dword
 - ...
- Примеры:
 - mov byte [a], 100
 - mov [d], word 1000

Assembler. Возможные комбинации операндов

Допустимые комбинации операндов команды mov

```
mov eax, ebx
mov rax, 0x0A
mov eh, 12
mov [address], r10w
mov r10w, [address]
```

Недопустимые комбинации операндов команды mov

```
mov [address1], [address2]
mov x, rax
mov 5, rcx
mov [vr], 120 ; правильный вариант: mov [vr], word 120
; или: mov word [vr], 120
```

Assembler. Арифметические операции с целыми числами

• Сложение

- add eax, ebx
- add [variable1], edx

• Вычитание

- sub rax, rbx
- sub rcx, [variable2]

Assembler. Сложение и вычитание с переносом

Учитывается значение флага CF

• Сложение с переносом

- adc eax, edx
- adc [variable1], edx

• Вычитание с переносом

- sbb rcx, rbx
- sbb rbx, [variable2]

Assembler. Целочисленное умножение и деление

• Умножение

- Беззнаковое: mul
 - mov ax, 10 mov r8w, 20 mul r8w

- Со знаком: imul
 - mov ax, -10 mov r12w, 20 imul r12w

Assembler. Целочисленное умножение и деление

• Деление

- Беззнаковое: div
 - mov eax, 110 mov r9d, 20 div r9d

- Со знаком: idiv
 - mov eax, 120 mov r8d, -30 idiv r8d

Assembler. Другие полезные команды

- стр сравнение двух операндов
 - cmp eax, ebx
- **inc** инкремент
 - x db 0inc x
- **dec** декремент
 - y db 100dec y
- neg изменение знака числа
 - t db 100neg t

Assembler. Переходы

• Условные

 Проверяется тот или иной флаг, полученный после выполнения какой-либо операции. Если значение этого флага равно 1, осуществляется переход по заданному адресу (часто – по метке)

• Безусловный

Переход на заданный адрес (метку) осуществляется гарантированно, без всякой проверки

Assembler. Переходы

- Безусловный переход:
 - jmp
- Условные переходы (j (+ <not>) + <флаг>):
 - jz (ZF = 1)
 - js (SF = 1)
 - jc (CF = 1)
 - jnz (ZF = 0)
 - jnc (CF = 0)
 - **—** ...

Assembler. Переходы по результатам сравнения

Беззнаковые числа

Переход	Назначение
jg	Переход, если первый операнд > второго
jge	Переход, если первый операнд >= второму
jl	Переход, если первый операнд < второго
jle	Переход, если первый операнд <= второму
jng	Переход, если первый операнд не больше второго
jnge	Переход, если первый операнд < второго
jnl	Переход, если первый операнд не меньше второго
jnle	Переход, если первый операнд > второго

Assembler. Переходы по результатам сравнения

Числа со знаком

Перехо	Назначение
Д	
ja	Переход, если первый операнд > второго
jae	Переход, если первый операнд >= второму
jb	Переход, если первый операнд < второго
jbe	Переход, если первый операнд <= второму
jna	Переход, если первый операнд не больше второго
jnae	Переход, если первый операнд < второго
jnb	Переход, если первый операнд не меньше второго
jnbe	Переход, если первый операнд > второго

Assembler. Циклы

Способ 1

```
mov r8b, 0
mov r10b, 10
lp1: ;...
inc r8b ; или dec r10b
cmp r10b, r8b
jne lp1
```

Assembler. Циклы

Способ 2

• Использование команды loop

```
mov ecx, 10
lp1: ;...
loop lp1
```

• У команды loop есть некоторые ограничения

Assembler. Побитовые операции

- and побитовое «И»
 - and rax, rbx
- or побитовое «ИЛИ»
 - or bx, dx
- xor исключающее «ИЛИ»
 - xor eax, eax ; обнуление значения eax
- not побитовое отрицание
 - not si

Assembler. Побитовые сдвиги

Простой побитовый сдвиг

- shr простой побитовый сдвиг вправо
 - shr eax, 2
- shl простой побитовый сдвиг влево
 - shl eax, 8

Арифметический сдвиг

- sal арифметический сдвиг влево
- sar арифметический сдвиг вправо

Assembler. Побитовые сдвиги

Циклический сдвиг

- ror (циклический сдвиг вправо)
 - ror el, 1
- rol (циклический сдвиг влево)
 - rol eh, 2

И некоторые другие сдвиги

Пример кода NASM

```
section .data
str1 db 'Here is string 1', 0xA
str1_len equ $ - str1
pi dw 0x123d
ksi dd 0x12345678
ksi2 dd 'acde'
section .bss
mem resb 12800
section .text
global start
start:
 mov eax, 4
 mov ebx, 1
  mov ecx, strl
  mov edx, strl len
  int 80h
  mov ecx, str1 len
.loop:
  mov esi, ecx
  mov al, byte [str1+esi]
  mov byte [mem+esi], al
  loop .loop
   mov eax, 4
   mov ebx, 1
   mov ecx, mem
   mov edx, str1 len
   int 80h
   push 1234abc1h
   call print hex
   mov eax, 1
   mov ebx, 0
   int 80h
```