本节主题

复杂的x86指令举例

北京大学。嘉课

计算机组成

制作人:连续旅





复杂的x86指令举例

- 1. 串操作指令
- 2. 循环控制指令
- 3. 查表指令
- 4. 十进制调整指令

串操作指令

● 作用

- 。对存储器中的数据串进行每次一个元素的操作
- 。串的基本单位是字节或字(即"一个元素")
- 。串长度可达64KB

● 分类

- 。共5条串操作指令
- 。另有3种重复前缀,与串操作指令配合使用

串操作指令

分组	助记符	功能
	MOVS	串传送
	(MOVSB , MOVSW)	(字节串传送,字串传送)
	CMPS	串比较
	(CMPSB, CMPSW)	(字节串比较,字串比较)
申操作指令 申操作指令	SCAS	串扫描
中流に担ぐ	(SCASB , SCASW)	(字节串扫描,字串扫描)
	LODS	取串
	(LODSB, LODSW)	(取字节串,取字串)
	STOS	存串
	(STOSB, STOSW)	(存字节串,存字串)
重复前缀	REP	无条件重复前缀
	REPE / REPZ	相等/为零重复前缀
	REPNE / REPNZ	不相等/不为零重复前缀

串传送指令说明

MOVSB指令(字节串传送)

❷ 格式: MOVSB

操作:在存储器中将指定位置的一个字节单元传送到另

一个指定的位置

REP前缀(无条件重复)

❷ 格式:REP 串操作指令


❷ 操作:当CX≠0时,重复执行串操作指令

串操作指令的特性

- 隐含操作数
 - 。 源串地址为DS:SI,目的串地址为ES:DI
 - 。串的长度在CX寄存器中

- 处理完一个串元素后的操作(硬件自动完成)
 - ① 修改SI和DI,指向下一个串元素
 - ② 若使用重复前缀,则CX ←CX-1

MOVSB指令示例



设DS=1000H

MOV AX, DS

MOV ES, AX

MOV SI, 2040H

MOV DI, 2060H

CLD

MOV CX, 3

REP MOVSB

MOVSB;第一次传送

MOVSB;第二次传送

MOVSB;第三次传送

串传送方向(标志寄存器中的DF标志位)


- **○** 设置DF=0
 - 。从"源串"的低地址开始传送
 - 。传送过程中,SI和DI自动增量修改
- **②** 设置DF=1
 - 。从"源串"的高地址开始传送
 - 。传送过程中,SI和DI自动减量修改

标志操作指令		
STD	把方向标志DF置1	
CLD	把方向标志DF清0	

串元素位宽 标志位	字节	字
方向标志DF=0	SI←SI+1; DI←DI+1	SI←SI+2; DI←DI+2
方向标志DF=1	SI←SI-1; DI←DI-1	SI←SI-2; DI←DI-2

方向标志的作用

№ 应对 "源串"和 "目的串"的存储区域部分重叠的问题



复杂的x86指令举例

- 1. 串操作指令
- 2. 循环控制指令
- 3. 查表指令
- 4. 十进制调整指令

循环控制指令

格式		功能	测试条件
LOOP	LABEL	循环	CX≠0
LOOPZ/LOOPE	LABEL	为零/相等时循环	CX≠0 <u>目</u> ZF=1
LOOPNZ/LOOPNE	LABEL	不为零/不相等时循环	CX≠0 <u>目</u> ZF=0
JCXZ	LABEL	CX值为零时循环	CX=0

LOOPNE/LOOPNZ指令说明

LOOPNE/LOOPNZ指令(不为零/不相等时循环)

❷ 格式: LOOPNE LABEL
或 LOOPNZ LABEL

- ❷ 操作
 - CX←CX-1
 - ② 若CX≠0且ZF=0,转移到LABEL处继续执行 否则,结束循环,顺序执行下一条指令

循环控制指令示例

№ 在100个字符的字符串中寻找第一个\$字符

	MOV CX,	100
	MOV SI,	OFFFH
NEXT:	INC SI	
	CMP BY	TE PTR [SI], '\$'
	LOOPNZ	NEXT

在循环出口 分析查找情况

ZF=0 CX=0	查找完毕,在串中没有\$字符	
ZF=1 CX≠0	已找到\$字符,通过CX的内容可确定位置	
ZF=1 CX=0	已找到\$字符,在串的最后一个字符处	

复杂的x86指令举例

- 1. 串操作指令
- 2. 循环控制指令
- 3. 查表指令
- 4. 十进制调整指令

XLAT指令说明

XLAT指令(换码,查表)

- 格式:XLAT
- 操作:
 - (事先在数据段中定义了一个字节型数据表)
 - ① 从BX中取得数据表起始地址的偏移量
 - ② 从AL中取得数据表项索引值
 - ③ 在数据表中查得表项内容
 - ④ 将查得的表项内容存入AL

XLAT指令示例

TAB DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H DB 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH


字节型数据表

• • •

MOV BX, OFFSET TAB

数据表起始地址的偏移量

• • •



MOV AL, 6

XLAT

7DH AL

• • •

复杂的x86指令举例

- 1. 串操作指令
- 2. 循环控制指令
- 3. 查表指令
- 4. 十进制调整指令

十进制调整指令

分组	助记符	功能
十进制调整	AAA	加法的ASCII调整
	DAA	加法的十进制调整
	AAS	减法的ASCII调整
	DAS	减法的十进制调整
	AAM	乘法的ASCII调整
	AAD	除法的ASCII调整

十进制调整指令说明

DAA指令(加法十进制调整指令)

- 格式:DAA
- 操作:
 - 。跟在二进制加法指令之后
 - 。将AL中的"和"数调整为压缩BCD数格式
 - 。调整结果送回AL

BCD (Binary-Coded Decimal)

BCD数具有二进制编码的形式,又保持了十进制的特点,可以作为人与计算机联系时的中间表示

十进制数

42

示例

MOV AL, 27H; AL=27H

ADD AL, 15H; AL=3CH

DAA ; AL=42H

2AH


二进制数 00101010B

BCD数 42H Q100010B

"最长的指令"

LOCK ADD DWORD PTR ES: [EAX+ECX*8+11223344H], 12345678H

指令编码(15个字节):26 66 67 F0 81 84 C8 44 33 22 11 78 56 34 12



本节小结

复杂的x86指令举例

北京大学。嘉课

计算机组成

制作人:连续旅



