

# Informació infraestructura de Xarxa TecnoCampus (Ex1)

Febrer 2021

La informació continguda en aquest document pot ser de caràcter privilegiat y/o confidencial. Qualsevol disseminació, distribució o copia d'aquest document per qualsevol altre persona diferent als receptors originals queda estrictament prohibida. Si ha rebut aquest document per error, sis plau notifiquí immediatament al emissor i esborri qualsevol copia d'aquest document.



# ÍNDEX

1 Introducció	4
1.1 Descripció	4
1.2 Objectius	4
1.3 Descripció General de les infraestructures	4
2 Configuració dels dispositius	4
2.1 unmanaged-switch-0	4
2.1.1 Interfícies	4
2.2 iosv-1	5
2.2.1 Configuració criptogràfica del dispositiu	5
2.2.2 Interfícies	5
2.2.3 Configuració dels protocols d'enrutament	6
2.2.4 Configuració de Llistes de Control d'Accés	6
2.2.5 Configuració de Banners	6
2.3 <mark>iosv-2</mark>	7
2.3.1 Configuració criptogràfica del dispositiu	7
2.3.2 Interfícies	7
2.3.3 Configuració dels protocols d'enrutament	7
2.3.4 Configuració de Llistes de Control d'Accés	7
2.3.5 Configuració de Banners	7
2.4 <mark>iosv-3</mark>	8
2.4.1 Configuració criptogràfica del dispositiu	8
2.4.2 Interfícies	9
2.4.3 Configuració dels protocols d'enrutament	9
2.4.4 Configuració de Llistes de Control d'Accés	9
2.4.5 Configuració de Banners	9
2.5 unmanaged-switch-1	10
2.5.1 Interfícies	10
2.6 unmanaged-switch-2	10
2.6.1 Interfícies	10
2.7 <mark>alpine-a</mark>	11
2.7.1 Interfícies	11
2.8 <mark>alpine-b</mark>	11
2.8.1 Interfícies	11

# Informació infraestructura de Xarxa TecnoCampus (Ex1)



2	.9 <mark>alpine-c</mark>	11
	2.9.1 Interfícies	11
3 I	nterfícies	11



## 1.- Introducció

## 1.1.- Descripció

El present document descriu la topologia realitzada amb la configuració Ex1 a la empresa TecnoCampus.

## 1.2.- Objectius


El objectiu d'aquest document és la de formalitzar el traspàs d'informació al equip tècnic responsable del manteniment de les infraestructures instal·lades. Aquesta informació fa referencia al disseny, instal·lació i configuració dels dispositius i sistemes afectats per la implementació.

La present documentació inclou:

- Descripció general de les infraestructures instal·lades.
- Configuració de les interfícies de xarxa
- Configuració de les polítiques per les connexions VPN
- Configuració dels protocols d'enrutament
- Configuració de les llistes de control d'accés
- Configuració dels banners

## 1.3.- Descripció General de les infraestructures

Actualment la topologia té la següent distribució:



En aquesta topologia tenim <mark>9</mark> equips, connectats a través de <mark>8</mark> links

## 2.- Configuració dels dispositius

A continuació, es detalla la configuració dels diferents dispositius:

## 2.1.- unmanaged-switch-0

## 2.1.1.- Interfícies

Les interfícies i la seva configuració és:

- Link i0: port0
- Link i1: port1
- Link i2: port2
- Link i3: port3
- Link i4: port4
- Link <mark>i5</mark>: port5
- Link i6: port6



- Link <mark>i7</mark>: <mark>port7</mark>

## 2.2.- iosv-1

El darrer canvi de la configuració va ser el 11 de Novembre del 2020 a les 20:40:33 UTC

## 2.2.1 Configuració criptogràfica del dispositiu

El dispositiu té la següent configuració de crypto:

- Connexió amb 10.2.2.2:
  - Política de regles número 10:
    - Encriptació aes, 256
    - Autenticació pre-share
    - Diffie-Helmann grup 5
  - Contrasenya ISAKMP: vpnpa55
  - Configuració VPN:
    - Conjunt de transformació VPN
    - Configuració Encriptació ESP: esp-aes
    - Configuració Signatura ESP: esp-sha-hmac
    - Mode tunnel
    - ACL número 110

```
(No posar en el document PDF: per entendre de on surt la informació)

crypto isakmp policy 10

encr aes 256

authentication pre-share
group 5

crypto isakmp key vpnpa55 address 10.2.2.2

crypto ipsec transform-set VPN esp-aes esp-sha-hmac
mode tunnel

crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
description VPN connection to R3

set peer 10.2.2.2

set transform-set VPN
match address 110
```

## 2.2.2.- Interfícies

Les interfícies i la seva configuració és:

- Link i0: Loopback0:
- Link i1: GigabitEthernet0/0: 192.168.1.1 (255.255.255.0)
- Link i2: GigabitEthernet0/1: 10.1.1.2 (255.255.255.252)
- Link i3: GigabitEthernet0/2:
- Link i4: GigabitEthernet0/3:



## 2.2.3.- Configuració dels protocols d'enrutament

El protocol d'enrutament utilitzat és OSPF 100, amb la següent configuració (xarxes publicades):

- Àrea <mark>0</mark>:
  - O Xarxa 10.1.1.0 màscara invertida 0.0.0.3
  - Xarxa 192.168.1.0 màscara invertida 0.0.0.255

(No posar en el document PDF: per entendre de on surt la informació)

router ospf 100

network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

## 2.2.4.- Configuració de Llistes de Control d'Accés

El dispositiu té configurada la següent ACL:

- Número <mark>110</mark>:
  - o PERMIT (IP):
    - ORIGEN: 192.168.1.0 màscara invertida 0.0.0.255
    - DESTÍ: 192.168.3.0 màscara invertida 0.0.0.255

(No posar en el document PDF: per entendre de on surt la informació)

access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255

## 2.2.5.- Configuració de Banners

El dispositiu té configurats els següent Banners:

- exec

************************	***
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS	*
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's	*
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part,	*
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any	*
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by	*
* Cisco in writing.	*
*************************	<mark>***</mark>
- incoming	
************************	<mark>***</mark>
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS	*
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's	*
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part,	*



* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any	*
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by	*
* Cisco in writing.	*
***********************	****
- login	
***********************	****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS	*
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's	*
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part,	*
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any	*
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by	*
* Cisco in writing.	*
***********************	****
2.3 - insv-2	

El darrer canvi de la configuració va ser el 11 de Novembre del 2020 a les 20:18:36 UTC

## 2.3.1 Configuració criptogràfica del dispositiu

El dispositiu no té configuració de crypto

#### 2.3.2.- Interfícies

Les interfícies i la seva configuració és:

- Link i0: Loopback0:
- Link i1: GigabitEthernet0/0: 10.1.1.1 (255.255.255.252)
- Link i2: GigabitEthernet0/1: 192.168.2.1 (255.255.255.0)
- Link i3: GigabitEthernet0/2: 10.2.2.1 (255.255.255.252)
- Link i4: GigabitEthernet0/3:

## 2.3.3.- Configuració dels protocols d'enrutament

El protocol d'enrutament utilitzat és OSPF 100, amb la següent configuració (xarxes publicades):

- Àrea <mark>0</mark>:
  - Xarxa 10.1.1.0 màscara invertida 0.0.0.3
  - Xarxa 10.2.2.0 màscara invertida 0.0.0.3
  - Xarxa 192.168.2.0 màscara invertida 0.0.0.255

## 2.3.4.- Configuració de Llistes de Control d'Accés

El dispositiu no té configurada cap ACL.

## 2.3.5.- Configuració de Banners

El dispositiu té configurats els següent Banners:

exec



****************************
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part,
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
****************************
- incoming
****************************
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part,
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
**************************
- login
**************************
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part,
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by
* Cisco in writing.
*****************************
2.4 iosv-3

El darrer canvi de la configuració va ser el 11 de Novembre del 2020 a les 20:40:48 UTC

## 2.4.1 Configuració criptogràfica del dispositiu

El dispositiu té la següent configuració de crypto:

- Connexió amb 10.1.1.2:
  - Política de regles número 10:



- Encriptació aes, 256
- Autenticació pre-share
- Diffie-Helmann grup <mark>5</mark>
- Contrasenya ISAKMP: vpnpa55
- Configuració VPN:
  - Conjunt de transformació VPN
  - Configuració Encriptació ESP: esp-aes
  - Configuració Signatura ESP: esp-sha-hmac
  - Mode tunnel
  - ACL número 110

## 2.4.2.- Interfícies

Les interfícies i la seva configuració és:

- Link i0: Loopback0:
- Link i1: GigabitEthernet0/0: 10.2.2.2 (255.255.255.252)
- Link i2: GigabitEthernet0/1: 192.168.3.1 (255.255.255.0
- Link i3: GigabitEthernet0/2:
- Link <mark>i4</mark>: <mark>GigabitEthernet0/3</mark>:

## 2.4.3.- Configuració dels protocols d'enrutament

El protocol d'enrutament utilitzat és OSPF 100, amb la següent configuració (xarxes publicades):

- Àrea <mark>0</mark>:
  - Xarxa 10.2.2.0 màscara invertida 0.0.0.3
  - Xarxa 192.168.3.0 màscara invertida 0.0.0.255

## 2.4.4.- Configuració de Llistes de Control d'Accés

El dispositiu té configurada la següent ACL:

- Número <mark>110</mark>:
  - o PERMIT (IP):
    - ORIGEN: 192.168.3.0 màscara invertida 0.0.0.255
    - DESTÍ: 192.168.1.0 màscara invertida 0.0.0.255

## 2.4.5.- Configuració de Banners

El dispositiu té configurats els següent Banners:

- exec

************************************	****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS	*
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's	*
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part,	*
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any	*
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by	*
* Cisco in writing.	*
*******************	*****



- incoming	
********************	******
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS	*
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's	*
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part,	*
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any	*
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by	*
* Cisco in writing.	*
*****************	******
- login	
******************	******
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS	*
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's	*
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part,	*
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any	*
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by	*
* Cisco in writing.	*
*****************	*****

# 2.5.- unmanaged-switch-1

## 2.5.1.- Interfícies

Les interfícies i la seva configuració és:

- Link i0: port0
- Link i1: port1
- Link i2: port2
- Link i3: port3
- Link <mark>i4</mark>: port4
- Link <mark>i5</mark>: port5
- Link <mark>i6</mark>: port6
- Link i7: port7

# 2.6.- unmanaged-switch-2

## 2.6.1.- Interfícies

Les interfícies i la seva configuració és:

- Link i0: port0
- Link i1: port1
- Link i2: port2



- Link <mark>i3</mark>: port3
- Link i4: port4
- Link i5: port5
- Link i6: port6
- Link i7: port7

## 2.7.- alpine-a

## 2.7.1.- Interfícies

Les interfícies i la seva configuració és:

- Link i0: eth0. Configuració IP: 192.168.1.3/24 (DG: 192.168.1.1)

## 2.8.- alpine-b

## 2.8.1.- Interfícies

Les interfícies i la seva configuració és:

- Link i0: eth0. Configuració IP: 192.168.2.3/24 (DG: 192.168.2.1)

## 2.9.- alpine-c

## 2.9.1.- Interfícies

Les interfícies i la seva configuració és:

Link i0: eth0. Configuració IP: 192.168.3.3/24 (DG: 192.168.3.1)

## 3.- Interfícies

La configuració de les interfícies (links) d'interconnexió entre equips és:

- Link 10: connecta i0 (alpine-a) amb i0 (unmanaged-switch-0)
- Link 11: connecta i1 (unmanaged-switch-0) amb i1 (iosv-1)
- Link 12: connecta i2 (iosv-1) amb i1 (iosv-2)
- Link 13: connecta i2 (iosv-2) amb i0 (unmanaged-switch-1)
- Link 14: connecta i3 (iosv-2) amb i1 (iosv-3)
- Link 15: connecta i1 (unmanaged-switch-1) amb i0 (alpine-b)
- Link 16: connecta i2 (iosv-3) amb i0 (unmanaged-switch-2)
- Link 17: connecta i1 (unmanaged-switch-2) amb i0 (alpine-c)

El resum de les adreces IP de les interfícies és:

Xarxa	Equip1	Interfície1	IP1	Equip2	Interfície2	IP2
<b>10.1.1.0</b>	iosv2	i <mark>1</mark>	10.1.1.1	iosv1	<mark>i2</mark>	10.1.1.2
10.2.2.0	iosv2	<mark>i3</mark>	10.2.2.1	iosv3	<mark>i1</mark>	10.2.2.2
192.168.1.0	<mark>iosv1</mark>	i <mark>1</mark>	192.168.1.1	<mark>alpine-a</mark>	<mark>i0</mark>	192.168.1.3
<mark>192.168.2.0</mark>	iosv2	<mark>i2</mark>	192.168.2.1	<mark>alpine-b</mark>	<mark>i0</mark>	<b>192.168.2.3</b>
192.168.3.0	iosv3	<mark>i2</mark>	192.168.3.1	<mark>alpine-c</mark>	<mark>i0</mark>	192.168.3.3